
Np 插件如何封装调用 ATL COM

1 demo 工程如下:

AtlDemo 是 ATL Com 控件工程,当然也可以是 ActiveX Com 控件,生成控件(dll 或 ocx); Import_dll 是简单的 MFC 工程,用来生成控件对应的 tlh/tli 两个文件; nptest 是 Win32 Dll 的 np 工程,用来封装控件;

Bin 是成果物目录;

Public 存放公用文件。



2 各工程简单说明:

1) AtlDemo 工程: ATL Project

A、有一个对外接口 Test

STDMETHOD(Test)(BSTR strXml, LONG nData, LONG* 1Return)
Test 接口有两个入参:第一个参数是字符串,第二个是整型
LONG* 1Return 是返回值,类型为整型

B、有一个控件回调事件 MsgNotify

HRESULT MsgNotify([in] LONG 1MsgId, [in] BSTR szDetail) 回调出去两个参数,第一个是事件 ID,整型;第二个详细内容,字符串 在需要通知回调时调用 Fire_MsgNotify 函数(见 Test 接口的回调)

```
IAtlDemoCtrl.h IAtlDemoCtrl.cpp
 AtlDemo.idl stdafx.h
CIAtlDemoCtrl.Test.if
                                    if(strXml == NULL)

<sup>™</sup>CIAtlDemoCtrl

☐ STDMETHODIMP · CIAtlDemoCtrl: Test BSTR · strXml, · LONG · nData, · LONG* · 1Return)


   ····//·TODO: Add your implementation code here
   ····if(strXml·==·NULL)
   • • • • {
   -----*1Return-=--1;
   ·····return·S_FALSE:
   • • • • • •
   ----std::string-szXml-=-BSTRToStdString(strXml);
   ····OutputPrintf("%s", ·szXml.c_str());
     ••*lReturn•=•nNata
   ···Fire_MsgNotify(INIT_FINISH, -_com_util::ConvertStringToBSTR("初始化完成")):
   ····return·S_OK;
```

2) Import_dll 工程: MFC project

该工程只在 stdafx.h 添加了一行代码" #import "AtlDemo. dll"",然后编译,就会生成该 dll 对应的 tlh/thi 文件(import_dll\t33\Release 目录下)



3) nptest 工程: Win32 DII 工程, 封装了 np 框架代码



Common 下 3 个 cpp, npplat.h、pluginbase.h 是 np 框架的代码;

Atldemo.tlh/tli 就是 import_dll 工程生成的文件,注意 tlh 中稍作修改(删除了命名空间),它们记录了控件的所有接口和事件;

NPAtlDemo.h/NPAtlDemo.cpp 的 NPAtlDemo 类通过 ATL.dll 加载控件并封装了控件接口; Plugin.h/Plugin.cpp 含有两个继承与 np 框架的两个类,通过调用 NPAtlDemo 类来创建 ATL 控件并调用 ATL 控件接口;

GlobalFun.h/GlobalFun.cpp 是公共文件,SinkObj.h/SinkObj.cpp 是接收控件事件的类,供NPAtlDemo 类调用,如果 np 插件不需要接收控件事件,可以去掉 SinkObj 文件的引用。

重点在 NPAtlDemo、CPlugin、CPluginScriptObject 三个类,NPAtlDemo 封裝了控件接口; CPlugin、CPluginScriptObject 是继承 np 框架的类,CPlugin类的 init 函数创建 NPAtlDemo,进而调用到 ATL 控件; CPluginScriptObject 类的 hasMethod 函数判断页面调用的接口是否存在于控件里,如果存在,hasMethod 函数返回 true,之后就会进入 invoke 函数,去通过 CPlugin类调用到 ATL 控件接口;如果不存在,hasMethod 返回 false,不会进入 invoke 函数。(控件属性对应函数为 hasProperty、setProperty)


Init 方法:

```
Plugin.cpp AtlDemo.idl stdafx.h IAtlDemoCtrl.h IAtlDemoCtrl.cpp
NPBool
                                   typedef unsigned char NPBool
CPlugin 🌣
 ⊡/**-@fn····init
   ·*··@brief··插件初始化
   ·*··@param··NPWindow*·pNPWindow·插件窗口
   ·*··@return·成功: TRUE·失败: FALSE
·*··@note···在插件窗口创建并加载查询中心控件
  L.*/
 MPBool -CPlugin::init(NPWindow*.pNPWindow)
   {
   ----OutputPrintf("CPlugin::init-window:[%ld]", -pMPWindow);
   ....if (NULL == -pNPWindow)
   • • • • {
   ·····return-FALSE;
   ....}
   ····m_hWnd·=·(HWND)pNPWindow->window;
    ···m_npDemo·=·new(std::nothrow)·MPAtlDemo(this);
      ··if·(NULL·==·m_npDemo·||·NULL·==·m_hWnd)
      ····return-FALSE;
    . . . }
     --m_npDemo=>SetWindow(pNPWindow);
    ···if·(!m_npDemo->CreateControl(m_hWnd, pNPWindow->width, pNPWindow->height))
    • • • {
         --return-FALSE;
      . . }
   ····OutputPrintf("CPlugin::init.ok");
   ····m_bInitialized = ·TRUE;
   ···//Sleep(1000);
   ····return-TRUE;
   }
```

回调函数的处理在 CPlugin::CallJavaScript 函数,回调通知到页面:

```
Plugin.cpp AtlDemo.idl stdafx.h IAtlDemoCtrl.h IAtlDemoCtrl.cpp
Plugin.cpp
CPlugin 🎕
   //插件的回调函数触发到js页面
   /**·@fn·····CallJavaScript
   ·*··@brief··np插件向页面间调事件
   ·*··@param··LPCTSTR·funname·回调函数名称····其他为5个参数
   ·*··@return·void
   ·*/
 □ void ·CPlugin: :CallJavaScript (LPCTSTR · funname, ·long · lParm1, ·LPCTSTR · szParm3)
   ····NPVariant-result; ··
   ····NPObject·*sWindowObj;
   ....NPN_GetValue(m_pNPInstance, .NPNVWindowNPObject, .&sWindowObj);
   ····NPVariant-windowVar;
   .... MPIdentifier .winID = .NPN_GetStringIdentifier ("window");
   ....NPN_GetProperty(m_pNPInstance, -sWindowObj, -winID, -&windowVar);
   ....NPObject..*windowFun.=.NPVARIANT_TO_OBJECT(windowVar);
   ....NPIdentifier • funcID ·= ·NPN_GetStringIdentifier (funname);
   ····NPVariant-relements[2];
   ····std::string.firstr:=.ConvertGBKToUtf8(std::string(szParm3));
   ····char*·szFir·=·(char*)NPN_MemAllocEx(firstr);····//分配内存
   ····USES_CONVERSION;//lint-=e830
   ····INT32_TO_NPVARIANT (lParm1, relements[0]);
   ····STRINGZ_TO_NPVARIANT(szFir, ·relements[1]);
   ....NPN_Invoke (m_pNPInstance, .windowFun, .funcID, .relements, .2, .&result);
   ....NPN_ReleaseObject(sWindowObj);
   ....NPN_ReleaseVariantValue(&windowVar);
   ....NPN_ReleaseVariantValue(&result);
   }//lint-!e438-!e550
```

hasMethod 方法:



Invoke 方法:

```
Plugin.cpp AtlDemo.idl stdafx.h IAtlDemoCtrl.h IAtlDemoCtrl.cpp
→ CPluginScriptObject.invol ▼ → if(args!= NULL && argCount >= 2)
CPluginScriptObject $\frac{1}{4}$
                                                                                                             invoke(NPIde
   -*--@Function:-------CPluginScriptObject::invoke
   ·*··@Description:·····NPAPI接口调用
   ** gCount: 接口参数个数

***@param·output: result: 接口返回值

***@return·value: bool: true-成功, false-失败
   □ bool-CPluginScriptObject::invoke (NPIdentifier-methodName, const-NPVariant-*args, -uint32_t-argCount, -NPVariant-*result)
   ····//OutputPrintf("invokeinvokeinvoke");
   ····if·(NULL·==·npp)
   ....{
   ·····return·false:
   ····CPlugin*·pPlugin·=·(CPlugin*)npp->pdata;
   ····if · (NULL ·== ·pPlugin)
   //.....OutputPrintf("pPlugin-is-NVLL!!!-[test]");
.....return-false;
   ····char·*pFunc·=·NPN_UTF8FromIdentifier(methodName);
   ····OutputPrintf("invoke:%s", .pFunc);
   ····long·nRet:
   ····if·(strcmp(pFunc, ·"Test") -== ·0)
   \cdots\cdots i\,f\,({\tt args\cdot !=\cdot NULL\cdot \&\&\cdot argCount\cdot \!\!\succ\cdot \!\!2})
   .....{
.....std::string-firstr-=-NPVARIANT_TO_GBK(args[0]);
.....std::string-firstr-=-NPVARIANT_TO_GBK(args[0]);
   ....._bstr_t-srXml -= _com_util::ConvertStringToBSTR(firstr.c_str());
.....long-nData-=-NPVARIANT_TO_LONG(args[1]);
   ·····nRet·=·pPlugin=>Test(·szXml, ·nData·);
   .....INT32_TO_NPVARIANT (nRet, *result);
   ·····return-true:
   ......OutputPrintf("%s-function-argument-error", -pFunc);
   ·····return false:
   ....}
```

3 控件页面调用

所有工程设置成果物生成到 bin 目录下, iereg.bat 是注册 ATL 控件的; npreg.bat 注册 np插件; ie-test.htm 是 ie 示例页面,调用 ATL 控件(前提是 atl 控件已注册); np-test.htm 是 chrome 示例页面,调用 np 插件(前提是 atl 控件/np 插件均已注册)

```
le 示例和 np 示例页面的差别:
le 示例通过 object 加载控件:
<div id="ocxContainer" style="width:100%;height:70%">
    <object classid="clsid:8F55A11E-35B9-4B5F-98BD-53502C1590DD" id="ocx" width="100%"</pre>
height="100%" name="ocx" >
    </object>
</div>
回调函数在单独的 script 中接收 id 为 ocx 的控件的事件:
<script language="javascript" for="ocx" event="MsgNotify(iMsg,szDetail)">
        szMsg = "msg:" + iMsg + ",detail:" + szDetail;
        document.frmApp.Result.value = szMsg;
</script>
Np 示例通过 embed 加载 np 插件:
<div id="ocxContainer" style="width:100%;height:70%">
    <embed type="application/hik-demo-plugin" id="ocx"</pre>
                                                           width="800" height="600"
name="ocx"></embed>
</div>
回调函数跟普通 js 函数一样:
function MsgNotify(iMsg,szDetail)
{
    szMsg = "msg:" + iMsg + ",detail:" + szDetail;
    document.frmApp.Result.value = szMsg;
}
还有个注意事项:
```

Chrome浏览器,页面传给控件的字符串必须有终止符'\O',不然控件收到的字符串后面会是乱码