## 思科路由与交换配置命令

#### 说明:

- 1.本文档没有目录,本文档在发布时为 pdf 文档,有章节书签,可以下载到本地来查看,点击书签进入相应的章节。
- 2.蓝色的字为配置命令,绿色的字为命令的注释,有时命令太密集时,就不用蓝色标出了。
- 3.本文档仅为配置命令,相关的理论知识请参考其他文档。
- 4.有的命令在模拟器里可能不支持,可以下载最新的版本试试,最好是弄一两台真实的设备 实践一下。

作者: 李茂福

日期: 2019年12月9日


## 0.安装思科模拟器

思科的设备模拟器主要有 2 个: GNS3 和 Packet Tracer

推荐使用 Cisco Packet Tracer 做交换机方面的配置,其他的配置推荐用 GNS3,这两个软件可以到网上下载,然后安装。如果找不到的可以联系作者 sysyear@163.com




安装完后双击桌面上的图标打开模拟器(Packet Tracer 主界面如下图)



点击左下角的设备图标,拖入设备到主工作区,双击主工作区的图标即可进入命令行配置界面。

但字体太小了,可以设置字体大小: (点击菜单栏的 Options, Preferences, Font 选项卡里)



Verdana

Verdana


设置完字体就可以使用了,双击主工作区的设备图标,会弹出一个界面,点击新界面的 CLI 选项卡,就是命令行了。

Publ

8

9

11



初次进入命令行时会有如下提示:

Headers

Workspace

Workspace/Activity Wizard

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

//输入 no 表示不用系统给的初始化配置

如果有实体硬件设备,那最好是用真实的设备去测试。注意:不要在生产环境中做测试!!

# 交换机的配置

# 1.初识命令行

```
Switch>
Switch>
                 //刚开始进入的是一般模式,提示符为">"
                 //输入 enable, 进入特权用户模式
Switch>enable
                 //特权用户模式提示符为"#"
Switch#
                       //输入 configure terminal 进入配置模式
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
                 //配置模式提示符前有(config)字样
Switch(config)#
Switch(config)#exit
                       //输入 exit 可以退出当前模式
Switch#
                       //无论在何种模式何种配置界面下,输入 end 都
Switch(config)#end
                       //会退出到#特权用户模式中
Switch#
Switch#show running-config
                          //查看正在运行的配置
Building configuration...
Current configuration: 1125 bytes
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Switch
                    //配置有很多行,一页显示不下,可以按空格键翻页
                    //如果不想看剩下的配置了,可以按 Q 键退出
                    //确定运行的配置无误后,输入 write 保存配置
Switch#write
Building configuration...
[OK]
*别急, 先配置一条:
Switch(config)#no ip domain-lookup //配置模式下输入此命令, 关闭 dns 解
析,一般路由与交换设备也不需要用到 dns 解析。关闭它的好处只有一个,那就
是:我们在特权模式下输入一条错误(不存在)的命令时,系统不会花几分钟去
解析它。不然每次输错命令都得等好几分钟。(系统会把不认识的命令当成域名
去解析)需要解析时再打开。
*路由与交换设备的系统一般都支持命令的简写,只要不产生歧义即可,比如:
                 //configure terminal 可以简写为 conf t
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch#sh r
                 //show running-config 可以简写为 sh r
Building configuration...
```

```
Current configuration: 1145 bytes!
version 12.2
//输入命令的前几个字母确认无二义后可以按下 Tab 键补全命令。
//当输错命令时,可以按下 Ctrl 和 W 键向前删除一个单词
//在配置命令时,一定要先确定是在哪个模式下进行的配置,看命令行的提示符
```

## 2.设备登录管理

**带内管理**(console 本地登录)

①仅密码

Switch#conf ter //进入配置模式

Switch(config)#line con 0 //进入 console 线路的配置界面

Switch(config-line)#password 123456xx //设置密码

Switch(config-line)#login //login 表示使用密码验证

Switch(config-line)#exit

Switch(config)#

②用户名与密码

Switch(config)#line con 0

Switch(config-line)#login local //使用本地用户名与密码验证

Switch(config-line)#exit

//当然还可以使用其他的验证方案,暂时先不讲

//配置完用户名与密码登录后,一定要记得去创建一个用户,请看下面的章节 3.

#### 带外管理

①Telnet 仅密码

Switch(config)#line vty 0 4 //vty 0~4 是 telnet 登录的 vty

Switch(config-line)#password 123xxx

Switch(config-line)#login

Switch(config-line)#exit

②Telnet 用户名与密码

Switch(config)#line vty 0 4

Switch(config-line)#login local

Switch(config-line)#exit

③SSH(仅支持用户名与密码的方式)

Switch(config)#hostname Switch12 //先配置主机名 Switch12(config)#ip domain-name xxx.com //域名也要配置

Switch12(config)#crypto key generate rsa //创建 rsa 密钥

The name for the keys will be: Switch12.xxx.com

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048 //使用 2048 位密钥 % Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Switch12(config)#line vty 5 15 //vty 5~15 为 ssh 登录的 vty

\*3? 1 0:33:47.953: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled

Switch12(config-line)#login local //使用本地的用户名与密码验证

Switch12(config-line)#transport input ssh //允许 ssh 登录

Switch12(config-line)#transport input? //输入命令后空格,再输入问号?

//可以查看允许匹配的参数

all All protocols none No protocols

ssh TCP/IP SSH protocol telnet TCP/IP Telnet protocol

Switch12(config-line)#transport input all //允许所有远程方式登录

Switch12(config-line)#

# 3.创建用户

Switch(config)#username coflee privilege 15 secret 0 123xxx //创建用户

//用户名为 coflee, 权限级别 15, 密码 123xxx

Switch(config)#enable secret 0 123xxx //配置 enable 密码,必须配置

Switch(config)#

Switch(config)#service password-encryption //开启加密配置文件里的明文

//密码的功能

Switch(config)#exit

Switch#write //记得保存配置

## 4.登录超时设置

Switch12(config)#line con 0

Switch12(config-line)#exec-timeout 10

Switch12(config-line)#exit

Switch12(config)#line vty 0 15

Switch12(config-line)#exec-timeout 15

Switch12(config-line)#exi

//进入目标线路(console)

//超时时间 10 分钟

//空闲时间达到 10 分钟后会断开连接

//进入目标线路(远程)

//超时时间设为 15 分钟

## 5.系统时间设置

Switch12(config)#clock timezone cst 8

//先在配置模式下设置时区 cst 东 8 区

Switch12(config)#exi

//退回特权模式

Switch12#clock set 10:30:00 6 Dec 2019

//特权模式下配置时间日期

//时分秒 日 月 年

Switch12#

Switch12#show clock

//查看系统时间

18:30:3.739 cst Fri Dec 6 2019

Switch12#

\*也可用 ntp

Switch12(config)#ntp authentication-key 1 md5 xxxx

Switch12(config)#ntp server 10.1.1.22 key 1

## 6.定时重启

Switch12#reload at 23:30 8 Dec

//定时重启,在12月8日的23:30

Reload scheduled for 23:30:00 UTC Sun Dec 8 2019 (in 54 hours and 41 minutes) by

console

Reload reason: Reload Command

Proceed with reload? [confirm]y

//确定

或者:

Switch12#reload in 5:30

//定时重启,在5小时30分钟后

Reload scheduled for 22:20:55 UTC Fri Dec 6 2019 (in 5 hours and 30 minutes) by

console

Reload reason: Reload Command

Proceed with reload? [confirm]y

//确定

Switch12#reload cancel

//取消重启

## 7.查看登录的用户

Switch12#show users

Line User Host(s) Idle Location

\* 0 con 0 idle 00:00:00

3 vty 0 cof idle 00:00:03 10.1.1.2

Switch12#

Switch12#clear line 3 //把 3 号 line(vty 0)的用户踢下线

## 8. AAA 访问控制安全管理机制

AAA 的知识点很多,不过一般用不了那么多,感兴趣的可以研究一下 交换机路由器上运行的 AAA 是作为客户端运行的,这些交换机路由器也叫网络接入服务器 aaa 命令语法:

Switch(config)#aaa 控制类型 目标 方案名称 认证类型

**控制类型:** Authentication 认证,Authorization 授权,Accounting 计费目标: login 登录,dot1x,exec 操作权限,network 网络服务,ppp

方案名称: default 默认的,也可自己命名新的方案, none 表示无认证方案

**认证类型:** local 本地, radius, tacacs, none 不进行认证

例:

配置一条名为 **default** 的**认证**方案用于**登录**的,使用**本地**的用户名和密码认证 Switch12(config)#aaa new-model //首次配置 aaa 要使用此命令,之后不用 Switch12(config)#aaa authentication login default local //配置默认的认证方案 //aaa 控制类型 目标 方案名 本地

Switch12(config)#

\*配置完该默认(default)方案后,可以应用到远程登录和 console 登录里 Switch12(config)#line con 0

Switch12(config-line)#login authentication default //使用默认的认证方案

Switch12(config-line)#exit

Switch12(config)#line vty 0 4

Switch12(config-line)#login authentication default

Switch12(config-line)#exit

未完待续,一般也就是用 aaa 做登录认证和操作权限的授权,详见最后一章节

## 9.日志输出同步

\*用 console 登录时,系统输出的消息有时会打断我们正在输入的命令 Switch12(config)#line con 0

Switch12(config-line)#logging synchronous

//开启日志输出同步,这样就不会 //打断我们正在输入的命令了

Switch12(config-line)#exit

\*用远程登录时,看不到 console 下的消息,

Switch12(config)#terminal monitor //开启后就可以在远程登录界面看到 //console 输出的消息了,这条命令在模拟器里没有

### 10.登录访问控制

Switch12(config)#line vty 0 4
Switch12(config-line)#access-class 1 in

//进入目标线路 //应用 acl 1, 只允许 acl 1 里匹配的 //网段或主机来登录本设备

Switch12(config-line)#exit

## 11.配置文件相关操作

Switch12#show startup-config

//查看配置文件

Switch12#show running-config

//查看正在运行的配置

以上两者的区别是:

startup-config 为保存在设备存储器里的配置文件,对应 flash:/config.text 文件 running-config 是正在运行的配置,在系统内存里。

#### 清除配置 (谨慎操作)

Switch12#erase startup-config

//清除配置文件,也可用 erase nvram:

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]y [OK]

Erase of nvram: complete

%SYS-7-NV BLOCK INIT: Initialized the geometry of nvram

Switch12#

Switch12#delete vlan.dat //交换机还要删除 vlan 数据

Delete filename [vlan.dat]? //这里不要输入任何字符,直接回车

Delete flash:/vlan.dat? [confirm]y

Switch12#show startup-config

//这时查看配置文件,已经没有了

startup-config is not present

Switch12#

Switch12#show run

//但是正在运行的配置还在内存里,所以需要重启系统 //有的教程上写着 erase 之后还要 write,这是不正确的 //如果这时 write,正在运行的配置会保存到 flash 里 //相当于没有清除配置,所以 erase 之后立即重启

Building configuration...

Current configuration: 1523 bytes

!

version 12.2

service timestamps log datetime msec service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

ļ

hostname Switch12 Ţ enable secret 5 \$1\$mERr\$iVdvDReOoQW.iyI2k9pxs1 Switch12#reload //重启系统

Proceed with reload? [confirm]y

#### 直接删除配置文件

//直接删除 flash 里的配置文件 Switch12#delete flash:/config.text //这里不要输入,直接回车 Delete filename [/config.text]? //输入 y,确定 Delete flash:/config.text? [confirm]y 然后可以重启,恢复出厂设置

#### 备份配置

//备份正在运行的配置到文件里 Switch12#copy running-config flash: Destination filename [running-config]? confbak20191206.cfg //保存的文件名 Building configuration...

[OK]

Switch12#dir

Directory of flash:/

3 -rw- 8662192 <no date> c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin

4 -rw- 1523 <no date> confbak20191206.cfg

.....

64016384 bytes total (55096850 bytes free)

Switch12#

//备份以后,可以在原来的基础上做其他的配置,如果出了问题就可以用备份的 文件来恢复。可以参考下一章《启动文件配置》

## 12.启动文件配置

Switch12#show boot //查看启动时使用的是哪个系统镜像和配置文件

BOOT path-list:

Config file: flash:/config.text

Private Config file: flash:/private-config.text

Enable Break: no Manual Boot: no **HELPER** path-list: Auto upgrade: yes NVRAM/Config file buffer size: 65536

Switch#

Switch12(config)#boot system flash:/xxxxxxx.bin //指定使用的系统镜像文件 Switch12(config)#boot config-file flash:/confback.cfg //以上有的命令在模拟器里不支持

//指定使用的配置文件

## 13.登录后导语

有时需要提醒下一次登录设备的管理员要注意的事项,可以配置一条登录后导语,就是在用户登录系统后,会输出一段话,这段话是由我们配置的。

Switch12(config)#banner motd \$ //表示输入的导语以字符\$结束,可以换行 Enter TEXT message. End with the character '\$'.

Notice, bobo, please do not shutdown G0/0/3,

---- coflee

20191206\$

//以\$作为结束标识,回车后退出

//在相应的线路开启 banner

Switch12(config)#line con 0
Switch12(config-line)#motd-banner
Switch12(config-line)#exit
Switch12(config)#line vty 0 15
Switch12(config-line)#motd-banner
Switch12(config-line)#exit

#### **14. SNMP**

Switch12(config)#snmp-server community pubxxx ro %SNMP-5-WARMSTART: SNMP agent on host Switch12 is undergoing a warm start Switch12(config)#

## 15.查看接口信息

Switch12#show ip int brief //查看接口 ip 及 up/down 情况 Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/1 unassigned YES NVRAM up up FastEthernet0/2 unassigned YES NVRAM down down Vlan1 10.1.1.1 YES manual administratively down down

Switch12# show int vlan1
Router#show int f0/0

//查看具体的某个接口的详细信息

### 16.设置 MTU

Switch12(config)#vlan 1
Switch12(config-vlan)#mtu 1500 或者:
Switch12(config)#int vlan 1
Switch12(config-if)#ip mtu 1500

### 17. VLAN 操作

```
//创建 vlan 10
Switch12(config)#vlan 10
                                  //命名该 vlan 为 stuff
Switch12(config-vlan)#name stuff
Switch12(config-vlan)#exit
Switch12(config)#int vlan 10
                                  //创建 svi
Switch12(config-if)#
*3? 02, 02:24:00.2424: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
Switch12(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
                                                      //配置 IP
                                      //描述
Switch12(config-if)#description xxxxx
                                      //关闭接口
Switch12(config-if)#shutdown
Switch12(config-if)#
*3? 02, 02:24:37.2424: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to
administratively down
                                      //启用接口
Switch12(config-if)#no shutdown
Switch12(config-if)#
*3? 02, 02:24:40.2424: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
Switch12(config-if)#exit
                                              //进入一组端口的配置界面
Switch12(config)#int range f0/1-5
Switch12(config-if-range)#switchport mode access // 将该组端口设为 access 口
Switch12(config-if-range)#switchport access vlan 10
                                                 //加入 vlan 10
Switch12(config-if-range)#
*3? 02, 02:26:54.2626: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10,
changed state to up
Switch12(config-if-range)#exit
Switch12(config)#int f0/24
                                          //设置为 trunk 口
Switch12(config-if)#switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be
                                          //三层交换机不能直接设置 trunk 口
configured to "trunk" mode.
Switch12(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1g //要先封装 dot1g 协议
                                                      //再设置为 trunk 口
Switch12(config-if)#switchport mode trunk
                                                      //设置 native vlan(pvid)
Switch12(config-if)#switchport trunk native vlan 1
```

Switch12(config-if)#switchport allowed vlan 1-20
Switch12(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-20 //只允许 vlan1~20 通过
Switch12(config-if)# //思科的 trunk 口默认允许所有 vlan 通过

#### 18. VTP

Switch12#vlan database

% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode, as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch12(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

Switch12#conf t

Switch12(config)#vtp domain vtpcom

Changing VTP domain name from NULL to vtpcom

Switch12(config)#vtp password xxx

Setting device VLAN database password to xxx

Switch12(config)#vtp mode server //vtp 模式为 server,

//其他交换机要设置为 client

Device mode already VTP SERVER.

Switch12(config)#

# 19.端口操作

Switch12(config)#int f0/2 //进入目标端口 Switch12(config-if)#duplex full //信道工作模式为全双工

Switch12(config-if)#bandwidth 100000 //带宽设为 100000Kbit/s

Switch12(config-if)#speed 100 //速率 100M

Switch12(config-if)#exit Switch12(config)#int f0/5

Switch12(config-if)#no switchport //设置为路由口

Switch12(config-if)#ip add 10.2.2.2 255.255.255.0

Switch12(config-if)#exit

Switch12#show running-config int f0/5 //查看具体端口上的配置

### 20.广播风暴抑制

Switch12(config-if)#storm-control broadcast level pps 800 //限制发包数
Switch12(config-if)#storm-control broadcast level bps 200000 //限制速率
Switch12(config-if)#storm-control broadcast level ?
<0.0-100.0> Enter rising threshold
Switch12(config-if)#storm-control broadcast level 5 //限制为端口速率的 5%
Switch12(config-if)#storm-control action block //惩戒动作 block,或 shutdown
Switch12(config)#errdisable recovery cause all //假死恢复

## 21. ARP 相关操作

Switch12#show arp //查看 ARP 表
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 10.1.1.1 - 00D0.97A9.1ABE ARPA Vlan10
Switch12#show arp | include 10.1.1. //可以做过滤匹配
Switch12(config)#arp 10.1.1.22 00D0.97A9.1A22 arpa //添加静态 arp 条目
Switch12(config)#int vlan 1
Switch12(config-if)#arp timeout 180 //在接口上配置 arp 老化时间,秒
Switch12(config-if)#ip proxy-arp //开启代理 arp

## 22. MAC 相关操作

## 23.端口安全

Switch12(config)#int f0/9 //只能在 access 口上设置 Switch12(config-if)#switchport mode access //开启端口安全功能 Switch12(config-if)#switchport port-security //最大允许 20 个 Switch12(config-if)#switchport port-security maximum 20 //mac 地址的数据包进入 Switch12(config-if)#switchport port-security mac-address 00D0.97A9.1A39 //添加一条动态的记录 Switch12(config-if)#switchport port-security mac-address sticky //开启 sticky Switch12(config-if)#switchport port-security mac-address sticky 00D0.97A9.1A88 //添加一条 sticky 记录 Switch12(config-if)#switchport port-security violation protect //惩戒动作 protect Switch12(config-if)# Switch12(config-if)#exit Switch12(config)#errdisable recovery cause security-violation //开启假死恢复

## 24.端口聚合

//创建聚合口 Switch12(config)#int port-channel 1 Switch12(config-if)#exit //选中成员端口 20~21 Switch12(config)#int range f0/20-21 //聚合模式为手动开启 Switch12(config-if-range)#channel-group 1 mode on Switch12(config-if-range)#no shut Switch12(config-if-range)#exit //接下来是对聚合口的操作 Switch12(config)#int port-channel 1 Switch12(config-if)#no shut Switch12(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch12(config-if)#switchport mode trunk Switch12(config-if)#exit Switch12(config)#port-channel load-balance src-dst-mac //设置负载均衡

### 25. Qos 限速

```
Switch12(config)#mls gos
                                        //开启 gos
Switch12(config)#access-list 10 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
                                                       //acl 匹配目标流
Switch12(config)#class-map class1
                                        //定义流类
Switch12(config-cmap)#match access-group 10
                                                //匹配 acl
Switch12(config-cmap)#exit
                                        //定义流策略
Switch12(config)#policy-map policy1
Switch12(config-pmap)#class class1
                                            //带宽限制为 10000Kbit/s
Switch12(config-pmap-c)#bandwidth 10000
                                                //整流平均流量, bit/s
Switch12(config-pmap-c)#shape average 16000000
Switch12(config-pmap-c)#exit
Switch12(config)#int f0/3
                                            //应用策略到接口
                                                //仅支持 output 方向
Switch12(config-if)#service-policy output policy1
*有的设备配置 policy 时用的不是上面的命令,可能是下面的命令:
Switch12(config)#policy-map policy1
Switch12(config-pmap)#class class1
Switch12(config-pmap-c)#police cir 10000000 10000000
                                                       //bit/s, byte/s
*也可能是下面的命令:
Switch12(config)#policy-map policy1
Switch12(config-pmap)#class class1
Switch12(config-pmap-c)#trust dscp
Switch12(config-pmap-c)#policy 10000000 10000000 exceed-action drop
                             //bps.
                                     Byte/s
//一共就这三种命令,思科的设备命令不太统一
                                        //查看策略应用情况
Switch12#show policy-map int f0/3
FastEthernet0/3
Service-policy output: policy1
Class-map: class1 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: access-group 10
Traffic Shaping
Target/Average Byte Sustain Excess Interval Increment
Rate Limit bits/int bits/int (ms) (bytes)
16000000/16000000 500000 2000000 2000000 125 250000
```

#### **26. DHCP**

```
//开启 dhcp 服务
Switch12(config)#service dhcp
Switch12(config)#ip dhcp pool pxx
                                    //创建 dhcp 地址池
Switch12(dhcp-config)#network 10.1.1.0 255.255.255.0
                                                   //设置网段
Switch12(dhcp-config)#default-router 10.1.1.1
                                                //网关
Switch12(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
                                                //dns
Switch12(dhcp-config)#lease 5 4 30
                                            //租期,单位: 日,时,分
Switch12(dhcp-config)#option 43 hex xxxxxxxx
                                            //option 43
Switch12(dhcp-config)#exit
Switch12(config)#ip dhcp excluded-address 10.1.1.1 10.1.1.10 //排除地址段
Switch12(config)#
保存 ip 分配信息到 ftp 服务器上的 lease.db.cfg 文件中
Switch12(config)#ip dhcp database ftp://user:pass@10.1.1.252/lease.db.cfg
Switch12(config)#
开启 ping 检测
                                        //每次分配 ip 前先 ping 一下要分配
Switch12(config)#ip dhcp ping packets 2
                                        //的 ip, 发 2 个包
                                            //Ping 超时,毫秒
Switch12(config)#ip dhcp ping timeout 1000
Switch12(config)#
Switch12(config)#ip dhcp binding cleanup interval 600
                                                   //清除已过期的 ip, 秒
27.给特定 mac 分配固定的 IP
Switch12(config)#ip dhcp pool pc1
                                 //创建地址池, 只有一个 ip
Switch12(dhcp-config)#host 10.1.1.35 255.255.255.0
Switch12(dhcp-config)#client-identifier 0100.D097.A91A.22
                                 //以 01 开始加上 mac 地址
Switch12(dhcp-config)#default-router 10.1.1.1
Switch12(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

Switch12#show dhcp lease //查看 dhcp 分配的地址情况
Switch12#show ip dhcp binding //查看分配的 ip 及绑定的 mac 地址
Switch12#

Switch12(dhcp-config)#exit

#### 28.DHCP 中继

Switch12(config)#int vlan 1 Switch12(config-if)#ip helper-address 10.3.3.1 Switch12(config-if)#exit //要记得先配置去往 10.3.3.1 的路由

### 29. DHCP snooping

Switch12(config)#ip dhcp snooping //开启 dhcp snooping Switch12(config)#int f0/24 //上联口 //上联口要设为信任口 Switch12(config-if)#ip dhcp snooping trust //限制 dhcp 报文速率 Switch12(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 50 Switch12(config-if)#exit //监测的 vlan Switch12(config)#ip dhcp snooping vlan 1-30 Switch12(config)#ip dhcp snooping verify mac-address //检查 mac 地址 //入站包的 mac 地址和 ip 地址和 dhcp 服务器中分配的条目吻合时才放行 Switch12(config)# Switch12(config)#errdisable recovery cause dhcp-rate-limit //假死恢复 Switch12(config)#ip dhcp snooping binding xxxx.xxxx vlan 10 ip x.x.x.x int f0/3 Switch12(config)#ip dhcp snooping database flash:/dhcpsnooping.db Switch12(config)#ip dhcp snooping database write-delay 100 Switch12(config)# Switch12#show ip dhcp snooping binding //查看 dhcp snooping 绑定情况 //清除 dhcp snooping 绑定条目 Switch12#clear ip dhcp snooping binding

## 30. ACL 访问控制列表

每一个 acl 的末尾都有一条隐含的 deny any,每一个 ACL 都可以有多条规则(rule)规则的执行顺序是从上到下,匹配一条后立即停止下面规则的匹配 所有的掩码都只能是反掩码的形式

acl 编号	类型	匹配对象
1~99	标准 ip acl	源 ip
100~199	扩展 ip acl	源 ip,目的 ip,源端口目的端口等,可加时间段
700~799	标准 mac acl	源 mac
1100~1199	扩展 mac acl	源 mac,目的 mac 等,可加时间段

#### ①标准 ACL

Switch(config)#access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255 //标准数字 acl 匹配网段
Switch(config)#access-list 2 permit host 10.1.1.3 //标准数字 acl 匹配单个 IP
Switch(config)#access-list 3 permit any //标准数字 acl 匹配所有 ip
Switch(config)#ip access-list standard acl\_1 //标准命名 acl
Switch(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Switch(config-std-nacl)#exit

#### ②扩展 ACL

Switch(config-ext-nacl)#exit 端口别名对应的端口号:

bootpc 68 bootps 67 domain 53 isakmp 500 snmp 161 ftp 21 pop3 110 smtp 25 telnet 23 www 80

#### (3)MAC ACL

Switch(config)#mac access-list extended mac\_ex1 //命名扩展 mac acl Switch(config-mac-ext-nacl)#permit host xxxx.xxxx any Switch(config-mac-ext-nacl)#deny xxxx.xxxx 0000.0000.00ff any //反掩码 Switch(config-mac-ext-nacl)#exit Switch(config)#access-list 700 permit xxxx.xxxx 0000.0000.0000 //数字标准 mac acl

#### ACL 时间

#### 在接口上应用 ACL

Switch(config)#int vlan 10 //有的交换机只能应用 acl 到 vlan 接口上,Switch(config-if)#ip access-group 1 in //而不支持应用到物理端口上

### 插入或删除 ACL 中的某条规则

\*思科的 ACL 其实也是有规则(rule)的编号的,只是在大多教程中都不教,因为模拟器中不支持对规则编号的操作

Switch#show ip access-lists acl ex1

//先查看 ACL 的 rule

Extended IP access list acl ex1

1 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 eq www 192.168.9.0 0.0.0.255 range 20 90

2 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 eq www 192.168.9.0 0.0.0.255 eq ftp

//开头的数字为 rule 编号

Switch(config)#ip access-list extended acl\_ex1

//进入 acl 编辑模式

Switch(config-ext-nacl)#no 1

//删除编号为1的规则

Switch(config-ext-nacl)#3 permit ip any any

//添加一条规则,编号为3

## 31.端口假死恢复

有时我们会在交换机的端口上配置某些策略(比如端口安全,环路检测等),当用户的行为违反策略时,端口会被 shutdown,此时的端口称为假死,默认是不会再自动开启该端口了,可以配置假死恢复,让端口再次开启。

Switch(config)#errdisable detect cause?

//查看支持恢复的类型

all

Enable error detection on all cases

bpduguard

Enable error detection on bpdu-guard

dtp-flap

Enable error detection on dtp-flapping

link-flap

Enable error detection on linkstate-flapping

pagp-flap

Enable error detection on pagp-flapping

rootguard

Enable error detection on root-guard

Enable error detection on udld

udld

.....

Switch(config)#errdisable detect cause all

//可以启用检测所有的类型

Switch(config)#errdisable recovery interval 300

//恢复周期 300 秒

Switch#show int f0/1 status err-disabled

//查看端口假死的原因

## 32.日志服务器

Switch(config)#logging on

//开启日志功能

Switch(config)#logging 10.1.1.253

//设置日志服务器(syslog)

Switch(config)#logging source-interface vlan 1

in 1 //发数据给服务器时的源 IP //trap 级别设置为 7(debugging)

Switch(config)#logging trap debugging

//默认为 6 (information)

Switch(config)#logging buffered 100000

//设置本地的日志存储 buff 空间大小,单位 byte Switch(config)#service sequence-numbers //发送日志时也带上序号 Switch#show logging //查看日志信息

### 33.光模块兼容性

Switch(config)#service unsupported-transceiver //支持不兼容的光模块 //其实就是允许使用非思科的光模块 Switch(config)#no errdisable detect cause gbic-invalid //关闭由于光模块不兼容而导致的端口假死 Switch#show int transceiver supported-list //查看支持列表

## 34. DNS 服务

Switch(config)#ip domain-lookup //开启域名解析
Switch(config)#ip name-server 8.8.8.8 //指定 dns 服务器
Switch(config)#ip host xxx.com 10.1.1.4 //添加本地静态解析项
Switch(config)#ip dns server //自己作为 dns 服务器

# 35. TFTP 客户端

```
//上传配置到服务器上
Switch#copy startup-config tftp:
                                              //服务器 ip
Address or name of remote host []? 10.1.1.251
                                              //存到服务器上的文件名
Destination filename [Switch-confg]? c3650.cfg
Writing startup-config....
Switch#copy flash: tftp:
                                //从 tftp 服务器下载文件到本地的 flash 上
Source filename []? c3650.cfg
                                //服务器上的文件名
                                          //服务器 ip
Address or name of remote host []? 10.1.1.251
                                          //存到本地 flash 里的文件名
Destination filename [c3650.cfg]? bakconf.cfg
Writing c3650.cfg...
```

### 36. FTP 客户端

Switch(config)#ip ftp source-interface vlan 1 //指定访问服务器时的源 ip Switch(config)#ip ftp username coflee //ftp 用户名 Switch(config)#ip ftp password xxxx //ftp 用户密码 Switch(config)#exit //上传配置到 ftp 服务器 Address or name of remote host []? 10.1.1.22 //服务器 ip //指定存到服务器上的文件名 Writing startup-config...

## 37. Xmodem 传文件

通过 console 线传文件,只支持传文件到交换机上,速度受 console 的速率限制 Switch#copy xmodem: flash: //从 console 传文件到交换机的 flash 上

dst-file-name: c3650.cfg //指定存到 flash 上的文件名

ccccc

//出现 cccc 时交换机已准备好,此时可以在终端仿真软件上发送 Xmodem

```
Router#copy xmodem: flash: //从 console 传文件到路由器的 flash 上 **** WARNING ****
```

x/ymodem is a slow transfer protocol limited to the current speed settings of the auxiliary/console ports. The use of the auxiliary port for this download is strongly recommended.

During the course of the download no exec input/output will be

available.

```
____ ******* ____
Proceed? [confirm]v
                         //确定
                                //指定目标文件名(终端上的)
Source filename []? c3650.cfg
                                       //指定存到路由器 flash 里的文件名
Destination filename [c3650.cfg]?bak.cfg
                                       //确定
Erase flash: before copying? [confirm]y
Use crc block checksumming? [confirm]y
                                       //确定
                                //重传次数,2次
Max Retry Count [10]: 2
Perform image validation checks? [confirm]y
                                           //确定
Xmodem download using crc checksumming with image validation
Continue? [confirm]y
                                //确定
                                    //此时在终端上发送 xmodem
Ready to receive file.....
```

### 38. PVST/rapid-pvst

Switch(config)#spanning-tree mode? Per-Vlan spanning tree mode pvst rapid-pvst Per-Vlan rapid spanning tree mode Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst //使用 rapid-pvst //指定为 vlan1-10 的根桥 Switch(config)#spanning-tree vlan 1-10 root primary //指定 vlan30 的桥优先级 Switch(config)#spanning-tree vlan 30 priority 4096 Switch(config)#int g1/0/1 Switch(config-if)#spanning-tree vlan 1-10 port-priority 16 //指定端口优先级 //设置端口路径开销 Switch(config-if)#spanning-tree cost 20 Switch(config-if)#exit Switch(config)#int g1/0/3 //设置端口为边缘快速端口 Switch(config-if)#spanning-tree portfast Switch(config)#int g1/0/4 Switch(config-if)#spanning-tree bpduguard enable //开启 bpdu 防护

Switch#show spanning-tree

Switch(config-if)#exit

//查看 STP 详细信息

#### STP 端口开销表:

端口速率	802.1D 旧版	802.1D/1998 开销	802.1T/2001 开销
10M	100	100	2,000,000
100M	10	19	200,000
1G	1	4	20,000
10G	1	2	2,000

# 39.端口镜像 SPAN

Switch(config)#monitor session 1 source int g1/0 both //监控端口 tx 和 rx 的流量 Switch(config)#monitor session 1 filter vlan 10 //只监控该 vlan 的流量 Switch(config)#monitor session 1 destination int g1/0/1 //目的端口,被监控的流量流向此端口,此端口只能接分析设备 Switch#show monitor session 1 //查看端口镜像

### 40. CDP 思科设备发现协议

Switch(config)#int g0/1

Switch(config-if)#cdp enable //在端口上开启 cdp 功能

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#cdp run //全局开启 cdp 功能

Switch#show cdp neighbors //查看 cdp 邻居

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID Switch Gig 1/0/1 133 Gig 1/0/1 3650 Switch Gig 1/0/2 169 3650 Gig 1/0/6 自己这边的端口 邻居的端口

一条记录即为一个邻居设备

Switch#show cdp int g1/0/1 //查看端口上的 cdp 信息

GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is up

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

### 41. HSRP 思科路由(网关)冗余协议

\*要与 pvst/rapid-pvst 配合

发送 hello 包的组播地址为 224.0.0.2 (v1) 或 224.0.0.102 (v2),默认优先级 100 越大越优先。所有路由器的 version 应该一致。

虚拟网关 mac 为 0000.0c07.ac-standby 编号

Switch(config)#int vlan 1

Switch(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#standby version 2 //HSRP 版本
Switch(config-if)#standby 1 ip 10.1.1.254 //虚拟网关

Switch(config-if)#standby 1 priority 120 //优先级设为 120,变成 master

Switch(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 5 //抢占延迟最少 5 秒 Switch(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string xxx //备份组验证信息

Switch(config-if)#standby 1 track g1/0/24 30

//监测上联口,当上联口不通时优先级降低30,该网关变为备份的

Switch#show standby brief //查看 standby 信息

## 42.交换机 switch 模式

1.重启设备时长按 mode 键(一般位于正面的右边,一个小按钮),直到 sys 指示灯不闪烁,则进入交换机的 switch 模式了

2.switch 模式指示符为 switch>, switch 模式下的常用操作:

①使用 xmodem 传系统镜像文件或配置文件到交换机上

switch> flash\_init //初始化文件系统 switch> load helper //加载基本的功能模块

switch> copy xmodem: flash:c3650-xxx.bin //传送系统镜像文件

cccccc //此时可以在终端仿真软件上发送 xmodem

switch> set BOOT flash:c3650-xxx.bin //指定以该文件为启动镜像文件

switch> boot //启动系统

②修改 console 波特率

switch> set BAUD 115200 //设置波特率为 115200

switch>unset BAUD //恢复原来的波特率 (默认的 9600)

switch>

#### ③交换机恢复密码

switch>flash\_init
switch>load\_helper

switch>dir flash: //先查看 flash 里的文件列表

switch>rename flash:config.text flash:c3650old.cfg //把默认的配置文件 //更名为 c3650old.cfg,这样系统启动时找不到配置文件就会以出厂设置启动

switch>boot //启动系统

xxxxxxxxxx //此时系统重启中

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n //否

Switch>enable

Switch#copy flash:c3650old.cfg system:running-config //加载原配置

然后重新配置管理员密码 和 enable 密码 Switch#write //保存配置即可

## 43.二层交换机设置默认网关

Switch(config)#ip default-gateway 10.1.1.254

## 44.三层交换机开启路由转发功能

Switch(config)#ip routing

### 路由器的操作,和交换机相同的以下就不列出了

### 45.静态路由

#### 46. RIP

//进入 rip 配置界面 Router0(config)#router rip //设置版本 RouterO(config-router)#version 2 //关闭自动汇总 RouterO(config-router)#no auto-summary Router0(config-router)#distance 120 //指定路由优先级 //宣告网段 Router0(config-router)#network 10.0.0.0 Router0(config-router)#network 10.1.1.0 //静默接口 Router0(config-router)#passive-interface g0/0/2 //路由引入(重分布) Router0(config-router)#redistribute ospf 1 metric 3 Router0(config-router)#default-information originate //引入默认路由(0.0.0.0) RouterO(config-router)# Router0(config)#int g0/0/1 //rip 接口验证 RouterO(config-if)#ip rip authentication mode md5 RouterO(config-if)#ip rip authentication key-chain xxxxx //rip 接口验证密码

#### **47. OSPF**

```
//进入 osfp 配置界面, ospf 进程号 1
Router0(config)#router ospf 1
Router0(config-router)#router-id 10.1.1.1
                                        //指定 router-id
Router0(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //在区域 0 宣告网段
Router0(config-router)#passive-interface g0/0/2
                                                   //静默接口
Router0(config-router)#area 1 virtual-link 10.2.2.2
                                                   //虚拟链路对端
Router0(config-router)#redistribute rip metric 20000 [subnets metric-type 1]
                                            //路由引入(重分布)
RouterO(config-router)#area 0 authentication message-digest //区域 0 开启验证
RouterO(config-router)#auto-cast reference-bandwidth 1000
                                 //参考带宽改为 1000Mb, 默认为 100M
RouterO(config-router)#area 2 stub
                                    //设置区域类型
```

Router0(config)#int g0/0/1

//接口上开启 ospf 验证 Router0(config-if)#ip ospf authentication message-digest

Router0(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 xxxx //验证密码

RouterO(config-if)#ip ospf priority 2 //设置 ospf 路由器优先级,用于选举 DR

//设置 ospf 接口开销 Router0(config-if)#ip ospf cost 10

Router0(config-if)#ip ospf network broad //设置接口所处的网络类型

//查看 ospf 信息 Router0#show ip ospf?

<1-65535> Process ID number

Border and Boundary Router Information border-routers

database Database summary interface Interface information

neighbor Neighbor list

virtual-links Virtual link information

### 48.单臂路由

Router0(config)#int g0/0/0

RouterO(config-if)#no shut

RouterO(config-if)#exit

Router0(config)#int g0/0/0.1 //开启子接口

//封装 dot1q, vid 为 1 RouterO(config-subif)#encapsulation dot1q 1 [native]

Router0(config-subif)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.0

RouterO(config-subif)#exit

Router0(config)#int g0/0/0.2

RouterO(config-subif)#encapsulation dot1q 2

Router0(config-subif)#ip add 10.20.20.1 255.255.255.0

RouterO(config-subif)#exit

#### 49. PPP

Router0(config)#int s0/1/1

Router0(config-if)#clock rate 128000 RouterO(config-if)#encapsulation ppp

Router0(config-if)#bandwidth 128

//设置时钟频率 //封装 ppp 协议

//设置带宽为 128Kbit

//封装 dot1q, vid 为 2

RouterO(config-if)#ppp authentication pap //使用 pap 验证RouterO(config-if)#ppp pap sent-username coflee password xxxx //pap 用户名及密码

Router0(config-if)#

RouterO(config-if)#ppp authentication chap [callin] coflee //使用 chap 验证 RouterO(config-if)#ppp chap password xxx

### 50. NAT 地址转换

①静态 NAT (一对一)

Router0(config)#int g0/0/1 //内网口

Router0(config-if)#ip nat inside

Router0(config-if)#exit

Router0(config)#int s0/1/1 //外网口

Router0(config-if)#ip nat outside

Router0(config-if)#exit

RouterO(config)#ip nat inside source static 10.1.1.55 200.1.1.3

//将内网的 10.1.1.55 和外网的 200.1.1.3 对应起来

②动态 NAT(多对多,可端口复用)

Router0(config)#int g0/0/1 //内网口

Router0(config-if)#ip nat inside

RouterO(config-if)#exit

Router0(config)#int s0/1/1 //外网口

RouterO(config-if)#ip nat outside

Router0(config-if)#exit

Router0(config)#ip nat pool pname 200.1.1.5 200.1.1.10 netmask 255.255.255.0

//nat 的公网 ip 范围

Router0(config)#access-list 10 permit 10.1.1.0 0.0.0.255 //匹配内网 ip 段

RouterO(config)#ip nat inside source list 10 pool pname overload

(3)目的 NAT (端口映射)

RouterO(config)#ip nat inside source static tcp 10.1.1.22 3389 200.1.1.9 9999

//将外网的 200.1.1.9:9999 转换为内网的 10.1.1.22:3389

RouterO#show ip nat translations

//查看 nat 转换情况

#### 51. IPsec VPN

前提:两端的路由器都要有去往对端内网网段的路由,且要有缺省路由指向网关。



Router0 的公网 IP 为 200.1.1.1,网关 200.1.1.254,内网 10.1.1.0/24 Router2 的公网 IP 为 202.2.2.2,网关 202.2.2.254,内网 192.168.1.0/24 Router0 的配置如下: (Router2 的类似)

#### 0.配置出接口 IP 及路由

Router0(config)#int s0/1/1

Router0(config-if)#ip add 200.1.1.1 255.255.255.0

RouterO(config-if)#exit

Router0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.254

#### 1.配置 acl 匹配目标流

RouterO(config)#ip access-list extended vpn1

Router0(config-ext-nacl)#permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

RouterO(config-ext-nacl)#exit

#### 2.配置 IKE 提议

RouterO(config)#crypto isakmp policy 10

RouterO(config-isakmp)#authentication pre-share

Router0(config-isakmp)#hash sha //消息摘要算法

Router0(config-isakmp)#encryption aes //加密算法

RouterO(config-isakmp)#group 5 //DH 密钥交换组

Router0(config-isakmp)#exit

#### 3.配置 IKE 对端

Router0(config)#crypto isakmp key [0] xxxx address 202.2.2.2

#### 4.配置 IPsec 交换集

RouterO(config)#crypto ipsec transform-set tranName esp-aes esp-sha-hmac

//匹配交换集 //设置对端

//匹配目标流

RouterO(cfg-crypto-trans)#mode transport //使用传输模式

Router0(cfg-crypto-trans)#exit

#### 5.配置 vpn map

RouterO(config)#crypto map mapName 10 ipsec-isakmp

RouterO(config-crypto-map)#set transform-set tranName

Router0(config-crypto-map)#set peer 202.2.2.2

RouterO(config-crypto-map)#match address vpn1

RouterO(config-crypto-map)#set pfs group5

#### 6.接口上应用 vpn map

Router0(config)#int s0/1/1

RouterO(config-if)#crypto map mapName

RouterO#show crypto isakmp? //查看对端 policy Show ISAKMP protection suite policy sa Show ISAKMP Security Associations

sa IPSEC SA table

Router0#show crypto ipsec?

transform-set Crypto transform sets

#### **52. L2TP VPN**

RouterO(config)#aaa new-model

RouterO(config)#aaa authentication ppp default group radius //使用 radius 认证

//查看 ipsec 相关信息

RouterO(config)#radius-server host 10.1.1.33 auth-port 1645 key xxxx

RouterO(config)#vpdn enable //开启 vpdn
RouterO(config)#vpdn-group l2tp1 //创建 vpdn 组
RouterO(config-vpdn)#accept-dialin //允许客户拨号
RouterO(config-vpdn-acc-in)#protocol l2tp //使用 l2tp 协议

Router0(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1 //创建虚拟模板

Router0(config-vpdn-acc-in)#exit

Router0(config-vpdn)#exit

RouterO(config)#int virtual-Template 1 //进入虚拟模板配置界面
RouterO(config-if)#ip unnumbered gO/O/1 //IP 地址共用接口 gO/O/1 的
RouterO(config-if)#peer default ip address pool L2tpPool //给客户端分配的 IP 池
RouterO(config-if)#ppp authentication chap default //ppp 使用 chap 验证
RouterO(config-if)#ppp incondes 8 8 8 8

Router0(config-if)#ppp ipcp dns 8.8.8.8 //给客户端分配的 dns Router0(config)#ip local pool L2tpPool 10.8.8.2 10.8.8.250 //定义地址池

Router0(config)#

# 53. PPPoe 服务器

RouterO(config)#aaa new-model

RouterO(config)#aaa authentication ppp default group radius //使用 radius 认证

Router0(config)#radius-server host 10.1.1.33 auth-port 1645 key xxxx

Router0(config)#vpdn enable

RouterO(config)#vpdn-group pppoe1 //创建 vpdn 组

Router0(config-vpdn)#accept-dialin

RouterO(config-vpdn-acc-in)#protocol pppoe //使用 pppoe 协议

RouterO(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 2

```
Router0(config-vpdn-acc-in)#exit
RouterO(config)#int virtual-template 2
Router0(config-if)#ip unnumbered g0/0/1
RouterO(config-if)#peer default ip address pool pppoePool
RouterO(config-if)#ppp authentication chap
Router0(config-if)#ppp ipcp dns 8.8.8.8
RouterO(config-if)#ip nat inside
RouterO(config-if)#exit
RouterO(config)#ip local pool pppoePool 10.1.1.2 10.1.1.200
Router0(config)#int g0/0/1
Router0(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0
RouterO(config-if)#pppoe enable
                                //接口上使能 pppoe
                                        //查看拨号情况
RouterO#show aga sessions
```

### 54.路由器 Rommon 模式

```
Rommon 模式也叫维护模式,在 Rommon 模式下可以传文件到路由器上,也可
以恢复密码
```

```
重启时按下 Ctrl 键和 Break 键 进入 Rommon 模式。(Break 键也叫 Pause 键)
①Rommon 模式下传文件到路由器
rommon 1 >
```

```
//设置临时的 IP 地址
rommon 1 > IP_ADDRESS=10.1.1.1
                                 //只能使用 Ethernet0/0 端口
rommon 2 > IP SUBNET MASK=255.255.255.0
                                           //子网掩码
                                            //网关
rommon 3 > DEFAULT GATEWAY=10.1.1.254
                                        //TFTP 服务器 IP
rommon 4 > TFTP SERVER=10.1.1.2
                                        //要传送的文件名
rommon 5 > TFTP FILE=c3650xx-xx.bin
                                  //开始用 tftp 下载,下载到路由器上
rommon 6 > tftpdnld
IP ADDRESS: 10.1.1.1
IP SUBNET MASK: 255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY: 10.1.1.254
TFTP SERVER: 10.1.1.2
TFTP FILE: c3650xx-xx.bin
```

Invoke this command for disaster recovery only.

WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!

Do you wish to continue? y/n: [n]: y //确定

下载成功后

//指定以此系统镜像文件启动 rommon 7 > boot c3650xx-xx.bin

然后系统启动

### ②路由器恢复密码

先重启系统,按下 Ctrl 键和 Break 键进入 Rommon 模式 rommon 1 > confreg 0x2142 //表示启动时跳过配置文件

rommon 2 > boot //启动系统

系统启动后, 再加载配置文件, 再重置密码, 保存。

Router>enable

Router#copy startup-config running-config //加载配置文件 Destination filename [running-config]? //这里直接回车

1973 bytes copied in 0.416 secs (4742 bytes/sec)

Router0#

Router0#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

RouterO(config)#enable password xxxx

//重置密码

RouterO(config)#username coflee privilege 15 password xxxx //修改用户密码 RouterO(config)#config-register 0x2102 //表示启动时加载配置文件

Router0(config)#do write

//保存配置

Building configuration...

[OK]

## 55.用户权限设置

很多教程都没有深入详细地讲解如何给用户分配具体的权限,大多都是教大家在创建用户时指定相应的 privilege 级别就完事儿了,可能是作者觉得没有必要教。

首先: 思科的网络设备对用户操作权限分配的思想是 定义 15 个等级,然后默认给每个等级授予一定的权限(即能执行的命令),创建用户时,指定其 privilege level 之后,该用户就有这一级别的权限。

然后我们登录系统时,默认是进入>一般模式,需要输入 enable 密码才能进入特权用户模式。好像不论是哪个级别的用户输入 enable 密码后都拥有了管理员权限(最高级别权限),这是怎么回事呢?

先做个实验看看, 创建一个用户 admin, 权限级别为 15, 登录系统后, 查看其权限级别:

Username: admin

Password:

Router0>show privilege

//查看当前用户权限

Current privilege level is 1

//显示的级别为1,最低级

\*这是怎么回事儿?

因为我们只是在创建用户时指定其权限级别为 level-15,但并没有指定用这个 level 来给用户授权,所以登录到系统的用户,不论我们指定的权限是哪个 level 的,其实都是一样的(leve-1),没有区别。然后谁有 enable 密码,谁就能获得 level-15 的权限。(说直接点就是没有配置好)

\*我们需要创建一条 aaa 的授权策略:

RouterO(config)#aaa new-model

RouterO(config)#aaa authorization exec default local

//exec 操作权限授权使用本地授权,即由用户的 privilege 的 level 来决定 Router0(config)#line vty 0 4

RouterO(config-line)#authorization exec default

//应用到 vty 上,模拟器无该命令,只能用真实的设备配置

这时当用户使用远程登录后,默认进入的界面为特权用户界面, 在该界面下 show privilege 时,看到的是在创建用户时指定的 level 然后能执行该 level 权限下的命令。

\* level 高的用户默认是继承 level 低的权限,就是说如果给 level-5 指定允许使用命令 write,则比 level-5 高的其他 level 都有该权限了。

登录系统后可以按下问号?查看自己这个 level 支持的命令(即拥有的权限) \*为不同级别的用户分配额外的命令

RouterO(config)#privilege exec level 5 configure ter //表示级别 5 的用户登录到>一般模式后,可以执行 configure ter 命令

RouterO(config)#privilege configure all level 7 interface //表示级别 7 的用户进入配置模式后,可以执行以 interface 开头的所有命令

RouterO(config)#privilege configure all level 10 ip 入配置模式后,可以执行以 ip 开头的所有命令

//表示级别 10 的用户进

上面命令中的 all 表示可以列出后面指定命令的所有子命令。 以此为例可以灵活地分配不同级别的用户能够执行的命令。

\*前面讲到 输入 enable 密码后都有了管理员权限,这又是怎么一回事呢? Router0>enable?

<0-15> Enable level //enable 后面还可以接数字,表示 level view Set into the existing view

<cr>

Router0>enable //原来我们在输入 enable 时,缺省是 enable 15 的级别,设置 enable 密码时默认也是设置的 enable 15 的密码,所以不论是谁输入 enable 密码,缺省都是进入了 level-15 的特权模式。

\*所以正确的做法是为相应的 level 设置对应的 enable 密码:

RouterO(config)#enable secret level 7 passxxx

RouterO(config)#enable secret level 10 passxxx

RouterO(config)#enable secret level 15 passxxx

\*然后用户在输入 enable 时要指定进入哪个 level:

Router0>

Router0>enable 7 //进入 level-7 的特权模式

Password: Router0#

Router0#show privilege

Current privilege level is 7 //果然是 level-7

RouterO(config)#? //进入配置模式后,查看授予的权限(支持的命令)

Configure commands:

do To run exec commands in config mode

end Exit from configure mode exit Exit from configure mode

interface Select an interface to configure //这就是我们前面给 level-7 分

//配的可执行的命令

no Negate a command or set its defaults

Router0(config)#

这下明白是怎么回事了吧。

如果发现权限不够,可以退回到#特权模式,再输入 enable 10 或 enable 15 这些高级别的就行了。

RouterO#enable 15 //进入管理员的级别,和 enable 是一样的

Password:

Router0#show privilege

Current privilege level is 15

如果觉得权限太高不安全,想降几级,可以直接输入 disable 5 等比当前级别低的数字就行。

Router0#disable 5

### 总结:

- 1.创建用户时可以给用户指定不同的权限 level
- 2.要想使这个level 生效,需要定义 aaa 的 exec 的授权方案并在 line con 0 或 line vty 里应用授权
- 3.为不同的 level 分配额外的命令
- 4.设置不同 level 的 enable 密码
- 5.用户登录系统后要进入特权用户模式时,输入 enable 时须指明要进入的 level