BENUTZERHANDBUCH

ClubTouch 3 – die Kasse des Clubraums. Für alle, die an der Theke stehen, einkaufen, die Kasse zählen oder das Jahr prüfen.

KAPITEL

1 Überblick und Rollen
2 Anmelden
3 Verkaufen
4 Kunden und Guthaben
5 Ohne Netz arbeiten
6 Stornieren
7 Artikel und Bestand
8 Einkauf
9 Kundenrechnungen
10 Kasse und Bank
11 Berichte
12 Kassenprüfung
13 Clubscore
14 Werbung
15 Bildschirme über der Theke
16 Benutzer und Passwörter
17 Wenn etwas nicht klappt

1 ÜBERBLICK UND ROLLEN

ClubTouch läuft im Browser: auf dem Tablet an der Theke, auf dem Handy und am Laptop. Es gibt nichts zu installieren.

Links oben öffnet das Menü ☰ alle Bereiche. Auf jeder Seite außer dem Verkauf führt der rote Knopf **Verkauf öffnen** mit einem Tipp zurück an die Kasse.

Ein Tag an der Theke endet nicht um Mitternacht: Der **Geschäftstag beginnt um 06:00 Uhr**. Was um 01:30 Uhr gebucht wird, gehört noch zum Abend davor – in der Tagesübersicht, im Tagesabschluss und im Clubscore.

Wer darf was?

Es gibt drei Rollen. Was eine Rolle nicht darf, wird im Menü gar nicht erst angezeigt.

BEREICH	ADMIN	KASSIERER	BUCHHALTUNG
Verkaufen, „Auf den Wirt", Verkäufe stornieren	ja	ja	–

BEREICH	ADMIN	KASSIERER	BUCHHALTUNG
Kunden anlegen, Guthaben aufladen	ja	ja	nur lesen
Artikel anlegen und ändern	ja	ja	nur lesen
Einkauf erfassen, Belege hochladen	ja	ja	nur lesen
Einkauf als bezahlt markieren	ja	ja	ja
Einkaufsbelege löschen	ja	–	ja
Kundenrechnungen schreiben	ja	ja	lesen + PDF
Kasse zählen, Kassenbewegung buchen	ja	ja	ja
Anfangsstände, Kontostand abgleichen, Kassenbewegung stornieren	ja	–	ja
Geschäftsjahr anlegen und abschließen	ja	–	ja
Berichte: Monatsbericht, Kundenliste, Einnahmen & Ausgaben	ja	–	ja
Clubscore ansehen	ja	ja	ja
Clubscore: Ansicht, Tagesziele, Einstellungen	ja	ja	nur lesen
Clubscore: Jahr zurücksetzen	ja	–	–
Werbung (Folien)	ja	ja	–
Bildschirm-Belegung (was auf welchem Monitor läuft)	ja	ja	nur lesen
Benutzer verwalten	ja	–	–

2 ANMELDEN


Die Adresse der Kasse im Browser öffnen und mit **E-Mail oder Benutzername** und Passwort anmelden. Groß- und Kleinschreibung spielt beim Namen keine Rolle.

- Das Tablet an der Theke bleibt angemeldet, auch über Nacht und nach einem Neuladen.
- Nach zehn falschen Versuchen ist die Anmeldung für 15 Minuten gesperrt.
- Das eigene Passwort ändert man über das runde Symbol oben rechts → **Passwort ändern**.
- Der Mond daneben schaltet zwischen dunkler und heller Ansicht um.

> **Abmelden nur mit Netz**
> Sind noch Buchungen in der Warteschlange (Zähler oben), erst warten, bis sie übertragen sind. Ein abgemeldetes Gerät überträgt nichts.

3 VERKAUFEN

Drei Spalten: links wer zahlt, in der Mitte die Getränke, rechts der Warenkorb.



Verkauf auf dem Tablet. Der gewählte Kunde ist grün umrandet, der Knopf unten rechts nennt seinen Namen.

Getränke wählen

- Kachel antippen: eine Flasche mehr im Warenkorb. Die grüne Zahl auf der Kachel zeigt, wie viele schon drin sind.
- Kachel **lange drücken**: Menge direkt eingeben.
- Oben nach Kategorie filtern (Bier, Alkoholfrei, Wein & Spritzer, Alles) oder suchen.
- Im Warenkorb mit + und – ändern, mit dem Papierkorb entfernen. Auf dem Tablet reicht ein **Wisch nach links**. Wer sich dabei vertut, bekommt 5 Sekunden „RÜCKGÄNGIG".

Wer zahlt?

- **Bar** Der Gast zahlt bar. Das Feld „Wechselgeld" rechnet das Rückgeld aus.
- **Karte** Erst am SumUp-Gerät kassieren, dann in der Kasse bestätigen. Die Kasse steuert das Kartengerät nicht.
- **Auf den Wirt** Eigenverbrauch der Thekenkraft. Kostet nichts, der Bestand sinkt trotzdem.
- **Kundenkonto:** Namen in der Liste antippen. Oben steht „Heute an der Theke" mit allen, die heute schon etwas hatten, darunter alle Kunden nach Alphabet. Die Suche findet auch Spitznamen.

Buchen

Der große Knopf zeigt, was passieren wird:


- **Buchen: Anna** Das Guthaben reicht.
- **Überziehen: Anna** Das Guthaben reicht nicht. Nach einer Rückfrage wird angeschrieben.
- **Limit überschritten:** Das Konto würde unter −10 € fallen. Das geht nicht – erst aufladen oder bar kassieren.

> **Zurück auf „Bar“**
> Nach jedem Verkauf auf ein Kundenkonto stellt sich die Kasse von selbst wieder auf „Bar“. Das nächste Getränk landet so nicht aus Versehen auf dem Konto des Vorgängers.


Nach der Buchung erscheint unten 5 Sekunden lang **RÜCKGÄNGIG**. Ein Tipp darauf storniert den Verkauf und legt Warenkorb und Kunde wieder hin.

Auf dem Handy

Die Getränke bleiben sichtbar, die Leiste unten übernimmt den Rest: „Wer zahlt?“, der Warenkorb mit Anzahl und Summe und der Buchen-Knopf.




Leiste unten: Zahler, Warenkorb, Buchen.



„Wer zahlt?“ öffnet die Auswahl.

4 KUNDEN UND GUTHABEN

Menü → Verwaltung → Kunden




Oben die Kennzahlen, darunter Filter wie „Unter 5 €“ oder „Im Minus“.

Neuen Kunden anlegen

Neuer Kunde antippen, Namen eintragen, speichern. Jeden Namen gibt es nur einmal. Spitzname, Gruppe und Kontaktdaten sind freiwillig.

Guthaben aufladen

1. Kunden antippen (im Verkauf oder auf der Kundenseite), dann **Aufladen**.
2. Betrag wählen oder eintippen. Komma ist erlaubt: 12,50.
3. Zahlungsart wählen: **Bar** (Geld kommt in die Kasse), **Karte** (SumUp) oder **Überweisung** (Geld ist auf dem Konto eingegangen).



Der Dialog zeigt unten das neue Guthaben, bevor gebucht wird.

> **Falsch aufgeladen?**
> Nicht mit einer Gegenbuchung ausgleichen. Unter Finanzen → Transaktionen die Aufladung antippen und **stornieren** – dann stimmen Kasse und Kontoauszug.

Verlauf und Kontoauszug

Im Kunden-Panel steht jede Buchung. Den Kontoauszug als PDF gibt es unter **Berichte → Kontoauszug**. Er beginnt mit dem Anfangssaldo und endet mit dem aktuellen Guthaben.

Gruppen

Über **Gruppen** lassen sich Teams anlegen (Farbe, Emoji oder Bild). Sie erscheinen als Abzeichen am Namen und treten im Clubscore gegeneinander an. Ein Kunde gehört zu höchstens einer Gruppe.

Ausblenden statt löschen

Wer lange nicht da war, wird ausgeblendet und stört im Verkauf nicht mehr. Über den Filter „Ausgeblendet“ ist er jederzeit wieder da, das Guthaben bleibt.

Guthaben selbst abfragen

Auf der Seite **/check-balance** kann jeder Gast ohne Anmeldung seinen Stand sehen: Namen und den gemeinsamen PIN eingeben. Nach zehn Fehlversuchen ist für 15 Minuten Pause.


5 OHNE NETZ ARBEITEN

Fällt das WLAN aus, läuft die Theke weiter.

- Verkäufe und Aufladungen werden auf dem Gerät gespeichert. Oben erscheint ein Zähler mit den wartenden Buchungen.
- Sobald das Netz zurück ist, werden sie der Reihe nach übertragen. Jede Buchung kommt **genau einmal** an, auch wenn die Verbindung mittendrin abreißt.
- Die Seite neu laden oder das Tablet sperren ist kein Problem.
- Artikel, Preise und Kundenliste stehen auch ohne Netz bereit – mit dem Stand vom letzten Laden.

> **Was offline anders ist**
> Guthaben anderer Geräte sind nicht aktuell. Die –10-€-Grenze wird mit dem zuletzt bekannten Stand geprüft. Lehnt der Server eine Buchung später ab, landet sie in der Liste „fehlgeschlagen“ (Tipp auf den Zähler) und muss von Hand geklärt werden.

Neue Kunden, Einkauf, Kasse zählen und Berichte brauchen Netz.




Rote Kopfzeile, Zähler „1“: eine Buchung wartet.

6 STORNIEREN

Menü → Finanzen → Transaktionen

Jede Buchung des Tages steht hier, gruppiert nach Geschäftstag. Zeile antippen öffnet die Details, dort gibt es **Stornieren**.




Filter wie „Bar“, „Kundenkonto“ oder „Storniert“ grenzen die Liste ein.

- Ein Storno löscht nichts. Es entsteht eine Gegenbuchung: Geld bzw. Guthaben geht zurück, die Flaschen kommen wieder in den Bestand.
- Jede Buchung lässt sich genau einmal stornieren. Ein Storno selbst kann nicht storniert werden – dann neu buchen.
- Bei Barverkäufen muss das Geld auch wirklich aus der Kasse zurück an den Gast.

7 ARTIKEL UND BESTAND

Menü → Verwaltung → Artikel



Artikel nach Kategorie. Die Reihenfolge der Kategorien gilt auch im Verkauf.

- **Neuer Artikel:** Name, Preis, Kategorie, Einheit (Flasche) und wie viele Flaschen in einer Kiste sind. Ein Foto vom Etikett macht die Kachel im Verkauf leichter zu finden.
- **„Zählt für den Clubscore“** legt fest, ob Verkäufe dieses Artikels in die Rangliste eingehen.
- **Mindestbestand:** Fällt der Bestand darunter, warnt das Dashboard.
- **Abgelaufen / Bruch:** Flaschen, die weggeschüttet werden, hier ausbuchen. Das kostet niemanden etwas, hält aber den Bestand ehrlich.
- Artikel, die es nicht mehr gibt, **deaktivieren** statt löschen. Alte Buchungen bleiben lesbar.

> **Bestand darf ins Minus**
> Die Kasse blockiert nie einen Verkauf, nur weil laut App nichts mehr da ist. Ein negativer Bestand heißt: Es wurde eine Lieferung noch nicht erfasst.


8 EINKAUF

Menü → Finanzen → Einkauf – alles, was reinkommt: Ware und Rechnungen.

Es gibt zwei Belegarten:

- **Lieferschein:** Die Ware ist da. Bucht Flaschen in den Bestand, kostet noch nichts.
- **Lieferantenrechnung:** Das kostet Geld. Sie zählt als Ausgabe, sobald sie bezahlt ist.

Kommt die Rechnung später als die Ware, werden die Lieferscheine der Rechnung zugeordnet. Die Rechnung selbst braucht dann keine eigenen Positionen mehr.



Unter jeder Kachel steht „+1 Kiste“. Einzelne Flaschen lassen sich in der Position nachtragen.

So wird ein Beleg erfasst

1. **Belegdatum** und **Lieferant** eintragen.
2. **Nachweis hochladen:** Foto oder PDF des Belegs (JPEG, PNG oder PDF). Die Kassenprüfung braucht ihn am Jahresende.
3. Artikel antippen: gerechnet wird in Kisten und einzelnen Flaschen, die App rechnet um.
4. Bei Rechnungen den **Betrag** eintragen. Ist sie schon bezahlt: Schalter „Bereits bezahlt“, Zahlungsart und **„Bezahlt am“**.
5. **„Eingetragen von“** – der eigene Name. Wichtig am gemeinsamen Thekentablet.

Privat ausgelegt?

Hat ein Mitglied die Rechnung aus eigener Tasche bezahlt, als Zahlungsart „Ausgelegt – dem Kundenkonto gutschreiben“ wählen. Der Betrag landet als Guthaben auf seinem Konto.

Das Zahldatum entscheidet

Für Kasse, Bank und die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zählt, *wann* bezahlt wurde, nicht das Datum auf dem Beleg. Eine Barzahlung mit einem Datum vor der letzten Kassenzählung wird abgelehnt, weil sie eine bereits gezählte Kasse nachträglich verändern würde.

9 KUNDENRECHNUNGEN

Menü → Finanzen → Kundenrechnungen – wenn jemand eine Rechnung braucht, etwa für eine Feier.

- Empfänger wählen (ein Kunde aus der Liste füllt Name und Anschrift vor) oder frei eintragen.
- Artikel antippen oder freie Positionen schreiben, der Preis ist hier änderbar.
- Speichern bucht die Ware aus dem Bestand. Die Rechnungsnummer vergibt die App fortlaufend.
- Das PDF trägt Logo, Absender, Kontoinhaber, IBAN und einen QR-Code für die Banking-App.


Der Status

STATUS	BEDEUTUNG
Entwurf	Noch änderbar.
Versendet	Beim Kunden, noch offen.
Bezahlt	Geld ist da. Zahlungsart (bar oder Überweisung) und Datum angeben – erst jetzt zählt sie als Einnahme.
Storniert	Die Ware kommt zurück in den Bestand. Storniert bleibt storniert.

Absender und Bankverbindung stehen unter „Einstellungen“ auf dieser Seite (nur Admin).

10 KASSE UND BANK


Menü → Finanzen → Kasse & Bank



Links die Kasse, rechts die Bank. Darunter, wie sich das Soll zusammensetzt.

Kasse zählen

Die Kasse muss nicht täglich gezählt werden – jederzeit geht. **Kasse zählen** öffnet das Zählbrett: Stückzahl je Schein und Münze eintragen, die Summe rechnet die App.



Die erste Zählung überhaupt kann als Anfangsbestand gespeichert werden.

Nach dem Speichern steht da, was drin sein müsste (**Soll**), was gezählt wurde (**Ist**) und die **Differenz**. Das Soll ergibt sich so:

- letzte Zählung
- + Barverkäufe, + bar aufgeladenes Guthaben, + bar bezahlte Kundenrechnungen
- – bar bezahlte Lieferantenrechnungen, – Stornos
- ± Kassenbewegungen (siehe unten)

Geld rein, Geld raus

KNOPF	WANN
Zur Bank gebracht	Bargeld aus der Kasse aufs Konto eingezahlt.
Wechselgeld geholt	Geld vom Konto in die Kasse gelegt.
Einnahme	Bargeld ohne Verkauf, z. B. eine Spende. Bemerkung ist Pflicht.
Ausgabe	Bargeld ohne Beleg im Einkauf, z. B. Pfand. Bemerkung ist Pflicht.


Bank

Die App führt kein Bankkonto, sie rechnet nur mit: Überweisungen, Kartenzahlungen (abzüglich geschätzter SumUp-Gebühr) und Einzahlungen. Über **Kontostand abgleichen** den Stand vom Kontoauszug eintragen – die App zeigt die Differenz.

> **Eine Differenz bei der Bank ist normal**
> Kontogebühren, Mitgliedsbeiträge und Spenden laufen nicht über die Kasse. Die Differenz muss erklärbar sein, nicht null.

11 BERICHTE

Menü → Finanzen → Berichte



Bericht wählen, Zeitraum einstellen, herunterladen.

BERICHT	FORMAT	WOFÜR
Tagesabschluss	PDF	Ein Geschäftstag (06:00 bis 06:00): Umsatz, Zahlungsarten, Artikel.
Monatsbericht	PDF	Zusammenfassung eines Monats.
Einnahmen & Ausgaben (EÜR)	PDF	Laufende Zahlen mit Belegen und Eigenverbrauch; darunter die Live-Vorschau.
Kontoauszug	PDF	Alle Bewegungen eines Kunden.
Kassenzählung	PDF	Protokoll einer gespeicherten Zählung.
Transaktionen, Bestand, Kundenliste	CSV	Zum Weiterrechnen in der Tabellenkalkulation.

12 KASSENPRÜFUNG

Menü → Finanzen → Kassenprüfung – das Geschäftsjahr abschließen und einfrieren.

Neues Jahr legt ein Geschäftsjahr an (Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden). Der Abschluss führt in sechs Schritten durch alles, was die Kassenprüfer sehen wollen:

1. **Zeitraum** – von wann bis wann.
2. **Kasse** – eine Kassenzählung zum Stichtag. Ohne Zählung kein Abschluss.
3. **Bank** – Kontostände eintragen, die App zeigt die Abstimmung.


4. **Belege** – alle Einkaufsbelege des Jahres mit Nachweis; fehlende fallen sofort auf. Alles zusammen gibt es als ZIP.
5. **Inventur** – gezählte Kisten und Flaschen. Plus heißt: mehr da als gebucht. Minus heißt: es fehlt etwas, z. B. getrunken ohne „Auf den Wirt“.
6. **Prüfen** – Zusammenfassung ansehen und abschließen.

Das Jahresabschluss-PDF enthält unter anderem: Einnahmen und Ausgaben, alle Kassenzählungen des Jahres, Stornos und Korrekturen, die Guthaben aller Kunden zum Stichtag mit Abstimmung, den Geldbestand am Anfang und am Ende, die Bank-Abstimmung und die Inventur. Solange das Jahr offen ist, steht **ENTWURF** darauf.

> **Nach dem Abschluss: Sperre mit Rückfrage**
> Wer später etwas ändert, das in ein abgeschlossenes Jahr fällt, bekommt einen Warnhinweis. Mit „Trotzdem ändern“ wird die Änderung ausgeführt und protokolliert: wer, wann, welcher Betrag. Im PDF des Jahres erscheint sie in einem Nachtrag „Nachträgliche Änderungen nach dem Abschluss“. Die Zahlen des Abschlusses selbst bleiben unverändert.

13 CLUBSCORE

Menü → Clubscore – die Rangliste, live, und alles, was die Clubscore-Bildschirme zeigen.



Oben die Leiste, darunter die Ansicht, die gerade auf allen Clubscore-Bildschirmen läuft.


- Gezählt werden nur Artikel mit „Zählt für den Clubscore“ und nur Verkäufe, die nicht storniert sind.
- Die **Tageswertung** beginnt um 06:00 Uhr, die **Jahreswertung** am 1. Januar. Am Jahresanfang startet sie neu, das alte Jahr landet im Archiv.
- Wird ein Tagesziel erreicht, feiert der Bildschirm den Käufer.

Die Leiste

Clubscore und Werbung haben dieselbe Leiste: links der Stand und auf welchem Bildschirm die Anzeige gerade läuft (z. B. **Bildschirm 1**), rechts die Knöpfe.

KNOPF	WAS ER TUT
Ansicht auf allen Bildschirmen Umsatz · Anzahl · Teams · Wechselnd	Schaltet **sofort alle** Clubscore-Bildschirme um. „Wechselnd“ zeigt die Ansichten nacheinander.
Tagesziele	Höchstens sechs Ziele für den laufenden Tag, z. B. „2 Kisten Bier“ oder „300 € Umsatz“ – auch für ein Team. Vorlagen sparen Tipparbeit.
Einstellungen	Welche Ansichten beim Wechseln kommen und wie lange, ob Tag und Jahr oder nur eins von beiden, Laufband an oder aus. Gilt für alle Bildschirme.
Anzeige öffnen	Zeigt den Clubscore in einem neuen Tab genau so, wie er auf dem Fernseher läuft.
Bildschirme	Was auf welchem Monitor über der Theke läuft, und das Startskript für den Thekenrechner (Kapitel Bildschirme über der Theke).
⋮	Selten gebraucht: **Archiv** der früheren Jahre und (nur Admin) **Jahr zurücksetzen** mit Rückfrage.


> **Nur ansehen**
> Die Buchhaltung sieht den Clubscore, kann aber Ansicht, Ziele und Einstellungen nicht ändern.



So sieht es auf dem Fernseher aus: links der Tag (ab 06:00 Uhr), rechts das Jahr.

14 WERBUNG

Menü → Werbung – die Folien, die auf dem Werbe-Bildschirm nacheinander laufen.



Jede Karte ist eine Folie. Oben auf dem Bild: Platz in der Reihenfolge, Art und Dauer.

- **Reihenfolge:** Die Folien laufen von Nr. 1 an der Reihe nach. Ändern: am Griff ⠿ oben links ziehen (auf dem Tablet kurz halten, dann ziehen) oder mit den Pfeilen ← →.


- **Dauer** in Sekunden und **Übergang** (Überblenden, Schieben, Zoom, Hart) gelten je Folie und werden sofort gespeichert.
- **Wird gezeigt** ausschalten pausiert eine Folie: Sie bleibt gespeichert, läuft aber nicht („Ausgeblendet").
- **Vorschau** zeigt die Folie groß, **Bearbeiten** öffnet gestaltete Folien im Editor, **Löschen** fragt vorher nach.
- **Anzeige öffnen** zeigt die ganze Werbung in einem neuen Tab, wie sie auf dem Bildschirm läuft.

Bild oder Video hochladen

Bild/Video hochladen – am besten im Querformat 16:9, höchstens 500 MB. Bei Videos übernimmt die Kasse die Länge als Dauer.

Folie aus einer Vorlage gestalten

Folie gestalten öffnet den Editor (für PC oder Tablet im Querformat) und gleich die Vorlagen: Getränkekarte, Karte mit zwei Kategorien, Ankündigung, Angebot des Abends, Öffnungszeiten, Leuchtschrift oder Leer.




Eine Vorlage antippen. Texte, Farben und Positionen lassen sich danach frei ändern.

Im Editor ein Element antippen, rechts erscheinen seine Einstellungen. Links fügt man Text, Bilder, Logo, Formen oder eine Karte hinzu. **Speichern** legt die Folie als neue Karte ans Ende der Liste.

Die Getränkekarte

Die Karte holt Namen und Preise live aus den Artikeln einer Kategorie. Wird ein Preis geändert, stimmt die Folie sofort. Karte antippen, rechts stehen ihre Einstellungen:




Alle Frucade-Sorten in einer Zeile, Powerade ausgeblendet.

- **Spalten:** eine oder zwei.
- **Preisfarbe:** wie der Text, Grün, Gelb oder Rot.
- **Zusammenfassen:** Mehrere Sorten zu einer Zeile machen, z. B. „Frucade“ mit den Sorten klein darunter. **Vorschlag** fasst gleichnamige Sorten mit einem Tipp zusammen, **+ Gruppe** legt eine eigene an.
- **Ausblenden:** Unter „Auf der Karte zeigen“ den Haken entfernen. Der Artikel bleibt in der Kasse, nur die Karte zeigt ihn nicht.

15 BILDSCHIRME ÜBER DER THEKE

Am Thekenrechner hängen mehrere Monitore. Jeder hat eine feste **Nummer**, von links nach rechts. In der Kasse wird eingestellt, was auf welcher Nummer läuft.

Den Knopf **Bildschirme** gibt es auf den Seiten **Clubscore** und **Werbung**, jeweils oben rechts an derselben Stelle.



Schritt 1: Belegung. Schritt 2: Startskript für den Thekenrechner.

1 · Was läuft wo?

- Für jede Nummer wählen: **Clubscore**, **Werbung**, **Verkauf** oder **nichts**, dann **Belegung speichern**. Die Bildschirme schalten sofort um.

- **Nummern auf den Bildschirmen einblenden** zeigt 8 Sekunden lang auf jedem Monitor groß seine Nummer.
- Das Symbol ↗ neben einer Nummer öffnet diesen Bildschirm in einem neuen Tab – zum Ausprobieren, auch ohne Startskript.

2 · Am Thekenrechner starten

Eine Webseite kann am PC kein Programm starten. Dafür gibt es ein kleines Startskript, das man im selben Dialog herunterlädt. Die Adresse der Kasse steht schon drin.

1. **Startskript für Windows** antippen und die Datei **„Bildschirme starten.cmd“** auf dem Thekenrechner speichern, z. B. auf dem Desktop. Fragt der Browser, ob die Datei behalten werden soll: „Behalten“.
2. Doppelklick auf die Datei. Beim ersten Mal warnt Windows evtl.: „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“.
3. Auf jedem Monitor öffnet sich ein Fenster: Clubscore und Werbung im Vollbild, der **Verkauf als normales Fenster** (daneben bleibt Platz, z. B. für die Musik). Der Verkauf fragt beim ersten Start einmal nach der Anmeldung.
4. Damit alles beim Hochfahren startet: **Win+R**, **shell:startup** eingeben, Enter. In den Ordner, der sich öffnet, eine Verknüpfung zur Datei legen.

Gebraucht wird Chrome oder Edge. Ein Fenster schließt man mit **Alt+F4**. Unter Linux gibt es **für Linux** (Aufruf **bash bildschirme-starten.sh**, braucht Chrome oder Chromium und xrandr).

> **Vollbild entscheidet sich beim Start**
> Wird die Belegung später geändert, wechselt der Inhalt sofort. Ob ein Fenster im Vollbild läuft, ändert sich aber erst, wenn das Startskript neu gestartet wird: alle Fenster mit Alt+F4 schließen, Doppelklick.

Monitor getauscht?

Am Thekenrechner muss nichts geändert werden. In der Kasse unter **Bildschirme** die Nummern einblenden, nachsehen, welcher Monitor jetzt welche Nummer hat, die Belegung passend umstellen und speichern. Ist die Reihenfolge der Monitore ganz durcheinander, in den Anzeige-Einstellungen von Windows die Anordnung von links nach rechts korrigieren und das Startskript neu starten.

Bildschirme ohne Anmeldung

ADRESSE	ZEIGT
/screen/1, **/screen/2** …	Fester Platz je Monitor. Zeigt, was unter Bildschirme zugeordnet ist. Diese Adressen öffnet das Startskript.
/public/highscore	Clubscore für einen Fernseher. Vollbild über den Knopf oben rechts.

ADRESSE	ZEIGT
/public/ads	Werbung in Dauerschleife.
/check-balance	Guthaben-Abfrage für Gäste (Name + PIN).

16 BENUTZER UND PASSWÖRTER

Menü → Verwaltung → Benutzer (nur Admin)

- Neuen Benutzer mit Name, E-Mail oder Benutzername, Rolle und Passwort anlegen.
- Passwörter brauchen mindestens 8 Zeichen mit Groß- und Kleinbuchstaben und einer Zahl.
- Wer nicht mehr mitmacht, wird **deaktiviert**. Seine Buchungen bleiben mit seinem Namen erhalten, anmelden kann er sich nicht mehr.
- Ein Admin kann jedem ein neues Passwort setzen. Das eigene ändert jeder selbst über das Symbol oben rechts.

> **Tipp fürs Thekentablet**
> Ein gemeinsames Kassierer-Konto für das Tablet reicht für den Verkauf. Für Einkauf, Kasse zählen und Prüfung lohnt sich ein eigenes Konto je Person – dann steht bei jeder Buchung, wer es war.

17 WENN ETWAS NICHT KLAPPT

Der Bildschirm bleibt hängen oder zeigt „Da ist etwas schiefgelaufen".
„Neu laden" antippen. Gebuchte Verkäufe sind gespeichert, offline erfasste bleiben in der Warteschlange.

Oben steht „Neue Version verfügbar".
In einer ruhigen Minute bestätigen. Die Seite lädt neu, der Warenkorb ist danach leer.

Der Zähler mit wartenden Buchungen geht nicht weg.
WLAN prüfen. Auf den Zähler tippen: Dort steht, was wartet und was fehlgeschlagen ist. Angemeldet bleiben.

Auf den falschen Kunden gebucht.
Stornieren (direkt über „RÜCKGÄNGIG" oder unter Transaktionen) und neu buchen.

„Limit überschritten".
Das Konto steht bei –10 € oder würde darunter fallen. Aufladen oder bar kassieren.

Die Kasse stimmt nicht.

Unter Kasse & Bank die Herleitung des Solls ansehen („Alle Posten zeigen“). Häufige Ursachen: eine Aufladung als „Bar“ gebucht, die überwiesen wurde; Geld zur Bank gebracht, aber nicht gebucht; ein Storno, bei dem das Geld in der Kasse blieb.

Eine Änderung wird mit einem Hinweis auf ein abgeschlossenes Geschäftsjahr abgelehnt.

Das Jahr ist geprüft. Nur ändern, wenn es wirklich nötig ist – „Trotzdem ändern“ protokolliert den Eingriff für die Kassenprüfung.

Ein Beleg lässt sich nicht hochladen.

Erlaubt sind JPEG, PNG und PDF. iPhone-Fotos im Format HEIC vorher umwandeln oder als Bildschirmfoto speichern.

Auf einem Bildschirm über der Theke läuft das Falsche.

Clubscore oder Werbung → **Bildschirme** → „Nummern auf den Bildschirmen einblenden“. Dann die Belegung passend umstellen und speichern – die Monitore schalten sofort um.

Ein Bildschirm zeigt „noch nichts zugeordnet“.

Dieser Nummer ist „nichts“ zugeordnet. Unter Bildschirme Clubscore, Werbung oder Verkauf wählen und speichern.

Ein Bildschirm bleibt schwarz.

Steht dort „Keine aktive Werbung“: Unter Werbung ist keine Folie eingeschaltet („Wird gezeigt“). Ist er ganz schwarz: Monitor und Kabel prüfen, dann das Startskript neu starten (Fenster mit Alt+F4 schließen, Doppelklick).

Der Verkauf läuft im Vollbild oder der Clubscore nicht.

Die Fensterart wird beim Start festgelegt. Nach einer Änderung der Belegung das Startskript neu starten.

Windows warnt beim Startskript.

Die Datei kommt aus der eigenen Kasse. „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“. Startet gar nichts: Chrome oder Edge installieren.

Passwort vergessen.

Ein Admin setzt unter Benutzer ein neues.

Bildschirmfotos zeigen eine Demo-Instanz mit erfundenen Namen. Stand: November 2026.