安裝後設定網路卡為靜能 ip

設定檔修改指令

執行 vim /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

沒有上述檔案的話則

執行 \$sudo netplan generate (自動產生以上設定檔)

修改內容如下

network:

ethernets:

enp0s3:(網卡的系統名稱)

addresses:

- 192.168.0.10/24 #教室用 IP

gateway4: 192.168.0.1 #教室用預設匣道

nameservers:

addresses:

- 8.8.8.8

- 8.8.4.4 #預設的 DNS

dhcp4: no #不使用自動取得 IP

version: 2

設定後測試指令

執行 \$ sudo netplan try (如果設定有錯,兩分鐘後會自動回復舊設定)

執行 \$ sudo netplan apply

設定 PPPoE

安裝設定套件

執行 \$ sudo apt install pppoeconf

PPPoE 設定指令

執行 \$ sudo pppoeconf

手動連線 PPPoE

執行 \$ sudo pon dsl-provider

中斷 PPPoE 連線

執行 \$ sudo poff -a

設定使用 Virtual Box 建立 Ubunto 安裝環境

安裝 ubuto Server

安裝後環設定

設定時區 指令:dpkg-reconfigure tzdata

檢查時區設定指令:timedatectl

安裝 Gnome 桌面環境指令: sudo apt-get install tasksel -y

安裝後執行 sudo tasksel 選擇安裝桌面環境 ubunto desktop

安裝後重新啟動,指令:shutdown-r now

重啟動後登入桌面

設定中文語系:

設定/地區及語言選項/新增中文語系

安裝語系後 設定地區為台灣,重新啟動後登入

修改現用語系為漢語/台灣

修改輸入法為 新酷音輸入法

安裝嘸蝦米輸入法

確認 ibus 版本,指令: ibus version

將輸入法引擎複製到指定路徑裡,指令:

執行 sudo cp ./boshiamy_t.db /usr/share/ibus-table/tables

將輸入法圖示複製到指定路徑裡,指令:

執行 sudo cp ./boshiamy-t.png /usr/share/ibus-table/icons

重新啟動系統,指令:

執行 sudo shutdown - r now

安裝 VirtualBox Guest Additions cd

執行 sudo apt-get update

執行 sudo apt-get install build-essential gcc make perl dkms

執行 shutdown -s now

關閉 Virtual Box,點選虛擬机器 Ubuntu/掛戴 VirtualBox Guest Addition IOS 檔。

重新啟動虛擬机器 Ubuntu/開啟終端机視窗

執行 cd /media/teacher/VBox_GAs_5.2.28/

執行 1s

執行 sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

執行 sudo reboot now

啟動虛擬桌面

執行 sudo gedit /etc/gdm3/custom.conf

將#WaylandEnable=False 更改為 WaylandEnable=False

存檔後 / 執行 sudo reboot now 重新啟動系統

安裝 x11vnc

Sudo apt-get install x11vnc - y

修改 VNC 連線密碼

執行 sudo x11vnc -storepasswd /etc/x11vnc.pass

鍵入的密碼要記好

修正密碼檔權限

執行 sudo chmod 744 /etc/x11vnc.pass

查詢 gdm的 UID 編號

執行 sudo loginctl,確認 gdm的 UID 並記錄下來

建立 x11vnc.service 服務設定檔

執行 sudo gedit /lib/systemd/system/x11vnc.service

鍵入以下內容

[Unit]

Description=Start x11vnc at startup.

After=multi-user.target

[Service]

Type=simple

ExecStart=/usr/bin/x11vnc -loop -forever -bg -rfbport 5900 -xkb

-noxrecord -noxfixes -noxdamage -shared -norc -auth /run/user/(120

uid)/gdm/Xauthority -rfbauth /etc/x11vnc.pass

[Install]

WantedBy=multi-user.target

存檔後離開 vim

啟動 x11vnc 服務

sudo systemctl enable x11vnc.service

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemetl start x11vnc.service

啟動後狀態檢查

執行 sudo systemctl status x11vnc.service

設定登入時啟動 x11vnc

在控制台中找到初始應用程式圖示並開啟 / 新增初始應用程式

任意自定啟動程式名稱並鍵入下列指令

x11vnc -rfbport 5901 -rfbauth /etc/x11vnc.pass 存檔後重新啟動並登入