


Assembly – Auxílio Rápido

Fernando Anselmo © Versão 1.0



- AX Registro acumulador.
- BX Registro do endereço de base.
- CX Registro do contador.
- DX Registro de dados.
- CS Aponta para o segmento que contém o programa em curso.
- IP Ponteiro de instrução.
- SS Aponta para o segmento que contém a pilha.
- SP Ponteiro da pilha.
- BP Ponteiro base.
- SI Índice de origem do registro.
- DI Índice de destino do registro.
- DS Geralmente pontos no segmento onde as variáveis são definidas.
- ES Registrador de segmento extra, cabe a um programador para definir o seu uso.

Declaração de Variável

variável DB valor variável DW valor

DB - Define Byte.
DW - Define Word.



Arrays:

a DB 48h, 65h, 6Ch, 6Ch, 6Fh, 00h

b DB 'Ola', 0

c DB 5 DUP(9) = c DB 9, 9, 9, 9, 9

Comandos

MOV destino, origem – mover um valor origem para o destino

XCHG registro1, registro2 – intercambiar os dados entre dois registros

LEA destino, origem – obter o valor OFFSET de uma variável de origem

INT valor – o valor pode ser entre 0 e 255 (ou 0 a 0FFh), interrupções

variável EQU expressão - criar uma variável constante

RET – retornar ao sistema operacional

ADD operador1, operador2 – adicionar o operador2 ao operador1

SUB operador1, operador2 – subtrair o operador2 do operador1

CMP operador1, operador2 – subtrair o operador2 do operador1 para flags

AND operador1, operador2 – E Lógico entre dois operadores

TEST operador1, operador2 – E Lógico entre dois operadores para flags

OR operador1, operador2 – OU Lógico entre dois operadores

XOR operador1, operador2 – OU EXCLUSIVO Lógico entre dois operadores

MUL operador – multiplicar sem sinal (AX = AL * operador)

IMUL operador – multiplicar com sinal (AX = AL * operador)

DIV operador – dividir sem sinal (AX = AX / operador), se operador é BYTE resto em AH, se WORD resto em DX IDIV operador – dividir com sinal (AX = AX / operador), se operador é BYTE resto em AH, se WORD resto em DX

INC - Incrementar em 1 byte. Afeta somente as flags: ZF, SF, OF, PF, AF

DEC - Decrementar em 1 byte. Afeta somente as flags: ZF, SF, OF, PF, AF

NOT – Reverter cada bit do operador.

NEG - Fazer o operador como negativo. Afeta somente as flags: CF, ZF, SF, OF, PF, AF.

Saltos

JMP label – Transferir o controle para outro ponto do programa.

LOOP label - Repete um laço com um determinado número (em CX) de vezes

Saltos determinados

Instrução	Saltar se	Condição	Instrução Oposta	Exemplo			
JZ, JE	Zero (igual)	ZF = 1	JNZ, JNE	include emu8086.inc			
JNZ, JNE	Não zero (não igual)	ZF = 0	JZ, JE	emususo.inc			
JC, JB, JNAE	Procede (baixo, não superior ao valor)	CF = 1	JNC, JNB, JAE	ORG 100h MOV AL, 25			
JS	Sinal	SF = 1					
JO	Overflow	OF = 1	JNO	MOV BL, 10			



JPE, JP	Pararidade par	PF = 1	JPO	
JG, JNLE JA*, JNBE*	Maior que (>)		JNG, JLE JNA*, JBE*	-CMP AL, BL JE equal PUTC 'N' -JMP stop equal: PUTC 'Y' stop:
JL, JNGE JB*, JNAE*, JC*	Menor que (<)	SF <> OF	JNL, JGE JNB*, JAE*, JNC*	
JGE, JNE JAE*, JNB*,JNC*	Maior ou igual (>=)	SF = OF	JNGE, JL JNAE*, JB*	
JLE, JNG JBE*, JNA*	Menor ou igual (<=)		JNLE, JG JNBE*, JA*	

^{*} Valores sem sinal

Procedures, Pilhas e Macros

nome PROC

CALL nomeprocedure

instruções;

ORG 100h

nome ENDP

RET

MOV AX, 1234h

PUSH AX

PUSH – Guarda um valor de 16 bits na pilha. POP – Obtém um valor de 16 bits na pilha.

MOV AX, 5678h

POP AX

PUSHF - Guarda na pilha

nome MACRO parâmetros

instruções;

POPF - Obtém o valor guardado

minhaMacro MACRO p1, p2

MOV AX, p1 MOV BX, p2

ENDM

Biblioteca emu8086.inc

Macros:

ENDM

PUTC char – macro com um parâmetro, imprimir um char em ASCII posição atual do cursor.

GOTOXY col, row – macro com dois parâmetros, define a posição do cursor.

PRINT string – macro com um parâmetro, imprimir uma string.

PRINTN string – macro com um parâmetro, imprimir uma string.

A mesma impressão, adiciona automaticamente o "retorno de carro" no final da cadeia.

CURSOROFF – desativar o cursor de texto.

CURSORON – ligar o cursor de texto.

Procedures:

CALL print num

PRINT_STRING – imprimir uma string terminada em null posição atual do cursor, recebe o endereço da string em DS:SI registo. Inserir DEFINE PRINT STRING.

PTHIS – imprimir uma string terminada em null atual do cursor posição (tal como PRINT_STRING), mas recebe o endereco da string de pilha. O ZERO TERMINATED rescindido deve ser definida apenas após a instrução CALL.

GET_STRING – Obter uma string terminada em nulo a partir de um usuário, a sequência recebida é gravada no buffer DS:DI, o tamanho do buffer deve estar em DX. Procedimento interrompe quando o "Enter" é pressionado. Inserir DEFINE GET STRING antes directiva END.

CLEAR_SCREEN – Limpar a tela, (feito por rolagem janela de tela inteira), e definir a posição do cursor para cima dele. Inserir DEFINE CLEAR SCREEN antes directiva END.

SCAN NUM - procedimento que recebe o número de vários dígitos SIGNED a partir do teclado e armazena o resultado no registo CX. Inserir DEFINE SCAN NUM.

PRINT_NUM – imprimir um número assinado em AX registo. Inserir DEFINE_PRINT_NUM e DEFINE PRINT NUM UNS.

PRINT_NUM_UNS – imprimir um número sem sinal no registrador AX. Inserir DEFINE PRINT NUM UNS

```
include 'emu8086.inc'
ORG 100h
LEA SI, msg1
CALL print_string
CALL scan num
MOV AX, CX
CALL pthis
DB 13, 10, 'Digitado foi: ', 0
```

```
msg1 DB 'Entre com o numero: ', 0
DEFINE SCAN NUM
DEFINE_PRINT_STRING
DEFINE PRINT NUM
DEFINE PRINT NUM UNS
DEFINE PTHIS
END
```

minhaMacro 4, 7

Links Úteis

http://www.emu8086.com/ http://www.lawebdelprogramador.com