Hostname: yangguang.iok.la

Port: 24015

Username: serveradmin Password: 6o3k

# 함수:

# Uni\_Inquire('table\_name','Column\_name','condition') 검색 함수

첫 뻔째 parameter 는 테이블 이름.

두 뻔째 parameter는 column 이름 ,"0"일 때는 모든 열을 return 한다. 아니면 조건에 맞는 열을 return 한다.

세 뻔째 parameter 는 조건이다. "0"일 때는 조건 없이 해당 열을 다 return 한다. 아니면 조건에 따라 return 한다.

## uni insert('table name',''data1,data2..") 테이블에다가 정보 추가

첫 뻔째 parameter 는 테이블 이름.

두 뻔째 parameter 는 테이블에다가 저장할 데이터들이다. "data1,data2..." 데이터는 테이블 열이름의 순서를 맞춰서 입력해야 한다. 문자열을 저장하려면 '문자열'로 써야 된다. 예:

uni\_insert("user","101,'uname','upw',201") user 테이블에다가 정보 추가

#### uni\_delete('table\_name','condition') 삭제 함수

첫 뻔째 parameter 는 테이블 이름.

두 뻔째 parameter 는 조건이다. 조건은 "0"이면 해당 하는 테이블의 모든 데이터를 삭제 한다.

call uni\_delete('user','user\_id=101') user 테이블에서 user\_id 가 "101"인 유저의 정보를 다 삭제 한다. call uni\_delete('user','0') user 테이블의 모든 데이터를 삭제 한다.

#### uni\_update('table\_name','column\_name=changed\_value','condition') 데이터 수정 함수

첫 뻔째 parameter 는 테이블 이름.

두 뻔째 parameter는 열이름=저장할 값. 저장할 값은 문자열이면 ""로 입력해야 된다.

세 뻔째 parameter 는 조건이다.

예:

uni\_update('user','user\_pw="603k"','user\_id=102') user 테이블 중의 user\_id가 102인 유저의 비밀번호 '603k'로 바꿔 준다.

dist(user\_latitude,user\_longitude,range) 유저의 위치 정보(경위도)를 받아서 range 범위내의 대여소 정보를 반납하는 함수다.

이 PROCEDURE 는 Haversine 알고리즘을 이용해서, 조건에 해당하는 대여소 정보들이 rental\_spot 와 같은 형식의 테이블 return 한다. 이 알고리즘은 두 위치 간의 직선거리만 계산할 수 있고 해발이랑 실제 노선이 참고하지 않는다.

첫 뻔째 parameter 는 유저의 위도 값, 소수점 후 4 번째자리까지 있어야 하고 정

수의 최대값이 999 다.

두 뻔째 parameter 는 유저의 경도 값, 소수점 후 4 번째자리까지 있어야 하고 정수의 최대값이 999 다.

세 뻔째 parameter 는 유저위치가 중심인 원의 반지름이다. 단위는 m(미터)고 최 대값은 99999 다.

구글지도랑 오차가 조금 있다. 랜덤으로 test 했는 데 다음 결과가 나타났다:

2200m 오차:2m

5210m 오차:12m

220m 오차:1m

736m 오차:5.3m

87m 오차:5m

구글지도에서 정확한 거리를 알고 싶으면 다음 사이트 이용하면 된다.

http://www.gpsspg.com/distance.htm

# Table:

#### User

열	이름	type	길이 소수점 null 인지? key	주해

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释	
user_id	int	20	0	~		<b>P</b> 1	unique id	
user_acc	varchar	30	0	$\checkmark$			user account	
user_pw	varchar	30	0	$\overline{\checkmark}$			user password	
umbrella	int	20	0	$\overline{\checkmark}$			대여중인 우산 id	
hash code	varchar	255	0	$\checkmark$			hash_code	

User 테이블은 유저정보 저장하는 테이블이다.user\_id 는 primary key 이다, 이걸로 유저의 신분을 식별 할 수 있다. 이 column의 값들은 서버에서 결정한다, 그래서일단 DB에서는 자동증가로 설치 했다. 각 열의 default value 는 0 or '0', 그리고 모든열은 값이 들어가야 한다. NULL 이면 안 된다. 예를 들면 유저가 우산을 쓰고 있지 않은 경우, 해당하는 umbrella 칸에 0 이 들어가야 한다. hash\_code 열은 똑 같다. hash code 없거나 서버가 지금 존재하는 hash code 를 삭제 하려면 '0'이 들어 가야 하다.

## User table 예:

	user_id	user_acc	user_pw	umbrella	hash_code	
•	1001	testAcc1	123456	2001	o	
	1002	testAcc2	123465	0	0	

#### **Umbrella**

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
umbrella_id	int	20	0	$\checkmark$		<b>P</b> 1	우산id
umbrella_status	int	1	0	$\checkmark$			현재 우산 상태(1 is 보관,0 is 대여)
borrower_id	int	20	0	$\checkmark$			대여중일 경우 대여하는 user의 id
slot label	int	2	0	$\overline{\mathbf{Z}}$			우산이 몇 번째 자리에 있다.

Umbrella 테이블은 우산정보 저장하는 테이블이다. umbrella\_id 는 primary key 이다. 모든 열은 값이 들어가야 하고 NULL 이면 안 된다. umbrella\_status 열의 default value 는 1 이고 남은 열의 default value 는 다 0 이다.

각 열의 의미는 주해에서 간단하게 설명했다. 이 중의 borrower\_id 랑 slot\_label 두 열은 더 자세히 설명 하면,

우산을 사용할 때 borrower\_id 열에 저장하는 데이터는 우산 사용자의 user\_id 다. 우산을 사용하고 있지 않으면 해당하는 대여소의 rs id 로 저장 해야 된다.

slot\_label 는 2bits int 형 값으로 우산이 몇 번째 자리에 있는 지 알려 준다. slot\_label 의 default 값은 0이다. 그래서 자리 번호는 1로부터 설정하고, 만약에 우산보관기계가 2\*3 형태이면, 첫 줄의 첫 뻔째자리의 값은 1, 두 뻔재 줄의 첫 뻔째자리의 값은 4다. 그리고 만약에 빈자리이면(해당 자리에 우산이 없다.)0이 들어 가야 한다.

#### Umbrella table ঐ:

umbrella_id	umbrella_status	borrower_id	slot_label
2001	0	1001	0
2002	1	3001	2
2003	1	3001	3
2004	1	3001	4
2005	1	3001	5
2006	1	3001	6

#### rental\_spot

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	鏈	注释
rs_id	int	20	0	$\overline{\mathbf{v}}$		<i>₽</i> 1	대여지점id
umbrella_id	varchar	255	0	$\overline{\mathbf{v}}$			소유중인 우산 id들
structure	varchar	255	0	$\overline{\mathbf{v}}$			대여기 배열(x X y)
vacancy	varchar	6	0	$\overline{\mathbf{v}}$			1 is 포착상태, 0 is 빈 자리
longitude	double	7	4	$\overline{\mathbf{v}}$			좌표,경도
latitude	double	7	4	$\overline{\mathbf{v}}$			좌표,위도

rental\_spot 테이블은 대여소의 정보를 저장하는 테이블이다. rs\_id 는 primary key 이다. 모든 열의 default 값은 0('0')이다, null 이면 안된다.

각 열의 의미는 주해에서 간단하게 설명했다.

structure 열은 해당하는 우산보관기계의 n\*n 형태를 의미한다. 예를 들면 우산보관

기계가 충 2 줄,3 열이면, '2\*3' or'2,3' 로 저장한다. (나중에 어떻게 저장 하는지 서버 결정)


vacancy 열은 6bits(2\*3 형 우산보관기계)의 문자열로 해당하는 대여소(우산보관기계) 사용가능한 우산이 있는지를 알려 준다. 예를 들면 '011011'는 첫 줄의 첫 뻔째자리하고 두 뻔재 줄의 첫 뻔째자리가 비어 있다는 듯이다.

longitude 열은 경도고 latitude 열은 위도다. double 형이고(정수범위 최대 999) 소수 범위는 0.0001까지 표시 할 수 있다.

#### rental\_spot table 예:

	rs_id	umbrella_id	structure	vacancy	longitude	latitude
•	3001	2002,2003,2004,2005,2006	2x3	011111	37.2974	127.9724

## 검색함수:



```
call Uni_Inquire('umbrella','0','0');
      call Uni_Inquire('rental_spot','0','0');
  2
  3
  4
       Result 1 Result 1 (3) Result 1 (5) 剖析
信息
                                              状态
rs_id
         umbrella_id
                                                        latitude
                                                                    longitude
                                structure
                                            vacancy
    3001 2002,2003,2004,2005,200(2x3
                                            011111
                                                            37.2974
                                                                        127.9724
    3002 0
                                                             37.295
                                                                        126.9828
                                             111111
    3003 0
                                0
                                             111111
                                                            37.3036
                                                                        126.9783
    3004 0
                                0
                                             111111
                                                            37.3036
                                                                         126.978
    3005 0
                                0
                                                            37.2976
                                            111111
                                                                        126.9732
```

## 테이블에다가 정보 추가:

/=自 Recult 1 title 以上士

```
1 call uni_insert('user',"2014,'lipin','lipin2014',2014,0");
2 call Uni_Inquire('user','0','0');
```

	信息 Nes	unt I Ally	状念		
	user_id	user_acc	user_pw	umbrella	hash_code
۲	1001	testAcc1	123456	2001	0
	1002	testAcc2	123465	0	0
	1003	test3	123456	0	0
	1009	dapang	19950110	9999	0
	2014	l lipin	lipin2014	2014	0

#### 삭제 함수:

```
1 call uni_delete('user', 'user_id=1009');
2 call Uni_Inquire('user', '0', '0');
```


1	信息	Resu	lt 1	剖析	状态		
	user_i	d	use	r_acc	user_pw	umbrella	hash_code
•		1001	test	Acc1	123456	2001	0
		1002	test	Acc2	123465	0	0
		1003	test	3	123456	0	0
		2014	lipir	1	lipin2014	2014	0

## 데이터 수정함수:




## dist(user\_latitude,user\_longitude,range) 함수:

## 유저의 위치 정보:



# range 범위내의 대여소 정보를 반납한다:

## Range 가 2000 이면:



#### Range 가 1000 이면:

2	call dis	t(37.2	962,126.971	2,1000);		
信息	Result 1	剖析	状态			
日心						
rs_id	umbre	ella_id	structure	vacancy	latitude	longitude

# 제일 가까운 대여소 위치:



# 실제 직선 거리:

