
## fMRI 处理流程

(以下步骤在 2080Ti 服务器上使用/home/naokexue/matlab2015/bin/matlab 进行实践成功,安装的 matlab 版本为 matlab R2015a,所有者为 naokexue 账号)

- 1、BOLD 和 T1 文件 dicom 转 nii
- 2、/home/naokexue/Dataset\_Zhongda/workspace\_template 为一个工作空间模板,每一个工作空间可以开一个进程。将转换好的 nii 格式的 BOLD 和 T1 文件复制到工作空间模板中的/data\_Funimg\_T1img/FunImg 和/data\_Funimg\_T1img/T1Img 文件夹。
- 3、由于 matlab 不可以同时运行两个同名文件,所以需要把工作空间中的/main\_batch\_Depression.m 文件重命名以下才可以开多个进程,例如第一个工作空间命名为main\_batch\_Depression1.m,第二个命名为main\_batch\_Depression2.m。
- 4、打开 matlab,检查/home/naokexue/Dataset\_Zhongda/add2path 文件夹及其子文件夹是否已经加入 matlab toolbox 路径,如未加入则添加。
- 5、将 matlab 当前路径调整为 workspace 路径,如下图所示:



6、打开改名后的 main batch Depression.m 文件,修改以下参数:

7、其中 TimePoints 一般与 dicom 格式文件中一个受试的文件夹内的文件个数相同,但是如

果报错可以使用 mrtrix3 中的 mrinfo 查看该参数实际值并进行修改。mrtrx3 有已经安装好的版本在 LIST\_2080Ti 账号里,打开命令行输入"conda activate mrtrix3"进入环境,输入mrinfo nii 格式 BOLD 文件,其中如下图所示的 dimention 参数中的最后一个维度就是TimePoints 的值。

(mrtrix3) LIST\_2080Ti@ubuntu-SYS-7049GP-TRT:/home/naokexue\$ mrinfo /home/naokexue/Dataset\_Zhongda/nii\_version/中大新/HC/BOLD/1/20201220\_160933newep2dboldmocos009a001.nii


mrinfo: [WARNING] qform and sform are inconsistent in NIfTI image "/home/naokexue/Dataset\_Zhongda/nii\_version/中大新/HC/BOLD/1/20201220\_160933newep2dboldmocos009a001.nii" - using sform

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*


Image name: "/home/naokexue/Dataset\_Zhongda/nii\_version/中大新/HC/BOLD, 1/20201220 160933newep2dboldmocos009a001.nii"

Data strides: [ -1 2 3 4 ]
Format: NIfTI-1.1

- 8、TR 参数我没有找到查看的方法,但是如果 TR 参数错误的话会报错同时报错里会有真实的 TR 参数,对报错的受试实例修改参数后在另一个 workspace 重新运行。
- 9、SliceNumber 和 SliceOrder 参数可以通过直接使用 matlab 自带的函数 "dicominfo('受试的 dicom 格式 BOLD 文件夹中的其中一个文件的路径')"查看,找到如下图的参数(下图中的"36 ×1"表示这个 SliceNumber 参数是 36):



Sliceorder 的查看需要打开上图中的这个变量,看到如下图的参数:



以上图为示例,2号位值为0,4号位为55,先按2,4,6,8 ... 顺序递增,之后到最大的偶数位后折返回1号位,再按照1,3,5,7 ... 顺序递增,则Sliceorder参数设置为:

## [2:2:36 1:2:36]

其中 36 为 SliceNumber。2:2:36 表示从第 2 个位置开始,步长为 2 递增到 36,1:2:36 表示从第 1 个位置开始,步长为 2 递增到 35。

10、ReferenceSlice 一般设置为 1 到 SliceNumber 之间的中间值,常设置为 SliceNumber-1。最后阈值参数不动,运行该程序。

Tips: 该程序参数报错比较详细,除了 TimePoints 参数错误报错时不会给出正确的参数,其余参数报错时都会给出正确的参数,所以不需要用 dicominfo 查看所有受试的参数,比较浪费时间,可以选取该数据集中的其中几个作为代表初步确定参数,之后如果有报错就进行相应修改再重新运行,所以需要监视程序运行到 step1 结束,step1 可以顺利结束表示参数未出错。