WX YEAR



TOS集群安装与配置

云应用与运维 施帅帅 2019-8-28


大纲



- 如何设计一个K8S集群
- 安装K8S主节点和从节点
- 配置集群安全,让集群安全的通信
- 配置一个高可用的K8S集群
- 提供基础设施并部署kubernets集群
- 选择一个K8S网络方案
- 选择kubernetes基础设施配置
- TCOS添加/删除节点
- web-installer简介
- 常见错误处理







一个基本的K8S需要的元素

系统组件:

主节点: apiserver,controller,scheduler

从节点: kubelet, proxy

数据持久化:etcd

网络组件: cni, flannel

存储组件: warpdrive



配置集群安全,让集群安全的通信



- 集群的安全通信包括
- 1.apiserver与各个组件如controller, scheduler, proxy 等等
- 2.apiserver与etcd的通信
- 3.apiserver与license的认证
- 4.transwarp-etcd与相关组件(flannel license server)





- 要求主节点数量不低于三个,即为三个etcd 组成高可用的 etcd集群
- kubectl,kubelet,controller,scheduler,proxy通过 haproxy访问apiserver

提供基础设施并部署kubernetes集群



见官网https://www.warpcloud.cn/#/documents-support/docs-detail/document/TDC-OPS/2.0/001InstallManual?docType=products&docName=TDC%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%89%8B%E5%86%8C里面的环境要求





• k8s的网络方案一般由一个k8s网络服务比如flannel, contiv这样的访问服务加对应组件的cni组成的一套网络方案, 一般有网络服务来提供节点网络段的的规划(比如 flannel)或者pod ip的分配比如contiv, 而cni则用来响应kubelet向cni发起的设置pod和删除pod网络属性的请求, 一般是用来给pod设置网卡和pod相关网络组件信息





• 见官网集群规划和环境准备






目前我们的TOS web installer不支持主节点的扩容,只支持从节点的扩容 扩容方法如下

选择要添加的节点







添加成功后点击下一步

1. 集群名称

2. 全局设定

3. 编辑机柜

4. 分配节点

5. 节点检查

分配节点

请添加节点到当前集群中,添加节点时需设置其所在机柜并配置SSH访问。添加节点完成后,请点击下一步进行"节点检查"

全部节点 6

□ 主机名	IP地址	机柜
tos19-node-00	172.16.179.100	default-rack
tos19-node-03	172.16.179.103	default-rack
tos19-node-04	172.16.179.104	default-rack
tos19-node-01	172.16.179.101	default-rack
tos19-node-02	172.16.179.102	default-rack
☐ tdcregression-00	172.16.3.220	default-rack

■分配机柜

+ 添加节点

等待节点检测成功后点击下一步




1. 集群名称	2. 全局设定	3. 编辑机柜	4. 分配节点	5. 节点检查	
节点检查 操作系统检测					已完成 0/5
描述					
操作系统检测				■ 日志	
iii kernel检测				■ 日志	
ini /etc/hosts检测				■ 日志	
IⅢ Docker Volume检测				■ 日志	

日志


在这个页面只勾选node-scaling扩容服务 ^{©®}











直接点击下一步



配置服务			
请配置选中的服务,先点选左侧菜单的一工	页服务,再在中间面板上编辑各项配置		
Transwarp Operation System	配置项	值	
node-scaling			

等待扩容完成



安装	
操作系统检测	B.
描述	
Transwarp Operation System - node-scaling	目由志







```
root@tos19-node-00 ~]#
root@tos19-node-00 ~]# kubectl get nodes
NAME
                  STATUS
                             ROLES
                                       AGE
                                                 VERSION
tdcregression-00
                  Ready
                                       1m
                                                 v1.9.4-tos-20190821
                             <none>
tos19-node-00
                  Ready
                             <none>
                                       10h
                                                 v1.9.4-tos-20190821
tos19-node-01
                  Ready
                                       10h
                                                 v1.9.4-tos-20190821
                             <none>
tos19-node-02
                  Ready
                                       10h
                                                 v1.9.4-tos-20190821
                             <none>
tos19-node-03
                  Ready
                                       10h
                                                 v1.9.4-tos-20190821
                             <none>
tos19-node-04
                  Ready
                                       1h
                             <none>
                                                 v1.9.4-tos-20190821
[root@tos19-node-00 ~]#
root@tos19-node-00 ~]#
[root@tos19-node-00 ~]#
```

web-installer使用



• 见官网安装TCOS和TDC