MySQL主从同步配置

1.编辑MySQL**主**上的/etc/my.cnf,

```
log-bin=imooc_mysql
server-id=1
```

- log-bin: MySQL的bin-log的名字
- server-id: MySQL实例中全局唯一,并且大于0。
- 2.编辑MySQL**从**上的/etc/my.cnf,

```
server-id=2
```

- server-id: MySQL实例中全局唯一,并且大于0。与主上的 server-id 区分开。
- 3.在MySQL主上创建用于备份账号

```
mysql> CREATE USER 'repl'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'%';
```

4.MySQL主上加锁,阻止所有的写入操作

```
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
```

5.MySQL主上,查看bin-log的文件名和位置

```
mysql > SHOW MASTER STATUS;
```

6.MySQL主上dump所有数据,

```
mysqldump --all-databases --master-data > dbdump.db -uroot -p
```

7.MySQL主进行解锁,解锁后,主上可以写入数据

```
mysql> UNLOCK TABLES;
```

8.MySQL从上导入之前dump的数据

```
mysql < aa.db -uroot -p
```

9.MySQL**从**上配置主从连接信息

- master_host_name: MySQL主的地址
- port_num: MySQL主的端口(数字型)
- replication_user_name: 备份账户的用户名
- replication_password:备份账户的密码
- recorded_log_file_name: bin-log的文件名
- recorded_log_position: bin-log的位置 (数字型)

bin-log的文件名和位置是步骤5中的 show master status得到的。

10.MySQL**从**上开启同步

```
mysql> START SLAVE;
```

查看MySQL从的状态

show slave status;