



400-650-7088

***Tong*LINK/Q-CN** V10.0

命令行使用手册

版本: 10041A01

2025 年 9 月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（10041A01）适用于TongLINK/Q-CN V10.0.4.1。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
10041A01	V10.0.4.1	更新如下内容： 更新版权声明。	2025/9/23
10040A01	V10.0.4.0	无	2025/5/23
10030A01	V10.0.3.0	无	2024/11/30
10020A01	V10.0.2.0	新增如下内容： 第1章 Client：新增章节。	2024/5/31
10010A01	V10.0.1.0	无	2023/12/29
10001A01	V10.0.0.1	无	2023/10/16
10000A01	V10.0.0.0	TongLINK/Q-CN V10.0第一次正式发布。	2023/7/14

前言

本文档是TongLINK/Q-CN V10.0产品的用户使用手册之一，详细提供产品中主要命令行的作用、相关参数及使用示例。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

• 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

• 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

• 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 掌握Linux系统基本操作；
2. 掌握K8s的搭建和使用；
3. 熟悉Java开发语言。

• 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

• 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongLINK/Q-CN V10.0为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongLINK/Q-CN_V10.0用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。
2	001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册	提供产品介绍，在K8s和虚拟机上安装部署产品的基本步骤及验证方式。

编号	手册集文档	说明
3	002_TongLINK/Q-CN_V10.0配置参数手册	提供配置文件及参数的详细说明。
4	003_TongLINK/Q-CN_V10.0监控管理手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署监控管理组件的基本步骤及验证方式。
5	004_TongLINK/Q-CN_V10.0管理控制台使用手册	详细介绍管理控制台的集群管理、集群监控、告警管理和用户管理相关功能的使用说明。
6	005_TongLINK/Q-CN_V10.0命令行使用手册	详细提供产品中主要命令行的作用、相关参数及使用示例。
7	006_TongLINK/Q-CN_V10.0Java客户端开发手册	介绍使用Java客户端生产消费消息的相关概念、配置、参数及示例。
8	007_TongLINK/Q-CN_V10.0Kafka协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署Kafka协议处理程序的基本步骤及验证方式。
9	008_TongLINK/Q-CN_V10.0AMQP协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署AMQP协议处理程序的基本步骤及验证方式。
10	009_TongLINK/Q-CN_V10.0JMS客户端开发手册	介绍如何将适配ActiveMQ的JMS客户端迁移为适配TongLINK/Q-CN的JMS客户端。
11	010_TongLINK/Q-CN_V10.0MQTT协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署MQTT协议处理程序的基本步骤及验证方式。
12	011_TongLINK/Q-CN_V10.0服务端进阶配置指南	提供在K8s和虚拟机上开启TongLINK/Q-CN的国密通信、消息轨迹、消息过滤等高级功能特性的方法。
13	012_TongLINK/Q-CN_V10.0灾备及故障转移手册	介绍使用灾备及故障转移的相关概念、配置、参数及示例。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

- 您的姓名

- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. Client	9
1.1. 生产	9
1.2. 消费	10
1.3. 读取	11
2. Admin	13
2.1. 租户	13
2.1.1. 列表	13
2.1.2. 查看	13
2.1.3. 创建	13
2.1.4. 更新	13
2.1.5. 删除	14
2.2. 代理	14
2.2.1. 列表	14
2.2.2. 获取leader broker的信息	15
2.2.3. 列出给定Broker所拥有的命名空间列表	15
2.2.4. 更新动态配置	15
2.2.5. 删除动态配置	16
2.2.6. 可被动态更新参数列表	16
2.2.7. 已被动态更新参数列表	16
2.3. 命名空间	16
2.3.1. 列表	16
2.3.2. 创建	17
2.3.3. 删除	17
2.3.4. 主题列表	17
2.3.5. bundle列表	17
2.3.6. 查看策略配置	18
2.3.7. 查看权限配置	18
2.3.8. 授权	18
2.3.9. 取消授权	19
2.3.10. 查看积压配额配置	19
2.3.11. 设置积压配额配置	19
2.3.12. 删除积压配额配置	20
2.3.13. 查看持久化配置	20

2.3.14. 设置持久化配置	21
2.3.15. 删除持久化配置	21
2.3.16. 查看消息过期配置	21
2.3.17. 设置消息过期配置	22
2.3.18. 删除消息过期配置	22
2.4. 权限	22
2.4.1. 授予权限	22
2.4.2. 获取权限	23
2.4.3. 撤销权限	23
2.5. 主题	24
2.5.1. 列表	24
2.5.2. 授权	24
2.5.3. 获取权限	24
2.5.4. 撤销权限	25
2.5.5. 删除主题	25
2.5.6. 卸载主题	25
2.5.7. 获取统计信息	26
2.5.8. 获取内部统计信息	26
2.5.9. 速览消息	26
2.5.10. 通过id获取消息	27
2.5.11. 检查消息	27
2.5.12. 获取消息ID	27
2.5.13. 跳过消息	28
2.5.14. 清空所有消息	28
2.5.15. 重置游标	29
2.5.16. 查找非分区主题的Broker	29
2.5.17. 查找分区主题的Broker	29
2.5.18. 获取bundle	30
2.5.19. 获取订阅	30
2.5.20. 获取最新的消息ID	30
2.5.21. 获取积压大小	30
2.5.22. 获取重复数据删除快照间隔	31
2.5.23. 设置重复数据删除快照间隔	31
2.5.24. 删除重复数据删除快照间隔	31
2.5.25. 获取非活动主题策略	32
2.5.26. 设置非活动主题策略	32
2.5.27. 删除非活动主题策略	32
2.5.28. 获取卸载策略	33

2.5.29. 设置卸载策略.....	33
2.5.30. 删除卸载策略.....	34
2.5.31. 创建非分区主题.....	35
2.5.32. 删除非分区主题.....	35
2.5.33. 非分区主题列表.....	35
2.5.34. 非分区主题统计信息.....	36
2.5.35. 非分区主题内部统计信息.....	36
2.5.36. 创建分区主题.....	36
2.5.37. 创建丢失分区.....	37
2.5.38. 获取分区主题元数据.....	37
2.5.39. 更新分区主题.....	37
2.5.40. 删除分区主题.....	38
2.5.41. 分区主题列表.....	38
2.5.42. 分区主题统计信息.....	38
2.5.43. 分区主题内部统计信息.....	39
2.5.44. 创建订阅.....	39
2.5.45. 获取主题的订阅列表.....	40
2.5.46. 取消订阅.....	40
2.6. 事务	40
2.6.1. 获取缓慢事务.....	40
2.6.2. 扩展事务协调器.....	41
2.6.3. 获取事务的元数据.....	41
2.6.4. 在事务挂起的ack中获取事务统计信息.....	42
2.6.5. 在事务缓冲区中获取事务统计信息.....	42
2.6.6. 获取协调器统计信息.....	42
2.6.7. 获取协调器内部统计信息.....	43
2.6.8. 获取事务挂起的ack统计信息.....	43
2.6.9. 获取事务挂起ack内部统计信息.....	44
2.6.10. 在事务挂起ack中获取位置统计信息.....	45
2.6.11. 获取事务缓冲区统计信息.....	45
附录 A: 术语说明.....	47

1. Client

1.1. 生产

命令： tong-client produce [topic] options

作用： 生产消息到指定主题。

参数：

topic: 主题名称。

options:

参数名	说明	默认值
-ks, --key-schema	Schema类型 (bytes,avro,json,string...)	string
-db, --disable-batching	禁用发送批量消息。	false
-m, --messages	要发送的消息，必须指定-m 或-f。为每条消息指定-m。	[]
-s, --separator	分隔消息字符串的字符，默认为逗号。	,
-n, --num-produce	发送消息的次数，消息/文件* num-produce的次数应低于1000。	1
-k, --key	要添加的消息key。	null
-dr, --disable-replication	禁用消息的异地复制。	false
-c, --chunking	如果消息大小大于允许的最大大小，则应拆分消息并分块发布。	false
-ekn, --encryption-key-name	用于加密有效负载的公钥名称。	null
-p, --properties	要添加的属性，逗号分隔key=value字符串，如k1=v1,k2=v2。	[]
-kvet, --key-value-encoding-type	键值编码类型（可以是分隔的或内联的）。	null

参数名	说明	默认值
-ekv, --encryption-key-value	用于加密有效负载的公钥的URI。 如: file:///path/to/public.key或 者data:application/x-pem-file;base64,*****	null
-f, --files	以逗号分隔的文件路径, 必须指定-m或-f。	[]
-vs, --value-schema	Schema类型 (bytes,avro,json,string...)	bytes
-r, --rate	生产消息的速率 (以msg/秒为单位), 值0表示以最快速度生产信息。	0.0

示例: tong- -client produce public/default/test-topic -m "-----hello -----" -n 10

1.2. 消费

命令: tong-client consume [topic] options

作用: 从指定主题消费消息。

参数:

topic: 主题名称。

options:

参数名	说明	默认值
-t, --subscription-type	订阅类型。	Exclusive
--hide-content	不将消息打印到控制台。	false
-n, --num-messages	要消费的消息数量, 0表示持续消费。	1
-r, --rate	消费消息的速率 (以msg/秒为单位), 值0表示以最快速度消费信息。	0.0
-ekv, --encryption-key-value	用于解密负载的私钥URI。 如: file:///path/to/private.key或 者data:application/x-pem-file;base64,*****	null
-st, --schema-type	为消费者设置Schema类型, 可以是“bytes”或者“auto_consume”。	bytes
-q, --queue-size	消费者接收队列大小。	0

参数名	说明	默认值
-p, --subscription-position	订阅位置。	Latest
-mc, --max_chunked_msg	最大挂起分块消息数。	0
--hex	以十六进制显示二进制消息。	false
--regex	指示主题名称为正则表达式模式。	false
-m, --subscription-mode	订阅模式。	Durable
-s, --subscription-name	订阅名称。	null
-ac, --auto_ack_chunk_q_full	队列已满时自动ack最早的消息。	false
-pm, --pool-messages	使用池化消息。	true

示例: tong-client consume -s sub public/default/test-topic -n 0

1.3. 读取

命令: tong-client read [topic] options

作用: 从指定主题读取消息。

参数:

topic: 主题名称。

options:

参数名	说明	默认值
-i, --start-message-id-inclusive	是否包含-m选项指定的位置。	false
-mc, --max_chunked_msg	最大挂起分块消息数。	0
-n, --num-messages	要读取的消息数量, 0表示持续读取。	1
--hide-content	不将消息内容打印到控制台。	false
-ekv, --encryption-key-value	用于解密负载的私钥URI。 如: file:///path/to/private.key或 者data:application/x-pem-file;base64,*****	null

参数名	说明	默认值
-pm, --pool-messages	使用池化消息。	true
-q, --queue-size	Reader 的接收队列大小。	0
--hex	以十六进制显示二进制消息。	false
-r, --rate	读取消息的速率（以msg/秒为单位），值0表示以最快的速度读取信息。	0.0
-m, --start-message-id	初始读取器位置，可以“latest”、“earliest”或“: ”	latest
-ac, --auto_ack_chunk_q_full	队列已满时自动ack最早的消息。	false
-st, --schema-type	为reader设置Schema类型，可以是“bytes”或者“auto_consume”。	bytes

示例： tong-client read public/default/test-topic -n 0

2. Admin

2.1. 租户

2.1.1. 列表

命令: tong-admin tenants list

作用: 查询租户列表。

参数: 无

示例: tong-admin tenants list

2.1.2. 查看

命令: tong-admin tenants get [tenant]

作用: 查看租户配置信息。

参数:

tenant: 租户名称。

示例: tong-admin tenants get my-tenant

2.1.3. 创建

命令: tong-admin tenants create [tenant] options

作用: 创建租户。

参数:

tenant: 租户名称。

options:

参数名	说明	默认值
--allowed-clusters, -c	租户允许访问的集群（多个集群以逗号分割）。如果为空，此租户允许访问所有集群。	Null
--admin-roles, -r	允许管理租户的管理员角色。（多个角色以逗号分割）	Null

示例: tong-admin tenants create my-tenant

2.1.4. 更新

命令： tong-admin tenants update [tenant] options

作用： 更新租户。

参数：

tenant: 租户名称。

options:

参数名	说明	默认值
--allowed-clusters, -c	租户允许访问的集群（多个集群以逗号分割）。如果为空，此租户允许访问所有集群。如果省略，将保留之前的设置。	Null
--admin-roles, -r	允许管理租户的管理员角色。（多个角色以逗号分割）。如果为空，则不会修改当前角色集。	Null

示例：

tong-admin tenants update my-tenant \

--admin-roles role1,role2 \

--allowed-clusters cluster1,cluster2

2.1.5. 删除

命令： tong-admin tenants delete [tenant] options

作用： 删除租户。

参数：

tenant: 租户名称。

options:

参数名	说明	默认值
-f, --force	强制删除。将会删除租户下的所有命名空间。	false

示例： tong-admin tenants delete my-tenant

2.2. 代理

2.2.1. 列表

命令： tong-admin brokers list [cluster-name]

作用： 查询集群中可用存活的broker列表信息。

参数:

cluster-name: 集群名称。

示例: tong-admin brokers list cluster-name

2.2.2. 获取leader broker的信息

命令: tong-admin brokers leader-broker

作用: 获取leader broker的信息。

参数: 无

示例: tong-admin brokers leader-broker

2.2.3. 列出给定Broker所拥有的命名空间列表

命令: tong-admin brokers namespaces [cluster-name] options

作用: 查询给定broker下拥有和服务的所有命名空间列表。

参数:

cluster-name: 集群名称。

options:

参数名	说明	默认值
-u, --url	Broker的URL地址。	Null

示例: tong-admin brokers namespaces cluster-name --url localhost:8080

2.2.4. 更新动态配置

命令: tong-admin brokers update-dynamic-config options

作用: 更新broker的动态服务配置。

参数:

options:

参数名	说明	默认值
-c, --config	服务配置名称。	Null
-v, --value	服务配置的值。	Null

示例: tong-admin brokers update-dynamic-config --config brokerShutdownTimeoutMs --value 100

2.2.5. 删除动态配置

命令： tong-admin brokers delete-dynamic-config options

作用： 删除broker的动态服务配置

参数：

options:

参数名	说明	默认值
-c, --config	服务配置名称。	Null

示例： tong-admin brokers delete-dynamic-config --config brokerShutdownTimeoutMs

2.2.6. 可被动态更新参数列表

命令： tong-admin brokers list-dynamic-config

作用： 获取可以更新的动态配置参数列表。

参数： 无。

示例： tong-admin brokers list-dynamic-config

2.2.7. 已被动态更新参数列表

命令： tong-admin brokers get-all-dynamic-config

作用： 获取已经更新的动态配置参数列表。

参数： 无。

示例： tong-admin brokers get-all-dynamic-config

2.3. 命名空间

2.3.1. 列表

命令： tong-admin namespaces list [tenant]

作用： 查询命名空间列表。

参数：

tenant: 租户名称。

示例： tong-admin namespaces list test-tenant

2.3.2. 创建

命令： tong-admin namespaces create [tenant/namespace] options

作用： 创建命名空间。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
--clusters, -c	为此命名空间分配的集群列表（多个集群以逗号分割）。	Null
--bundles, -b	命名空间的bundle数量。	0

示例： tong-admin namespaces create test-tenant/test-namespace

2.3.3. 删除

命令： tong-admin namespaces delete [tenant/namespace] options

作用： 删除命名空间。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
-f, --force	强制删除，将会删除命名空间下的所有主题。	false

示例： tong-admin namespaces delete test-tenant/test-namespace

2.3.4. 主题列表

命令： tong-admin namespaces topics [tenant/namespace]

作用： 查询命名空间下主题列表。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

示例： tong-admin namespaces topics test-tenant/test-namespace

2.3.5. bundle列表

命令： tong-admin namespaces bundles [tenant/namespace]

作用： 查询命名空间下bundle列表。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

示例： tong-admin namespaces bundles test-tenant/test-namespace

2.3.6. 查看策略配置

命令： tong-admin namespaces policies [tenant/namespace]

作用： 查看命名空间的策略配置：如认证授权、副本集群、bundle、消息配额、消息保留策略和过期策略。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

示例： tong-admin namespaces policies test-tenant/test-namespace

2.3.7. 查看权限配置

命令： tong-admin namespaces permissions [tenant/namespace]

作用： 查看命名空间的权限配置：授予了哪些角色的什么权限。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

示例： tong-admin namespaces permissions test-tenant/test-namespace

2.3.8. 授权

命令： tong-admin namespaces grant-permission [tenant/namespace] options

作用： 给角色授予命名空间的操作权限。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
--actions	对命名空间的操作权限，可选值produce, consume。	Null
--role	客户端角色，支持通配符，如my.role.*	Null

示例：

```
tong-admin namespaces grant-permission test-tenant/namespace1 \
--actions produce,consume \
--role admin10
```

2.3.9. 取消授权

命令： tong-admin namespaces revoke-permission [tenant/namespace] options

作用： 取消角色的命名空间的操作权限。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
--role	客户端角色。	Null

示例：

```
tong-admin namespaces revoke-permission test-tenant/namespace1 \
--role admin10
```

2.3.10. 查看积压配额配置

命令： tong-admin namespaces get-backlog-quotas [tenant/namespace]

作用： 查看命名空间的积压配额配置。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

示例：

```
tong-admin namespaces get-backlog-quotas test-tenant/test-namespace
```

2.3.11. 设置积压配额配置

命令： tong-admin namespaces set-backlog-quota [tenant/namespace] options

作用： 设置命名空间的积压配额配置。命名空间上的存储达到设置的阈值后，会以一定的策略处理继续发送的消息。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
-l, --limit	存储大小限制。如10M, 10G	Null
-lt, --limitTime	存储时间限制, 非正数代表禁用时间限制, 单位秒。	-1
-p, --policy	策略: 1. producer_request_hold: 达到阈值后, 生产者一直重试, 直到成功或者超时。 2. producer_exception: 达到阈值后, 生产者直接抛出异常。 3. consumer_backlog_eviction: 达到阈值后, 会删除最开始生产的消息	Null
-t, --type	类型	destination_storage

示例:

```
tong-admin namespaces set-backlog-quota --limit 10G \
--limitTime 36000 \
--policy producer_request_hold \
test-tenant/namespace1
```

2.3.12. 删除积压配额配置

命令: tong-admin namespaces remove-backlog-quota [tenant/namespace] options

作用: 删除命名空间的积压配额配置。

参数:

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
-t, --type	类型	destination_storage

示例: tong-admin namespaces remove-backlog-quota test-tenant/namespace1

2.3.13. 查看持久化配置

命令: tong-admin namespaces get-persistence [tenant/namespace]

作用: 查看命名空间的持久化配置。

参数:

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

示例: tong-admin namespaces get-persistence test-tenant/test-namespace

2.3.14. 设置持久化配置

命令: tong-admin namespaces set-persistence [tenant/namespace] options

作用: 设置命名空间的持久化配置。

参数:

tenant/namespace: 租户名称/命名空间:

options:

参数名	说明	默认值
-e, --bookkeeper-ensemble	消息持久化时主题使用的bookie数量。	0
-a, --bookkeeper-ack-quorum	消息持久化时接收到entry的数量, 达到设置的数量时认为持久化成功。	0
-w, --bookkeeper-write-quorum	每一个entry写入多少个副本。	0
-r, --ml-mark-delete-max-rate	标记删除的速率控制。0: 无限制。	0.0

示例:

```
tong-admin namespaces set-persistence \
--bookkeeper-ack-quorum 2 --bookkeeper-ensemble 3 \
--bookkeeper-write-quorum 2 --ml-mark-delete-max-rate 0 \
test-tenant/namespace1
```

2.3.15. 删除持久化配置

命令: tong-admin namespaces remove-persistence [tenant/namespace]

作用: 删除命名空间的积压配额配置。

参数:

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

示例: tong-admin namespaces remove-persistence test-tenant/namespace1

2.3.16. 查看消息过期配置

命令： `tong-admin namespaces get-message-ttl [tenant/namespace]`

作用： 查看命名空间中消息的过期策略配置。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

示例： `tong-admin namespaces get-message-ttl test-tenant/test-namespace`

2.3.17. 设置消息过期配置

命令： `tong-admin namespaces set-message-ttl [tenant/namespace] options`

作用： 设置命名空间中消息的过期配置。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
<code>--messageTTL, -ttl</code>	配置没有被消费的消息在指定时间后过期。单位秒，0表示禁用。	0

示例： `tong-admin namespaces set-message-ttl --messageTTL 100 test-tenant/namespace1`

2.3.18. 删除消息过期配置

命令： `tong-admin namespaces remove-message-ttl [tenant/namespace]`

作用： 删除命名空间的消息过期配置。

参数：

tenant/namespace: 租户名称/命名空间。

示例： `tong-admin namespaces remove-message-ttl test-tenant/namespace1`

2.4. 权限

2.4.1. 授予权限

命令： `tong-admin namespaces grant-permission [tenant/namespace] options`

作用： 为租户/命名空间面的特定角色授予生产和消费等操作权限

参数：

tenant/namespace: 租户/命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
--actions	权限（produce,consume,sources,sinks,functions,packages），使用逗号分隔。	null
--role	角色，当broker.conf中authorizationAllowWildcardsMatching设置为true时，可以执行通配符授权。	null

示例:

```
tong-admin namespaces grant-permission test-tenant/namespace1 \
--actions produce,consume \
--role admin10
```

2.4.2. 获取权限

命令: tong-admin namespaces permissions [tenant/namespace]

作用: 查询租户/命名空间下的角色授予权限列表。

参数:

tenant/namespace: 租户/命名空间。

示例: tong-admin namespaces permissions test-tenant/namespace1

2.4.3. 撤销权限

命令: tong-admin namespaces revoke-permission [tenant/namespace] options

作用: 撤销租户/命名空间下特定角色的权限，这意味着这些角色将不再访问指定的名称空间。

参数:

tenant/namespace: 租户/命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
--role	角色名称。	null

示例:

```
tong-admin namespaces revoke-permission test-tenant/namespace1 \
--role admin10
```


2.5. 主题

2.5.1. 列表

命令： tong-admin topics list [tenant]/[namespace] options

作用： 查询给定租户命名空间下的主题列表。

参数：

tenant: 租户名称。

namespace: 命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
-b, --bundle	用于获取主题列表的命名空间捆绑包。	null
-td, --topic-domain	允许的主题域（persistent, non_persistent）。	null

示例： tong-admin topics list my-tenant/my-namespace -td persistent

2.5.2. 授权

命令： tong-admin topics grant-permission [topic] options

作用： 授予客户端角色对给定主题执行特定操作的权限。。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-r, --role	向其授予权限的客户端角色	null
-a, --actions	授予的操作（produce, consume, sources, sinks, functions, functions）	null

示例： tong-admin topics grant-permission topic1 -a produce -r application1

2.5.3. 获取权限

命令： tong-admin topics permissions [topic]

作用： 获取权限。

参数:

topic: 主题。

示例: tong-admin topics permissions persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.4. 撤销权限

命令: tong-admin topics revoke-permission [topic] options

作用: 撤销权限。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-r, --role	撤销权限的客户端角色。	null

示例: tong-admin topics revoke-permission topic1 -r application

2.5.5. 删除主题

命令: tong-admin topics delete [topic] options

作用: 删除主题。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-f, --force	关闭所有生产者/消费者/复制者并强制删除主题。	false

示例: tong-admin topics delete persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.6. 卸载主题

命令: tong-admin topics unload [topic]

作用: 卸载主题

参数:

topic: 主题。

示例: tong-admin topics unload persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.7. 获取统计信息

命令： tong-admin topics stats [topic] options

作用： 获取主题统计信息。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-sbs,--get-subscription-backlog-size	获取每个订阅的积压大小，需要锁定。	false
-gpb,--get-precise-backlog	获取准确的积压。	false
-etb,--get-earliest-time-in-backlog	在积压中获取最早时间。	false

示例： tong-admin topics stats persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.8. 获取内部统计信息

命令： tong-admin topics stats-internal [topic] options

作用： 获取主题内部统计信息。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-m, --metadata	包含分类元数据。	false

示例： tong-admin topics stats-internal persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.9. 速览消息

命令： tong-admin topics peek-messages [topic] options

作用： 查看订阅的一些消息。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-n, --count	消息条数。	1
-s, --subscription	订阅。	null

示例: tong-admin topics peek-messages topic1 --subscription my-subscription

2.5.10. 通过id获取消息

命令: tong-admin topics get-message-by-id [topic] options

作用: 通过分类id和条目id获取消息。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-l, --ledgerId	分类id。	0
-e, --entryId	条目Id。	0

示例: tong-admin topics get-message-by-id topic1 -l 10 -e 0

2.5.11. 检查消息

命令: tong-admin topics examine-messages [topic] options

作用: 检查主题上的特定消息。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-i, --initialPosition	检查消息的相对起始位置。它可以是“latest”或“early”，默认为“latest”。	latest
-m, --messagePosition	消息的位置。	1

示例: tong-admin topics examine-messages topic1 -i latest -m 1

2.5.12. 获取消息ID

命令： tong-admin topics get-message-id [topic] options

作用： 获取消息ID。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-d, --datetime	查询此时间点后的一条消息的消息id，如果此时间点后没有消息，将会返回一条即将生成消息的消息id。此日期时间的格式为ISO_OFFSET_DATE_TIME。	latest

示例： tong-admin topics get-message-id topic1 -d 2021-06-28T19:01:17Z

2.5.13. 跳过消息

命令： tong-admin topics skip [topic] options

作用： 跳过消息。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-s, --subscription	需要跳过消息的订阅。	null
-n, --count	跳过消息条数。	0

示例： tong-admin topics skip topic1 -n 10

2.5.14. 清空所有消息

命令： tong-admin topics clear-backlog [topic] options

作用： 清空所有消息

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-s, --subscription	需要清空消息的订阅。	null

示例: tong-admin topics clear-backlog topic1 -s sub1

2.5.15. 重置游标

命令: tong-admin topics reset-cursor [topic] options

作用: 将订阅位置重置。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-s, --subscription	需要清空消息的订阅。	null
-e, --exclude-reset -position	排除重置位置, 从下一个位置开始消费消息。	false
--time, -t	以分钟为单位重置(分钟, 小时, 天, 周; 例: 100m,3h, 2d, 5w)	null
--messageld, -m	messageld重置回(' latest ', 'earliest',或' ledgerId:entryId ')	null

示例: tong-admin topics reset-cursor topic1 -s sub1 -t 10

2.5.16. 查找非分区主题的Broker

命令: tong-admin topics lookup [topic]

作用: 找到给定主题的所有者broker。

参数:

topic: 主题。

示例: tong-admin topics lookup topic1

2.5.17. 查找分区主题的Broker

命令: tong-admin topics partitioned-lookup [topic] options

作用: 找到给定主题的所有者代理。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-s, --sort-by-broker	根据broker url排序。	false

示例: tong-admin topics partitioned-lookup topic1

2.5.18. 获取bundle

命令: tong-admin topics bundle-range [topic]

作用: 获取主题所属bundle。

参数:

topic: 主题。

示例: tong-admin topics bundle-range persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.19. 获取订阅

命令: tong-admin topics subscriptions [topic]

作用: 获取有关该主题的订阅列表。

参数:

topic: 主题。

示例: tong-admin topics subscriptions persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.20. 获取最新的消息ID

命令: tong-admin topics last-message-id [topic]

作用: 获取持久主题的上次提交消息ID。

参数:

topic: 主题。

示例: tong-admin topics last-message-id persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.21. 获取积压大小

命令: tong-admin topics get-backlog-size [topic] options

作用: 获取积压大小。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
--messageld, -m	用于计算积压大小的消息ID可以是ledgerId:entryId。	-1:-1

示例: tong-admin topics get-backlog-size persistent://test-tenant/ns1/tp1 -m 1:1

2.5.22. 获取重复数据删除快照间隔

命令: tong-admin topics get-deduplication-snapshot-interval [topic]

作用: 获取主题级重复数据删除快照间隔。

参数:

topic: 主题。

示例: tong-admin topics get-deduplication-snapshot-interval topic1

2.5.23. 设置重复数据删除快照间隔

命令: tong-admin topics set-deduplication-snapshot-interval [topic] options

作用: 设置主题级重复数据删除快照间隔。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-i, --interval	主题的重复数据删除快照间隔(以秒为单位), 允许的范围为0到Integer.MAX_VALUE。	0

示例: tong-admin topics set-deduplication-snapshot-interval topic1 -i 1

2.5.24. 删除重复数据删除快照间隔

命令: tong-admin topics remove-deduplication-snapshot-interval [topic]

作用: 删除主题级重复数据删除快照间隔。

参数:

topic: 主题。

示例: tong-admin topics remove -deduplication-snapshot-interval topic1

2.5.25. 获取非活动主题策略

命令: tong-admin topics get-inactive-topic-policies [topic]

作用: 获取主题级非活动主题策略。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-ap, --applied	获取主题的应用策略	false

示例: tong-admin topics get-inactive-topic-policies topic1

2.5.26. 设置非活动主题策略

命令: tong-admin topics set-inactive-topic-policies [topic] options

作用: 设置主题级非活动主题策略。

参数:

topic: 主题

options:

参数名	说明	默认值
--delete-mode, -m	删除非活动主题的模式,可选值 : [delete_when_no_subscriptions, delete_when_subscriptions_caught_up]	null
--enable-delete-while -inactive, -e	开启不活动时删除。	false
--disable-delete-while -inactive, -d	关闭不活动时删除。	false
--max-inactive-duration, -t	主题不活动的最大持续时间(以秒为单位), 不活动的时间超过 此值的主题将被删除(例: 1s, 10s, 1m, 5h, 3d)	null

示例: tong-admin topics set-inactive-topic-policies topic1 -t 1s

2.5.27. 删除非活动主题策略

命令: tong-admin topics remove-inactive-topic-policies [topic]

作用：获取主题级非活动主题策略。

参数：

topic: 主题。

示例：tong-admin topics remove-inactive-topic-policies topic1

2.5.28. 获取卸载策略

命令：tong-admin topics get-offload-policie [topic] options

作用：获取主题级卸载策略。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-ap, --applied	获取主题的应用策略	false

示例：tong-admin topics get-offload-policie topic1

2.5.29. 设置卸载策略

命令：tong-admin topics set-offload-policie [topic] options

作用：设置主题级卸载策略。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-b, --bucket	ManagedLedger卸载桶、s3和google-cloud-storage需要该参数。	null
-r, --region	ManagedLedger卸载地区、s3和google-cloud-storage需要该参数。	null
--s3-role-session-name, -rsn	S3角色会话名，用于STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider。	null

参数名	说明	默认值
--offloadedReadPriority, -orp	已卸载消息的读取优先级。默认情况下，一旦消息被卸载到长期存储，代理就会从长期存储中读取消息，但是消息仍然可以在BookKeeper中存在一段时间，这取决于用户的配置。对于同时存在于长期存储和BookKeeper中的消息，可以使用分层存储优先或BookKeeper优先选项设置从何处读取消息。	null
-e, --endpoint	ManagedLedger卸载服务端点，只有s3需要该参数。	null
-dl, --offloadDeletionLagInMillis	ManagedLedger以字节为单位卸载删除延迟。	null
-rb, --readBufferSizeInBytes	ManagedLedger卸载读缓冲区大小(以字节为单位)，s3和google-cloud-storage需要该参数。	0
-i, --aws-id	AWS凭证Id在使用驱动程序时使用S3或者aws-s3。	null
-ts, --offloadThresholdInSeconds	ManagedLedger以秒为单位的卸载阈值。	null
-d, --driver	ManagedLedger卸载驱动程序。	null
--ro, --s3-role	S3角色用于STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider。	null
-m, --maxBlockSizeInBytes	ManagedLedger卸载最大块大小(以字节为单位)，s3和google-cloud-storage需要该参数。	0
-t, --offloadThresholdInBytes	ManagedLedger以字节为单位的卸载阈值。	0
-s, --aws-secret	使用驱动程序S3或AWS - S3时使用的AWS凭据密钥。	null

示例：tong-admin topics set-offload-policy topic1 -rb 1024

2.5.30. 删除卸载策略

命令：tong-admin topics remove-offload-policy [topic]

作用：删除主题级卸载策略。

参数：

topic: 主题。

示例： tong-admin topics remove-offload-policy topic1

2.5.31. 创建非分区主题

命令： tong-admin topics create [topic]

作用： 创建非分区主题。

参数：

topic: 主题。

示例： tong-admin topics create topic1

2.5.32. 删除非分区主题

命令： tong-admin topics delete [topic] options

作用： 删除非分区主题。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-f, --force	关闭所有生产者/消费者/复制者并强制删除主题。	false

示例： tong-admin topics delete topic1

2.5.33. 非分区主题列表

命令： tong-admin topics list [tenant]/[namespace] options

作用： 获取给定命名空间下的主题列表。

参数：

tenant: 租户。

namespace: 命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
-b, --bundle	命名空间包来获取主题列表。	null

参数名	说明	默认值
-ist, --include-system-topic	包含系统主题。	false
-td, --topic-domain	允许的主题域(persistent, non_persistent)	null

示例: tong-admin topics list [tenant]/[namespace]

2.5.34. 非分区主题统计信息

命令: tong-admin topics stats [topic] options

作用: 检查给定主题及其连接的生产者和消费者的当前统计信息。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-sbs, --get-subscription-backlog-size	获取每个订阅的backlog大小, 需要锁定。	false
-gpb, --get-precise-backlog	获得精确的待办事项列表。	false
-etb, --get-earliest-time-in-backlog	获得待办事项列表中的最早时间。	false

示例: tong-admin topics stats topic1

2.5.35. 非分区主题内部统计信息

命令: tong-admin topics stats-internal [topic] options

作用: 获取非分区主题内部统计信息。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-m, --metadata	包含分类元数据。	false

示例: tong-admin topics stats-internal persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.36. 创建分区主题

命令: tong-admin topics create-partitioned-topic [topic] options

作用：创建分区主题。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-m, --metadata	包含分类元数据。	false
-p, --partitions	主题的分区数。	0

示例： `tong-admin topics create-partitioned-topic persistent://test-tenant/ns1/tp --partitions 4`

2.5.37. 创建丢失分区

命令： `tong-admin topics create-missed-partitions [topic]`

作用：创建丢失分区。

参数：

topic: 主题。

示例： `tong-admin topics create-missed-partitions persistent://test-tenant/ns1/tp`

2.5.38. 获取分区主题元数据

命令： `tong-admin topics get-partitioned-topic-metadata [topic]`

作用：获取分区主题元数据。

参数：

topic: 主题。

示例： `tong-admin topics get-partitioned-topic-metadata persistent://test-tenant/ns1/tp`

2.5.39. 更新分区主题

命令： `tong-admin topics update-partitioned-topic [topic]`

作用：更新分区主题。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-f, --force	强制更新而不验证现有的分区主题。	false
-p, --partitions	主题的分区数。	0
-ulo, --update-local-only	仅在本地集群中更新主题的分区号。	false

示例: tong-admin topics update-partitioned-topic persistent://test-tenant/ns1/tp

2.5.40. 删除分区主题

命令: tong-admin topics delete-partitioned-topic [topic]

作用: 删除分区主题。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-f, --force	关闭所有生产者/消费者/复制者并强制删除主题。	false

示例: tong-admin topics delete-partitioned-topic persistent://test-tenant/ns1/tp

2.5.41. 分区主题列表

命令: tong-admin topics list-partitioned-topics [tenant]/[namespace] options

作用: 获取给定命名空间下的分区主题列表。

参数:

tenant: 租户。

namespace: 命名空间。

options:

参数名	说明	默认值
-ist, --include-system-topic	包含系统主题。	false

示例: tong-admin topics list-partitioned-topics [tenant]/[namespace]

2.5.42. 分区主题统计信息

命令: tong-admin topics partitioned-stats [topic] options

作用：检查给定分区主题及其连接的生产者和消费者的当前统计信息。

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-sbs, --get-subscription-backlog-size	获取每个订阅的backlog大小，需要锁定。	false
-gpb, --get-precise-backlog	获得精确的待办事项列表。	false
-etb, --get-earliest-time-in-backlog	获得待办事项列表中的最早时间。	false
--per-partition	获取每个分区的统计信息。	false

示例：tong-admin topics partitioned-stats topic1

2.5.43. 分区主题内部统计信息

命令：tong-admin topics partitioned-stats-internal [topic]

作用：获取分区主题内部统计信息。

参数：

topic: 主题。

示例：tong-admin topics partitioned-stats-internal persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.44. 创建订阅

命令：tong-admin topics create-subscription [topic] options

作用：创建订阅

参数：

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-s, --subscription	订阅重置位置。	null
-m, --messageId	创建订阅的消息id。它可以是“latest”，“earliest”或者(ledgerId:entryId)	latest
-r, --replicated	复制订阅。	false

参数名	说明	默认值
--property, -p	键值对属性(-p a=b -p c=d)	null

示例: tong-admin topics partitioned-stats-internal persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.45. 获取主题的订阅列表

命令: tong-admin topics subscriptions [topic]

作用: 获取主题的订阅列表。

参数:

topic: 主题。

示例: tong-admin topics subscriptions persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.5.46. 取消订阅

命令: tong-admin topics unsubscribe [topic] options

作用: 取消订阅。

参数:

topic: 主题。

options:

参数名	说明	默认值
-s, --subscription	要删除的订阅。	null
-f, --force	断开并关闭所有消费者，并强制删除订阅。	false

示例: tong-admin topics unsubscribe persistent://test-tenant/ns1/tp1

2.6. 事务

2.6.1. 获取缓慢事务

命令: tong-admin transactions slow-transactions options

作用: 获取缓慢事务；在生产环境中，可能存在一些未完成的持久事务。可以通过以下方式获得这些在一个协调器或所有协调器下存活了一段时间的缓慢事务。

参数:

options:

参数名	说明	默认值
-c, --coordinator-id	协调器id。	0
-t, --time	事务超时时间(例如: 1s, 10s, 1m, 5h, 3d)	1s

示例: tong-admin transactions slow-transactions -c 1 -t 1s

2.6.2. 扩展事务协调器

命令: tong-admin transactions scale-transactionCoordinators options

作用: 当事务的性能由于事务协调器数量不足而达到瓶颈时, 可以通过以下方式扩展事务协调器的数量。

参数:

options:

参数名	说明	默认值
-r, --replicas	协调器的规模。	0

示例: tong-admin transactions scale-transactionCoordinators -r 17

2.6.3. 获取事务的元数据

命令: tong-admin transactions transaction-metadata options

作用: 获取事务的元数据, 包括:

txnId: 该事务的ID。

status: 该事务的状态。

openTimestamp: 该事务的打开时间。

timeoutAt: 该事务的超时时间。

producedPartitions: 该事务将消息发送到的分区或主题。

ackedPartitions: 在该事务中已确认消息的分区或主题。

参数:

options:

参数名	说明	默认值
-m, --most-sig-bits	最大信号位。	0
-l, --least-sig-bits	最小信号位。	0

示例： `tong-admin transactions transaction-metadata -m 1 -l 1`

2.6.4. 在事务挂起的ack中获取事务统计信息

命令： `tong-admin transactions transaction-in-pending-ack-stats options`

作用： 在事务挂起的ack中获取事务统计信息，包括：

`cumulativeAckPosition`：事务在此订阅中累计确认的位置。

参数：

options：

参数名	说明	默认值
<code>-m, --most-sig-bits</code>	最大信号位。	0
<code>-l, --least-sig-bits</code>	最小信号位。	0
<code>-t, --topic</code>	主题名称。	Null
<code>-s, --sub-name</code>	订阅名称。	Null

示例： `tong-admin transactions transaction-in-pending-ack-stats -m 1 -l 1 -t my-topic -s mysubname`

2.6.5. 在事务缓冲区中获取事务统计信息

命令： `tong-admin transactions transaction-in-buffer-stats options`

作用： 在事务缓冲区中获取事务统计信息，包括：

`startPosition`：该事务在事务缓冲区中的起始位置。

`aborted`：表示该事务是否已经终止。

参数：

options：

参数名	说明	默认值
<code>-m, --most-sig-bits</code>	最大信号位。	0
<code>-l, --least-sig-bits</code>	最小信号位。	0
<code>-t, --topic</code>	主题名称。	Null

示例： `tong-admin transactions transaction-in-buffer-stats -m 1 -l 1 -t my-topic`

2.6.6. 获取协调器统计信息

命令： tong-admin transactions coordinator-stats options

作用： 获取协调器统计信息，包括：

state：该事务协调器的状态。

leastSigBit：该事务协调器的序列ID。

lowWaterMark：该事务协调器的低水位。

ongoingTxnSize：该事务协调器中正在进行的事务的总数。

recoverStartTime：事务协调器恢复的开始时间戳，0L表示不启动。

recoverEndTime：事务协调器恢复的结束时间戳，0L表示不启动。

参数：

options:

参数名	说明	默认值
-c, --coordinator-id	协调器id。	0

示例： tong-admin transactions coordinator-stats -c 1

2.6.7. 获取协调器内部统计信息

命令： tong-admin transactions coordinator-internal-stats options

作用： 获取协调器内部统计信息，包括：

transactionLogStats：该事务协调器日志的统计信息。

managedLedgerName：存储事务协调器日志的托管分类账的名称。

managedLedgerInternalStats：存储事务协调器日志的托管分类账的内部统计信息。

参数：

options:

参数名	说明	默认值
-c, --coordinator-id	协调器id。	0
-m, --metadata	包含ledger元数据的标记。	false

示例： tong-admin transactions coordinator-internal-stats -c 1

2.6.8. 获取事务挂起的ack统计信息

命令： tong-admin transactions pending-ack-stats options

作用：获取事务挂起的ack统计信息，包括：

state：该事务协调器的状态。

lowWaterMark：该事务协调器的低水位。

ongoingTxnSize：该事务协调器中正在进行的事务的总数。

recoverStartTime：事务等待ack恢复的开始时间戳，0L表示不启动。

recoverEndTime：事务等待ack恢复的结束时间戳，0L表示不启动。

参数：

options:

参数名	说明	默认值
-t, --topic	主题名称。	Null
-s, --sub-name	订阅名称。	Null
-l, --low-water-mark	是否获取存储在事务pending ack中的lowwatermark信息的标志。	false

示例：tong-admin transactions pending-ack-stats -t my-topic -s mysubName

2.6.9. 获取事务挂起ack内部统计信息

命令：tong-admin transactions pending-ack-internal-stats options

作用：获取事务挂起ack内部统计信息，包括：

transactionLogStats：事务挂起ack日志的统计信息。

managedLedgerName：存储事务挂起ack日志的托管分类账的名称。

managedLedgerInternalStats：存储事务协调器日志的托管分类账的内部统计信息。

参数：

options:

参数名	说明	默认值
-t, --topic	主题名称。	Null
-s, --sub-name	订阅名称。	Null
-m, --metadata	包含ledger元数据的标记。	false

示例：tong-admin transactions pending-ack-internal-stats -t my-topic -s mysubName

2.6.10. 在事务挂起ack中获取位置统计信息

命令： tong-admin transactions position-stats-in-pending-ack options

作用： 在事务挂起ack中获取位置统计信息，包括：

PendingAck: 该位置处于pending ack状态。

MarkDelete: 该位置已被确认。

NotInPendingAck: 该位置在事务中不被确认。

PendingAckNotReady: 挂起的ack没有初始化。

InvalidPosition: 位置无效，例如batch index > batch size。

参数：

options:

参数名	说明	默认值
-t, --topic	主题名称。	Null
-s, --sub-name	订阅名称。	Null
-l, --ledger-id	Ledger ID的位置。	Null
-e, --entry-id	Entry ID的位置。	Null
-b, --batch-index	批量索引的位置。	Null

示例： tong-admin transactions position-stats-in-pending-ack -t my-topic -s mysubName -l 15 -e 6

2.6.11. 获取事务缓冲区统计信息

命令： tong-admin transactions transaction-buffer-stats options

作用： 获取事务缓冲区统计信息，包括：

state: 该事务缓冲区的状态。

maxReadPosition: 该事务缓冲区的最大读位置。

lastSnapshotTimestamps: 该事务缓冲区的最后一个快照时间戳。

lowWaterMarks (可选) : 事务缓冲区的低水位详细信息。

ongoingTxnSize: 该事务缓冲区中正在进行的事务的总数。

recoverStartTime: 事务缓冲区恢复的开始时间戳，0L表示不启动。

recoverEndTime: 事务b的结束时间戳，0L表示不启动。

参数:

options:

参数名	说明	默认值
-t, --topic	主题名称。	Null
-l, --low-water-mark	是否获取存储在事务pending ack中的lowwatermark信息的标志。	false

示例: tong-admin transactions transaction-buffer-stats -t my-topic

附录 A: 术语说明

名称	说明
TongLINK/Q-CN (简称TLQ-CN)	东方通云原生消息中间件软件
Broker	服务端工作节点
Client	客户端
Topic	主题
Message	消息
Producer	生产者，即消息的提供者
Consumer	消费者，即消息的消费者
Pub-Sub	发布及订阅
Point-to-Point(PTP)	点对点模式，即生产者和消费者之间的消息往来

