材料力学 (乙)

Mechanics of Materials




重要概念的回顾与强化

■ 拉伸或压缩: 杆受一对大小相等, 方向相反的力,

作用线与轴线重合。

变形特点: 沿轴线方向的伸长或缩短。




■ 轴力:内力作用线与杆的轴线重合时,称为轴力 (F_N) 。

规定: 轴力拉伸为正, 压缩为负。


重要概念的回顾与强化

■ 轴力图: 杆件内部轴力沿轴线方向的分布情况。



将正值的轴 力画在*x*轴 上侧,负值 的画在下侧


在横截面上,与轴力对应的是正应力




$$F_{\rm N} = \int_A \sigma_x \mathrm{d}A$$

如何求正应力?

平面假设





观察变形:


横向线*ab*、*cd*仍为直线, 且仍垂直于杆轴线,只是 分别平行移至*a'b'*、*c'd'*。

平面假设: 变形前原为平面的横截面, 变形后仍保持为平面

且仍垂直于轴线。

从平面假设可以判断:

- (1) 横截面垂直轴线 所有纵向纤维伸长相等;
- (2) 均匀假设 各纤维受力相等;
- (3) 内力均匀分布 各点正应力相等, 为常量。



$$F_{N} = \int_{A} \sigma dA$$
$$= \sigma \int_{A} dA = \sigma A$$

$$\sigma = \frac{F_{\rm N}}{A}$$

杆件横截面上的正应力 σ 计算公式:


$$\sigma = \frac{F_{\rm N}}{A}$$

正应力 σ 和轴力 F_N 同号,即

拉应力为正,压应力为负。


集中力作用于杆件端截面上

当以集中力作用于杆件端截面上时,由于外力作用和分布方式的不同,会给分析带来多大影响?



当以集中力作用于杆件端截面上时,由于外力作用和分布方式的不同,将会给分析带来多大影响?


圣维南原理: 如用与外力系静力等效的 合力来代替原力系,则除在原力系作用 区域内有明显差别外,在离外力作用区 域略远处(例如距离约等于横截面尺寸 处),上述替代的影响就非常微小,可 以不计。



圣维南原理

- 两个力系必须是按照受力平衡原则的"等效"力系;
- 由于替换所造成显著影响的区域深度与所在表面的直径有关,因此替换 所在的表面必须尽可能小。

圣维南(1797~1886),法国力学家。研究领域主要集中于固体力学和流体力学,特别是在材料力学和弹性力学方面作出很大贡献,提出和发展了求解弹性力学的半逆解法。由于圣维南取得了大量创造性的研究成果,1868年他以力学权威被选为法国科学院院士。他一生重视理论研究成果应用于工程实际,他认为只有理论与实际相结合,才能促进理论研究和工程进步。






例题2.2

图示阶梯杆AD受到三个集中力F作用,设AB、BC、CD段的横截面面积分别为A、 2A、3A,则三段杆的横截面上


(A) 轴力不等, 应力相等;

- (B) 轴力相等, 应力不等;
- (C) 轴力和应力都相等;
- (D) 轴力和应力都不等。




大量实验表明:


拉压杆破坏并不总是沿横截面发生,有时沿斜截面发生。




横截面没有切应变




斜截面有切应变




斜截面应力怎么研究?



斜截面应力




平面假设




$$p_{\alpha} = \frac{F_{\alpha}}{A_{\alpha}} = \frac{F_{\alpha}}{A/\cos \alpha}$$
$$= \frac{F}{A}\cos \alpha = \sigma_0 \cos \alpha$$

横截面正应力

斜截面应力




应力分解



斜截面上的正应力和切应力

$$\sigma_{\alpha} = p_{\alpha} \cos \alpha = \sigma_{0} \cos^{2} \alpha$$
 $\tau_{\alpha} = p_{\alpha} \sin \alpha$
 $= \sigma_{0} \sin \alpha \cos \alpha$
 $= \frac{\sigma_{0}}{2} \sin 2\alpha$

斜截面应力




斜截面上的应力

$$\begin{cases} \sigma_{\alpha} = \sigma_0 \cos^2 \alpha \\ \tau_{\alpha} = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha \end{cases}$$

上式给出了斜截面上的正应力和切应力随 α 角度的变化规律。

思考:正应力和切应力最大值 断口角度

斜截面应力 符号规定



 α 角 (自 x 方向转到法线方向)


· 逆时针时 α 为正号 · 顺时针时 α 为负号

切应力 顺时针为正 (对杆件内部取矩) 逆时针为负

例题2.5

已知阶梯形直杆受力如图示。杆AB段的横截面面积为 $A_1 = 2500 \text{ mm}^2$ 。

试求: 杆AB段上与杆轴线夹45°角 斜截面上的正应力和切应力。



解: 1. 计算AB段杆横截面上的正应力


$$F_{\text{N,AB}} = 400 \text{ kN}$$

$$\sigma_{0,\text{AB}} = \frac{F_{\text{N,AB}}}{A_{\star}} = \frac{400 \times 10^{3}}{2500 \times 10^{-6}} = 160 \times 10^{6} \text{ Pa} = 160 \text{ MPa}$$

例题2.5

已知阶梯形直杆受力如图示。杆AB 段的横截面面积为A1=25000 mm²。

试求: 杆AB段上与杆轴线夹45°角 斜截面上的正应力和切应力。



解: 2. 计算AB 段杆斜截面上的正应力和切应力


应用拉伸和压缩时杆件斜截面上的应力公式

$$\sigma_{\alpha} = \sigma_0 \cos^2 \alpha$$
 $\sigma_{\alpha} = \frac{1}{2} \sigma_0 \sin 2\alpha$

$$\sigma_{0,AB} = 160 \text{ MPa}$$

例题2.5

已知阶梯形直杆受力如图示。杆AE 段的横截面面积为A1 = 2500 mm²。




试求:杆AB段上与杆轴线夹45°角 斜截面上的正应力和切应力。

解: 确定 α (x轴转到斜截面法向的夹角)

$$\alpha = -45^{\circ}$$

$$\sigma_{45^{\circ}} = \sigma_{0,AB}\cos^{2}\alpha = 160 \times \cos^{2}(-45^{\circ}) = 80 \text{ MPa}$$

$$\tau_{45^{\circ}} = \frac{1}{2}\sigma_{0,AB}\sin^{2}\alpha = \frac{1}{2}\times160\times\sin(-2\times45^{\circ}) = -80 \text{ MPa}$$



切应力取矩顺时针为正

力学性能: 在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。

实验方法


- 1、试验条件
 - (1) 常温: 室内温度
 - (2) 静载: 以缓慢平稳的方式加载 (极低的应变率)
 - (3) 标准试件:采用国家标准统一规定的试件

力学性能: 在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。

试样中间等直部分两个横

截面间的距离: 标距 1

l=10d 或 l=5d



力学性能: 在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。







电子拉力机

电子引伸计



斌榫及引伸计安装

力学性能:在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。


实验方法

3、试验数据


拉伸图 $(F-\Delta l)$ 曲线):表示F和 Δl 关系的曲线。


拉伸图与试样的尺寸有关

为了消除试样尺寸的影响,把拉力F除以试样的原始面积A,得正应力;同时把 Δl 除以标距的原始长度l,得到应变。



应力-应变图:表示应力和应变关系的曲线。





例: 低碳钢的力学性能

1、弹性阶段

线弹性阶段oa

$$\sigma = E\varepsilon$$

E: 弹性模量 (GPa)


 σ_P : 比例极限

思考:比例极限下应变多少?

非线弹性阶段ab

b点是弹性阶段的最高点

 σ_e : 弹性极限




例: 低碳钢的力学性能

2、屈服阶段bc

当应力超过b点后,试 样的载荷基本不变,而 变形却急剧增加,这种 现象称为屈服或者流动。

在该阶段,试样发生显著的塑性变形。



 σ_{s} : 屈服极限


例: 低碳钢的力学性能

3、强化阶段ce

当过屈服阶段后,材料又恢复了抵抗变形的能力,要使它继续变形必须增加拉力,这种现象称为材料的强化。

*e*点是强化阶段的最高点

 σ_h : 强度极限





思考: e点之前,变形均匀

例: 低碳钢的力学性能

4、局部变形阶段ef

当过e点后,试样在某一段内的横截面面积显著地收缩,出现缩颈 (necking)现象,一直到试样被拉断。






横截面积减小,用初始横截面积算出的应力随之下降

低碳钢的拉伸实验 - 缩颈象



定义材料的塑性




试样拉断后,弹性变形消失,塑性变形保留,试样的长度由 l_0 变为 l_1 ,横截面积原为 A_0 ,断口处的最小横截面积为 A_1 。

我们定义两个塑性指标:


断后伸长率
$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\%$$
 断面收缩率 $\psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$

 $\delta > 5\%$ 为塑性材料 $\delta < 5\%$ 为脆性材料

低碳钢的 $\delta \approx 20 - 30\%$ $\psi \approx 60\%$ 为塑性材料



卸载定律及冷作硬化



材料在卸载过程中应力和应变 是线性关系,这就是卸载定律。

材料的比例极限增高,延伸率 降低,称之为冷作硬化或加工 硬化。

材料发生塑性变形后,强度增加了。