

计算机学院 盛剑会

硬盘分区介绍

- ▶ 硬盘的分区分为主磁盘分区和扩展磁盘分区。
- ▶ 一个硬盘最多可以划分为4个主磁盘分区,这时不能再创建扩展分区。
- ▶ 一个硬盘中最多只能创建1个扩展分区,扩展分区不能直接使用,必须在扩展 分区中再划分出逻辑分区才可以使用。
- 逻辑分区是从5开始的,每多1个分区,数字加1就可以。

硬盘标识

(1) IDE硬盘: hd[a-d]*

hd表示硬盘类型为IDE,中括号中的字母为a、b、c、d中的一个,a是基本盘,b是从盘,c是辅助主盘,d是辅助从盘,*指分区,即主分区和扩展分区。

例如: hda1代表第一块IDE硬盘上的第一个分区。hdb5代表第二块IDE 硬盘的第一个逻辑分区。

硬盘标识

(2) SCSI/SATA硬盘: sd[a-p]*

sd表示SCSI/SATA硬盘。SCSI/SATA的引导盘使用设备文件/dev/sda1、

/dev/sda2、/dev/sda3、/dev/sda4作为主分区或者扩展分区,而以

/dev/sda5, /dev/sda6等作为逻辑分区。

为新硬盘分区: fdisk

- (1) 查看系统中的新硬盘: Is /dev/sd*
- (2) 查看分区: fdisk -l /dev/sda
- (3) 创建主分区: fdisk /dev/sdc
- (4) 创建扩展分区
- (5) 创建逻辑分区

为新硬盘分区: fdisk

- (6) 修改分区类型
- (7) 格式化分区: mkfs-t ext4 /dev/sdc1
- (8) 磁盘检查命令: fsck -t ext4 /dev/sdc1

badblocks /dev/sdb5


挂载文件系统: mount

- ➤ 挂载硬盘分区: mkdir /usr/music和mount /dev/sdc5 /usr/music
- ➤ 挂载光驱: mkdir /mnt/cdrom和mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
- ➤ 挂载U盘: mkdir /mnt/usb和mount /dev/sdd1 /mnt/usb
- ➤ 挂载Windows下的C盘 (FAT32格式): mkdir /mnt/dosc和 mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/dos

注意:C盘必须已经被格式化为FAT32格式。

自动挂载文件系统: /etc/fstab

- 每条记录由6个字段组成。
- 1.设备名称
- 2.设备挂载点
- 3.文件系统类型
- 4.挂载选项
- 5.是否备份
- 6.自检顺序



自动挂载文件系统: /etc/fstab

如果想要系统自动挂载/dev/sdc5分区,可在/etc/fstab文件中添加下面这行:

/dev/sdc5 /usr/music ext4 defaults 0 0

注意:由于fstab文件非常重要,如果这个文件有错误,就可能会造成系统不能

正常启动。因此向fstab文件中添加数据时应非常小心。修改完该文件后务必

使用mount -a命令测试有没有错误。

显示系统内所有已经挂载的文件系统

mount

不带任何参数执行mount命令,则会显示当前系统中已经

挂载的所有的文件系统列表。

卸载设备: umount

格式: umount <设备名或挂载点>

说明: 卸载指定的设备, 既可以使用设备名也可以使用挂载点名。

举例: # umount /dev/cdrom

umount /mnt/cdrom

虚拟内存的增加与减少

- ➢ 分区类型必须为: Linux swap /Solaris分区 (代号为82)
- ➤ 制作swap分区: mkswap /dev/sdb6
- ➤ 增加系统内的虚拟内存: swapon /dev/sdb6
- ➤ 删除刚才增加的虚拟内存: swapoff /dev/sdb6

虚拟内存的增加与减少

通过"应用程序"——>"系统

工具"——>"系统监视器"—

—> "资源" ——> "内存和交

换历史"中的"交换"可以查看

虚拟内存的数量。

