Cent0S 7.3:

- 1、首先, 开启 CentOS 7.3, 在系统菜单界面按 "e"进入编辑页面。
- 2、然后按向下键,找到以"Linux16"开头的行,将"ro"改成"rw",在该行的最后面输入"init=/bin/sh",输入完毕后按"Ctrl+x"组合键进入emergency模式。

```
insmod part_msdos
insmod xfs
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hin\
t-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' a71b6c79-5\
842-4331-93af-4935d7cd90ea
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root a71b6c79-5842-4331-93af-4935\
d7cd90ea
fi
linux16 /vmlinuz-3.10.0-514.el7.x86_64 root=/dev/mapper/cl-root rm rd.\
lvm.lv=cl/root rd.lvm.lv=cl/swap rhgb quiet LANG=zh_CN.UTF-8 init=/bin/sh
initrd16 /initramfs-3.10.0-514.el7.x86_64.img

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists
possible completions.
```

3、输入"mount -o remount, rw /" (注意 mount 与-o 之间和 rw 与/之间的 有空格)。

4、输入"passwd"回车,接下来就是修改你的 root 账号密码了,密码在输入的时候是不显示的,看起来就像没反应一样,只需要输入新密码后,按回车键,两遍密码要保持一致。如果出来方块,是因为不支持汉字,输入 LANG=en,重新执行 passwd 命令。

5、接下来再输入 touch /. autorelabel, 回车。

```
sh-4.2# LANG=en
sh-4.2# passwd
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
sh-4.2# touch /.autorelabel
sh-4.2#
```

6、输入 exec /sbin/init, 回车。回车后出现下面的界面,这里等大约 3 分钟后,系统会自动重启。

```
sh-4.2# exec /sbin/init
[ 495.964024] piix4_smbus 0000:00:07.3: Host SMBus controller not enabled!
[ 497.372940] intel_rapl: no valid rapl domains found in package 0
-
```

接下来进入系统,在用户列表界面,点击"未列出?"输入用户名称"root",点击"下一步",输入新密码,登录系统成功。





CentOS 8.1:

1. 开机进入下面的菜单界面后,按↑或↓选中第一个条目,按"e"。

2.

```
CentOS Linux (4.18.0-147.el8.x86_64) 8 (Core)
CentOS Linux (0-rescue-1cd2415547b44a1696f112624e9001bc) 8 (Core)

Use the ↑ and ↓ keys to change the selection.

Press 'e' to edit the selected item, or 'c' for a command prompt.
```

在下面的界面中找到Linux 开头的那行命令,修改 ro 为 rw, 在命令最后增加 init=/bin/sh。然后按Ctrl+x

```
load_video
set gfx_payload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-4.18.0-147.el8.x86_64 root=/dev/mapper/cl-root rw resume\
=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root rd.lvm.lv=cl/swap rhgb quiet init=/bin/\
sh
initrd ($root)/initramfs-4.18.0-147.el8.x86_64.img $tuned_initrd

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists possible completions.
```

2. 执行 passwd 命令,输入密码两次,两次的密码需要保持一致。

3. 执行命名 touch /.autorelabel

4. 执行命令 exec /sbin/init 等待数十秒钟后,系统重启,在下面的界面中单击"未列出",输入用户名 root,密码为刚刚修改过的新密码即可登录成功。



HIR THE CO

High Stranger