# 用户账户管理——用户管理命令

用于用户管理的命令主要有:

useradd、usermod、userdel、passwd、su、whoami和id等。

Linux管理员管理用户帐号时主要完成三种基本工作,即合理、有效、安全地新建、删除和管理用户。本节着重讲述命令行的shell操作。

#### 1.useradd命令

格式: useradd [选项] <用户名>

功能:新建用户账号,只有超级用户才有使用此命令的权限。

#### 选项:

-u 用户ID 指定用户UID

-g 组ID或组名 指定新用户的主组

-G 组ID或组名 指定新用户的附加组

-d 主目录 指定新用户的主目录

-s 登录shell 指定新用户使用的shell, 默认为/bin/bash

-e 有效期限 指定用户的登录失效时间,例如:11/30/2012

-f 缓冲天数:设置在密码过期后多少天关闭该帐号

-c 备注 为账户加上备注

-m 默认主目录 自动创建与用户名同名目录

-n 取消建立以用户名称为名的组

-r 建立系统帐号

注意:由于新增加的用户还未设置密码,因此还不能使用该用户的帐号登录系统。

## 2. passwd命令

格式: passwd [选项] [用户名]

功能:设置、修改用户的口令以及口令的属性

#### 选项:

- -d (delete) 删除用户的口令,则该用户账号无需口令即可登录。
- -1 (lock) 锁住口令。
- -u (unlock) 恢复禁用用户账号。
- -S (status) 显示指定用户账号的状态

注意:系统管理员可以设置所有用户的密码,普通用户只能修改自己的密码。

#### 3.usermod命令

格式: usermod [选项] <用户名>

功能:修改用户的属性信息,只有超级用户才可以使用该命令。

## 选项:

- -g 组ID或组名 指定新用户的主组
- -G 组ID或组名 指定新用户的附加组
- -d 主目录 指定新用户的主目录
- -s 登录shell 指定新用户使用的shell,默认为bash
- -e 有效期限 指定用户的登录失效时间
- -u 用户ID 指定用户UID
- -c 全名 指定用户全称
- -f 缓冲天数 指定口令过期后多久将关闭此账号
- -1 用户名 指定用户的新名称

- -L 用户名 锁定用户密码, 使密码无效
- -U 用户名 解除密码锁定。

注意: usermod命令与useradd命令的区别在于 usermod命令可以修改用户名且在禁用和恢复账号功能上,命令usermod不等同于 passwd。

#### 4.userdel命令

格式: userdel [选项] <用户名>

功能:删除指定的用户账号,只有超级用户才能使用该命令。

选项:

- -r 用于删除用户的Home目录和邮件
- -f 强制删除用户登录目录及目录中的所有文件

注意:正在使用系统的用户不能被删除,必须先终止该用户的所有进程才能删除该用户。

5.成批添加用户: newusers

第一步:先建立文本文件: n\_user.txt

201200824101:student:1101:1101:lining:/home/201200824101:/bin/bash

201200824102:student:1102:1102:chenmeng:/home/201200824102:/bin/bash

201200824103:student:1103:1103:niuliyue:/home/201800824103:/bin/bash

201200824104:student:1104:1104:zhengzhenzhen:/home/201200824104:/bin/bash

第二步:执行命令newusers n\_user.txt

6.成批修改口令: chpasswd(该命令在CentOS 7.3下不生效,在CentOS 8.1下生效)

第一步:先建立文本文件: n uspw.txt

201200824101:824101

201200824102:824102

201200824103:824103

201200824104:824104

第二步:执行命令chpasswd<n uspw.txt

## 7.其他的shell命令

## 1) id命令

格式: id [选项] [用户名]

功能: 查看一个用户的UID和GID

选项:

- -g 显示用户的主组的GID
- -G 显示用户所有组的GID
- -u 只显示UID

# 2) whoami命令

格式: whoami

功能: 用于显示当前用户的名称。

# 3) su命令

格式: su [-] [用户名]

功能: 转换当前用户到指定的用户账号。

选项:

- 在转换当前用户的同时转换用户工作环境;

用户名 若不指定用户名则转换当前用户到 root。