虚幻引擎网络系统(二)

虚幻引擎高级程序开发工程师班



PART DI 带宽管理

虚幻四高级程序开发工程师班



带宽管理

网络游戏是通过计算机硬件通信方案将多台终端链接,组建的玩家沟通环境,从而使得多个玩家链接到一起进行游戏。受限于网络传输环境的影响,软件设计本身必须要考虑网络资源的应用合理性。不能够无限制的使用网络带宽。软件设计的本质是优化资源分配,合理使用资源。

从引擎使用层面上,UE4设计了很多策略来解决网络带宽的节约,作为开发者我们需要了解这些策略,并且避免一些错误的操作,以达到高效的带宽管理目的。

1-1.相关性和优先级

相关性和优先级

相关性 用于决定是否需要在多人游戏期间复制Actor。复制期间将剔除被认为不相关的actor。此操作可节约带宽,以便相关Actor可更加高效地复制。若Actor未被玩家拥有,且不在玩家附近,将其被视为不相关,而不会进行复制。不相关Actor会存在于服务器上,且会影响授权游戏状态,但在玩家靠近前不会向客户端发送信息。覆盖 IsNetRelevantFor 函数以手动控制相关性,并可使用 NetCullDistanceSquared 属性决定成为相关Actor所需距离。


有时在游戏单帧内,没有足够带宽供复制所有相关Actor。因此,Actor拥有 **优先级**(Priority)值,用于决定优先复制的Actor。Pawn和PlayerController的 NetPriority 默认为 3.0,从而使其成为游戏中最高优先级的Actor,而基础Actor的 NetPriority 为 1.0。Actor在被复制前经历的时间越久,每次成功通过时所处的优先级便越高。

相关性

场景的规模可能非常大,在特定时刻某个玩家只能看到关卡中的一小部分 Actor。场景中的其他大多数 Actor 都不会被看到和听到, 对玩家也不会产生显著的影响。 被服务器认为可见或能够影响客户端的 Actor 组会被视为该客户端的相关 Actor 组。 虚幻引擎的网络代码中包含一处重要的带宽优化:服务器只会让客户端知道其相关组内的 Actor。

虚幻引擎(依次)参照以下规则确定玩家的相关 Actor 组。这些测试是在虚拟函数 AActor::lsNetRelevantFor() 中实施。

- 1. 如果 Actor 是 bAlwaysRelevant、归属于 Pawn 或 PlayerController、本身为 Pawn 或者 Pawn 是某些行为(如噪音或伤害)的发起者,则其具有相关性。
- 2. 如果 Actor 是 bNetUseOwnerRelevancy 且拥有一个所有者,则使用所有者的相关性。
- 3. 如果 Actor 是 bOnlyRelevantToOwner 且没有通过第一轮检查,则不具有相关性。
- 4. 如果 Actor 被附加到另一个 Actor 的骨架模型,它的相关性将取决于其所在基础的相关性。
- 5. 如果 Actor 是不可见的 (bHidden == true) 并且它的 Root Component 并没有碰撞,那么则不具有相关性,
- 6. 如果没有 Root Component 的话,AActor::lsNetRelevantFor() 会记录一条警告,提示是否要将它设置为 bAlwaysRelevant=true。
- 7. 如果 AGameNetworkManager 被设置为使用基于距离的相关性,则只要 Actor 低于净剔除距离,即被视为具有相关性。



相关性

Engine\Source\Runtime\Engine\Private\ActorReplication.cpp

```
bool AActor::IsNetRelevantFor(const AActor* RealViewer, const AActor* ViewTarget, const FVector& SrcLocation) const
   if (bAlwaysRelevant || IsOwnedBy(ViewTarget) || IsOwnedBy(RealViewer) || this == ViewTarget || ViewTarget == Instigator)
        return true;
   else if ( bNetUseOwnerRelevancy && Owner)
        return Owner->IsNetRelevantFor(RealViewer, ViewTarget, SrcLocation);
   else if ( bOnlyRelevantToOwner )
        return false;
   else if ( RootComponent && RootComponent->GetAttachParent() && RootComponent->GetAttachParent()->GetOwner() &&
    (Cast<USkeletalMeshComponent>(RootComponent->GetAttachParent()) || (RootComponent->GetAttachParent()->GetOwner() == Owner)) )
        return RootComponent->GetAttachParent()->GetOwner()->IsNetRelevantFor(RealViewer, ViewTarget, SrcLocation);
   else if( bHidden && (!RootComponent || !RootComponent->IsCollisionEnabled()) )
        return false;
   if (!RootComponent)
        UE_LOG(LogNet, Warning, TEXT("Actor %s / %s has no root component in AActor::IsNetRelevantFor. (Make bAlwaysRelevant=true?)"), *GetClass()->GetName(),
        *GetName() );
        return false;
   return !GetDefault<AGameNetworkManager>()->bUseDistanceBasedRelevancy ||
            IsWithinNetRelevancyDistance(SrcLocation);
```


优先级

虚幻引擎采用了负载平衡技术来安排所有 Actor 的优先级,并根据它们对游戏的重要性为其分别提供一个公平的带宽份额。

每个 Actor 都有一个名为 NetPriority 的浮点变量。这个变量的数值越大,Actor 相对于其他"同伴"的带宽就越多。和优先级为 1.0 的 Actor 相比,优先级是 2.0 的 Actor 可以得到两倍的更新频度。唯一影响优先顺序的就是它们的比值;所以很显然,您无法通过提高所有优先级的数值来增加虚幻引擎的 网络性能。下面是我们在性能调整中分配的部分 NetPriority 值:

- Actor = 1.0
- Matinee = 2.7
- Pawn = 3.0
- PlayerController = 3.0

计算 Actor 的当前优先级时使用了虚拟函数 AActor::GetNetPriority()。为避免出现饥荒(starvation),AActor::GetNetPriority() 使用 Actor 上次复制后经过的时间 去乘以 NetPriority。同时,GetNetPriority 函数还考虑了 Actor 与观察者的相对位置以及两者之间的距离。



1-2.可靠性

可靠性

UE4网络框架中RPC的操作需要我们提供可靠性标记。在蓝图中,函数和事件默认为不可靠。要将函数指定为可靠,将细节面板(Details Panel)中的可靠(Reliable)设置设为 true。在C++中,必须将 Reliable 或 Unreliable 说明符作为 Server、Client 或 NetMulticast 函数,添加到RPC的 UFUNCTION 宏及其状态。

不可靠RPC无法保证必会到达预定目的地,但其发送速度和频率高于可靠的RPC。其最适用于对gameplay而言不重要或经常调用的函数。例如,由于Actor移动每帧都可能变换,因此使用不可靠RPC复制该Actor移动。

可靠的RPC保证到达预定目的地,并在成功接收之前一直保留在队列中。其最适合用于对gameplay很关键或者不经常调用的函数。相关例子包括碰撞事件、武器发射的开始或结束,或生成Actor。

即: 高频动作同步建议不可靠, 非敏感同步建议不可靠, 会影响玩法体验的同步动作设置可靠





1-3.属性复制条件

复制条件

属性复制被注册后,无法进行取消。所有属性默认的复制条件是:**不发生变化不进行复制**。我们可以使用UE提供的条件进行修正,通过条件的约束设定可以有效的**节约网络带宽**

已经提供的条件

- COND_InitialOnly 该属性仅在初始数据组尝试发送
- COND_OwnerOnly 该属性仅发送至 actor 的所有者
- COND_SkipOwner该属性将发送至除所有者之外的每个连接
- COND_SimulatedOnly该属性仅发送至模拟actor
- COND_AutonomousOnly该属性仅发送给自主actor
- COND_SimulatedOrPhysics该属性将发送至模拟或bRepPhysicsactor
- COND_InitialOrOwner该属性将发送初始数据包,或者发送至actor所有者
- COND_Custom 该属性没有特定条件,但需要通过 SetCustomIsActiveOverride 得到开启/关闭能力(如果没有特定需求尽量少用自定义)

属性复制条件可以很好的实现控制力与性能之间的平衡。它们可以使引擎以更快的速度针对多条连接检查并发送属性,同时让程序员对复制 属性的方式和时机进行精细控制。



1-4.网络同步提示

复制条件

- 尽可能少用RPC或复制蓝图函数。在合适情况下改用RepNotify。
- 组播函数会导致会话中各连接客户端的额外网络流量,需尤其少用。
- 若能保证非复制函数仅在服务器上执行,则服务器RPC中无需包含纯服务器逻辑。
- 将可靠RPC绑定到玩家输入时需谨慎。玩家可能会快速反复点击按钮,导致可靠RPC队列溢出。应采取错失限制玩家激活此项的频率
- 若游戏频繁调用RPC或复制函数,如tick时,则应将其设为不可靠。
- 部分函数可重复使用。调用其响应游戏逻辑,然后调用其响应RepNotify,确保客户端和服务器拥有并列执行即可。
- 检查Actor的网络角色可查看其是否为 ROLE_Authority。此方法适用于过滤函数中的执行,该函数同时在服务器和客户端上激活。
- 使用C++中的 IsLocallyControlled 函数或蓝图中的Is Locally Controlled函数,可检查Pawn是否受本地控制。基于执行是否与拥有客户端相关来过滤函数时,此方法十分拥有。
- 构造期间Pawn可能未被指定控制器,因此避免在构造函数脚本中使用IsLocallyControlled。

PART 02

[++中的同步

虚幻四高级程序开发工程师班



2-1.RPC

RPC

在CPP中我们使用RPC的复杂度要高于在蓝图中,在CPP中我们需要借助宏UFUNCTION进行<mark>函数标记</mark>,实现远程调用,标记方式分为以下 三种

- UFUNCTION(Server) 声明一个在客户端调用,在服务器端执行的函数
- UFUNCTION(Client) 声明一个在服务端调用,在客户端执行的函数
- UFUNCTION(NetMulticast) 声明一个在服务端调用,在所有终端执行的函数

注意:不要使用具有返回值的函数进行RPC通信。

On Server

标记函数时必须要标记函数RPC的可靠性(Reliable, Unreliable),并且需要实现对应函数名加_Implement后缀的函数,将逻辑放入后面的函数中。在客户端调用的函数需要加入验证操作,用来检测输入数据准确性。如果RPC的验证函数检测到任何参数存在问题,就会通知系统将发起RPC调用的客户端/服务器断开。这样是为了鼓励使用安全的服务器RPC函数,同时尽可能方便其他人添加代码以检查所有参数,确保其符合所有已知的输入限制。

```
public:
    UFUNCTION(Server, WithValidation, Reliable)
    void ChangeNameServer();
    void ChangeNameServer_Implementation();
    bool ChangeNameServer_Validate();
```

On Client

标记函数时必须要标记函数RPC**的可靠性(**Reliable, Unreliable),并且需要实现对应函数名加_Implement后缀的函数,将逻辑放入后面的函数中。

```
UFUNCTION(Client, unreliable)
void ChangeName_Client();
void ChangeName_Client_Implementation();
```

Multicast

标记函数时必须要标记函数RPC**的可靠性(**Reliable, Unreliable),并且需要实现对应函数名加_Implement后缀的函数,将逻辑放入后面的函数中。

```
UFUNCTION(NetMulticast, Reliable)
void ChangeName();
void ChangeName_Implementation();
```

2-2.属性同步

属性同步

参数同步需要将参数注册到复制参数列表,借助UPROPERTY宏进行标记,并且参数同步操作必须在服务器端进行修正,客户端直接修改无法达到同步目的。

UPROPERTY(Replicated) 标记参数为复制参数

UPROPERTY(ReplicatedUsing=函数名)标记参数为复制参数,复制操作会回调函数,**函数需要使用UFUNCTION标记**(向除去服务器外所有终端进行通知,必须满足相关性)

```
UPROPERTY(Replicated, BlueprintReadOnly)
int32 TNum;
UPROPERTY(ReplicatedUsing = OnRep_TNum2)
int32 TNum2;
```

标记完成后需要绑定到复制参数列表



绑定参数到复制参数列表

所有需要同步的参数都需要绑定到复制参数列表,以便引擎可以方便进行管理,绑定需要实现函数GetLifetimeReplicatedProps,并使用宏 DOREPLIFETIME进行注册

```
virtual void GetLifetimeReplicatedProps(TArray< FLifetimeProperty > & OutLifetimeProps) const override;

void ANetCharacter::GetLifetimeReplicatedProps(TArray< FLifetimeProperty > & OutLifetimeProps) const
{
    Super::GetLifetimeReplicatedProps(OutLifetimeProps);
    DOREPLIFETIME(ANetCharacter, TNum);
    DOREPLIFETIME(ANetCharacter, TNum2);
}
```

为复制参数增加条件

在进行绑定参数过程中,我们可以通过宏DOREPLIFETIME_CONDITION进行条件添加,可以方便优化,增加对属性复制的控制

DOREPLIFETIME_CONDITION(ANetCharacter, TNum2, COND_InitialOnly);

可供使用条件包括:

- COND_InitialOnly 该属性仅在初始数据组尝试发送
- COND_OwnerOnly 该属性仅发送至 actor 的所有者
- COND_SkipOwner该属性将发送至除所有者之外的每个连接
- COND_SimulatedOnly该属性仅发送至模拟actor
- COND_AutonomousOnly该属性仅发送给自治actor
- COND_SimulatedOrPhysics该属性将发送至模拟或bRepPhysicsactor
- COND_InitialOrOwner该属性将发送初始数据包,或者发送至actor所有者
- COND_Custom 该属性没有特定条件,但需要通过 SetCustomIsActiveOverride 得到开启/关闭能力

PART 03 关卡切换

虚幻四高级程序开发工程师班



关卡切换

UE4网络框架中支持关卡切换,基于框架特点,UE4的网络切换动作会传递到每一个终端中,即当主机发起切换动作,连接到主机的所有用户均会准备开始切换地图。

UE4 中主要有两种转移方式:**无缝和非无缝方式**。两者的主要区别在于,**无缝转移是一种非阻塞 (non-blocking) 操作,而非无缝转移则是** 一种阻塞 (blocking) 操作。

当客户端执行非无缝转移时,客户端将与服务器断开连接,然后重新连接到同一服务器,而服务器将准备新的地图以供加载。 我们建议 UE4 多人模式游戏尽量采用无缝转移。这样做通常可以提供更流畅的体验,同时避免重新连接过程中可能出现的问题。**同时无缝** 模式可以更方便我们携带数据过关。

有三种情形中必然产生非无缝转移:

- 初次加载地图时
- 初次作为客户端连接服务器时
- 想要终止一个多人模式游戏并启动新游戏时

关卡切换后,将启用新关卡的GameMode,旧关卡的GameMode将被释放。



非无缝切换


首先测试非无缝切换,**需要将客户端进行打包测试**,由于编辑器模式下,所有启动终端均在一个进程中,并且使用相同的连接,所以测试无法进行。

打包完成后,启动工程,在指令窗口输入: open地图名 (/Game/路径) ?listen

注意:英文符号,指令?listen的目的是将给定的地图作为服务器地图,并启动服务器

连接指令: openid 注意: IP地址需要是可访问的域内有效地址, 如果是本机可以输入127.0.0.1

切换地图动作应该发生在服务器, 在蓝图中由指令完成



最后的? listen必须添加,此动作会携带所有玩家完成切换地图 客户端也可以使用控制台指令启动,具体参照PPT(一)P12中介绍

非无缝切换模式中,当前关卡的所有对象均将被释放,切勿使用任何手段保存当前关卡的对象数据。


无缝切换


要启用无缝切换,您需要设置一个过渡地图。这需要通过 UGameMapsSettings::TransitionMap 属性进行配置。该属性默认为空,如果您的游戏保持这一默认状态,就会为过渡地图创建一个空地图。

之所以存在过渡地图,是因为必须始终有一个被加载的世界(用于存放地图),所以在加载新地图之前,我们不能释放原有的地图。由于地图可能会非常大,因此让新旧地图同时存放在存储器内绝对是个坏主意,这时就需要过渡地图来帮忙了。

现在,我们可以从当前地图转移到过渡地图,然后可以从那里转移到最终的地图。由于过渡地图非常小,因此在"中转"当前地图和最终地图时不会造成太大的资源消耗。

设置好过渡地图后, 您需要将 AGameModeBase::bUseSeamlessTravel 设置为 true, 这样就可以实现无缝切换了!







无缝切换

在蓝图中切换指令参照非无缝方式完成,并且禁止在编辑器中使用非无缝方式切换地图。你也可以修改编辑器的启动模式来适应无缝切换操作。






无缝切换流程

下面是执行无缝切换时的一般流程:

- 1. 标记出要在过渡关卡中存留的 actor
- 2. 转移到过渡关卡
- 3. 标记出要在最终关卡中存留的 actor
- 4. 转移到最终关卡

通过PlayerState携带数据

在PlayerState中,我们可以将玩家数据在无缝切换模式下带到另外一个关卡中,操作需要在蓝图中或是C++中重写函数CopyProperties。在切换中,会将就有关卡中的PlayerState和新关卡中的PlayerState完成一次见面握手,与此同时,你可以通过此函数完成数据的交换。(切勿携带为添加到漫游列表中的Actor对象数据)



注意:一定要调用父类函数节点。交换时,新的PlayerState可以和当前PlayerState类型不同。

PART 04 关卡切换 (C++)

虚幻四高级程序开发工程师班



无缝切换 (C++)

在C++中有三个用来驱动转移的主要函数:UEngine::Browse、UWorld::ServerTravel 和 APlayerController::ClientTravel。在确定使用哪个函数时,你可能会感到有些困惑,所以请遵循下面的准则:

`UEngine::Browse`

- 就像是加载新地图时的硬重置。
- 将始终导致非无缝切换。
- 将导致服务器在切换到目标地图前与当前客户端断开连接。
- 客户端将与当前服务器断开连接。
- 专用服务器无法切换至其他服务器,因此地图必须存储在本地 (不能是 URL)。

`UWorld::ServerTravel`

- 仅适用于服务器。
- 会将服务器跳转到新的世界/场景。
- 所有连接的客户端都会跟随。
- 这就是多人游戏在地图之间转移时所用的方法,而服务器将负责调用此函数。
- 服务器将为所有已连接的客户端玩家调用 APlayerController::ClientTravel。

`APlayerController::Client Travel` (联网模式切勿主动调用)

- 如果从客户端调用,则转移到新的服务器
- 如果从服务器调用,则要求特定客户端转移到新地图(但仍然连接到当前服务器)

无缝切换 (C++)

在C++中,三个函数均可以完成地图切换,而我们需要使用的是UWorld::ServerTravel,来完成地图之间的切换。

无缝切换中的存留 Actor (C++)

在使用无缝切换时,可以将(存留) actor从当前关卡带到新的关卡。这适用于一些特定的actor,如道具栏物品和玩家等。

默认情况下,这些actor将自动存留:

- GameMode actor (仅限服务器)
 - 通过 AGameModeBase::GetSeamlessTravelActorList 额外添加的任何 actor
- 拥有一个有效的 PlayerState (仅限服务器) 的所有控制器
- 所有 PlayerControllers (仅限服务器)
- 所有本地 PlayerControllers (服务器和客户端)
 - 通过 APlayerController::GetSeamlessTravelActorList (在本地`PlayerControllers`上调用)额外添加的任何 actor



框架特殊函数

虚幻四高级程序开发工程师班



PART 06 创建连接

虚幻四高级程序开发工程师班



感谢观看

