2 用户使用Catalyst

李健



使用Catalyst增强的工作流程,用户预设需要的可视化和分析输出,作为一个预处理步。在模拟运行时生成输出,之后用于用户的分析。Catalyst输出可以有多种格式,诸如使用伪颜色制作的几何形体的渲染图形、绘制图形(如条状图、线状图等)、数据提取(如等值面、切面或流线等)以及计算量(如最大剪切力、升力等)。




图2.1传统的工作流程(蓝色)和Catalyst增强的工作流程(绿色)

用户有2种方式使用Catalyst实施in-situ可视化:

第1种,定义一套参数,传入预设的Catalyst管线;

第2种,用户在Paraview GUI中创建Catalyst管线脚本。



ParaView使用VTK来处理数据和作为渲染引擎,使用Qt开发用户界面。使用Python语言实现完全的脚本操作。通过Python对引擎做的所有改变都自动反馈到用户界面。

ParaView以batch作业来运行。可以通过编写接口的XML描述,或者编写C++类增加其他的模块。XML接口允许用户或开发者增加自己的VTK过滤器,且无需编写特别的代码和重新编译。



ParaView以MPI并行运行,包括集群、可视化系统、大型服务器和超算。 ParaView使用数据并行模型,其中数据分解为pieces,由不同进程处理。使用ghost points/cells通信,交换相邻信息。还支持**分布式渲染**(数据在各计算节点上渲染,之后使用depth buffer合成)、**当地渲染**(在一个计算节点上收集计算得到的多边形,当地渲染)以及**两者混合使用**(例如level-of-detail模型,可以当地渲染,而完整模型以分布式方式渲染)。



用户界面(ParaView-GUI)使用client/server模式在电脑上运行。以这种方式,用户可以利用远程的HPC渲染集群。ParaView Client是串行应用程序,总是以paraview命令运行。Server是MPI并行程序,必须用并行化作业来启动。有2种模式来启动ParaView Server:

- (1) 所有数据处理和渲染都以相同的并行作业运行,使用pvserver命令启动server
- (2)数据处理是以1个并行作业处理,而渲染是以另一个并行作业处理,分别使用pvdataserver和pvrenderserver命令。将数据处理与渲染分开的目的是:可以使用2个不同的并行计算机,一个具有高端的CPU,一个具有高端的GPU。但是将Server功能分成2个部分需要重新分区数据和两者之间转移数据,这造成的开销,相对以相同作业下实施数据处理与渲染,一般不可忽略。因此,建议几乎所有的应用就简单地用一个server执行。



预设Catalyst管线

这部分工作主要由模拟开发者来完成,将方便模拟使用者,降低使用门槛。概念就是:

对于大多数过滤器,仅需要设置有限数目的参数即可。例如,对于切面过滤,用户仅需要设置穿过平面的点和平面的法向。

另一个例子是,设置阈值过滤器,其中仅需要定义变量和范围。对每一个管线,参数还需要包含<mark>待输出的文件名和输出频率</mark>。



这种方法允许用户可自由添加增多的功能来控制输出。用户可在Paraview GUI中创建他们自己的Catalyst Python脚本。

这种方式需要2个条件:

- (1) Paraview启用了CoProcessing Script Generator插件(编译时默认启用),注意:插件版本应对应Catalyst版本。
- (2) 用户已有代表性数据集,由此开始:读入的数据集有相同的数据类型 (vtkUnstructuredGrid, vtkImageData等),与模拟适配器(adaptor)代码中网格上定义的属性相同。



在GUI中创建Catalyst Python脚本的步骤如下:

1.加载创建脚本的插件:

Tools->Manage Plugins...-> CatalystScriptGeneratorPlugin -> Writes and CoProcessing

(2) 加载代表性数据和创建脚本:不是真的要输出文件,而是创建将在模型运行期间将要在哪输出文件。在Writers菜单下,选择提取数据的合适信息。用户应定义文件名及输出频率。文件名必须包含%t,当创建文件时,将被时间步代者Writers




图2.2一个管线有2个writer的例子:


第1个从Calculator过滤输出,第2个

从切面过滤输出



- (3) 当创建了完整的Catalyst管线后,必须<mark>从Paraview输出Python脚本</mark>。 选择CoProcessing菜单下面的Export State控件。用户可点击跳出的初始化窗口
- 选择CoProcessing采单下面的Export State 经件。用户可点击跳出的初始化窗口中的Next按钮。 (CoProcessing) Export State
- (4)完成以上步骤,用户必须选择源(即没有输入的管线对象),适配器将创建和添加这些源到输出。注意:通常这不包括从Sources菜单,因为生成的Python 脚本将实例化这些对象(例如画流线的seed)。图2.2中的源是filename_10.pvti读取器,类比于模型代码适配器提供的输入。用户或者点击左box中的源,添加到右box,或者选中左box中源,点击Add。如图2.3。选中所有的源后,点击Next。

本例中,选择filename_10.pvti源,做法:



< Back

Next >

Cancel

图2.3 选择filename_10.pvti作为Catalyst管线的输入

(5) 标记输入。点击Next





(6) 允许Catalysy检查Live Visualization连接,从不同视图输出屏幕图像。

Paraview Live Visualization和Cinema在后文讨论。

对于<mark>屏幕显示(Screenshots)</mark>,有多个选项,见图2.5:

第1个全局选项是Rescale the lookup table,将伪颜色尺度化到数据范围。每个视

图的其他选项有:

Image Type — 输出到屏幕的图片格式;

File Name - 创建的文件名,必须包含%t,实际模拟时间步将代替%t;

Write Frequency – 创建屏幕显示的频率;

Magnification – 用户将创建比当前Paraview GUI分辨率更高的图像;

Fit to Screen – 指定是否将数据扩展到合适的屏幕显示,类似于GUI中点击扩展按钮。

创建Catalyst管线Python脚本

Configuration Select state configuration options.	如果有多个视图,用户需逐个拖入,使用Next
☐ Live Visualization ■ Output rendering components i.e. views ■ Rescale to Data Range	View和Previous View按钮。完成后,点击Finish按钮,创建Python脚本。
Image Type png File Name image_%t.png Write Frequency 1 Magnification 1	行)最后1步:指定创建的Python脚本文件名。
Fit to Screen Next Vie	

图2.5 设置输出屏幕图像的参数

创建代表性数据集

有2种方法:

- 第1种,运行带输出完整网格及完整属性信息的Catalyst的模拟;
- 第2种,在Paraview中使用源和过滤器。

操纵Python脚本

需要会使用Python编程的开发者。



Paraview Live

除了能提前设置管线,通过Paraview的Live功能,分析者可通过Paraview GUI 连接到模拟,可修改当前管线。这对于通过修改管线,改善Catalyst-模拟输出信息的质量。使用Catalyst->Connect...完成连接,这将连接模拟到pvserver。完成连接后,GUI管线如图2.6。



图2.6 现场连接的Paraview GUI管线



Cinema-V4.2引入

Cinema是一种基于图像(image-based)的方法来在线分析和可视化的。概念就是:将一个组织好的图像集保存在Cinema数据库中,分析者可从生成的图像中

实施事后分析和可视化。

可使用Catalyst创建Cinema数据库,可通过Paraview GUI的Catalyst Script Generator插件来定义Cinema输出。图2.7显示了启用Cinema输出的扩展选项。




图2.7 Catalyst输出选项的Cinema输出



Cinema-V4.2引入

选项有:

Export Type ---- 该选项定义当生成图像时,应如何操纵视图相机。当前选项包括: None, Static, Spherical。None表示对该视图不需要输出Cinema; Static表示不移动相机; Spherical将围绕视图中心,以一定的Phi和Theta角度旋转相机。

Cinema Track Selection --- 该选项允许改变过滤器参数,以及用于伪颜色生成的场数据。通过旋转左栏中的管线对象,users can specify the arrays to pseudocolor by in the right pane's Arrays tab or the filter's parameters in the right pane's Filter Values tab. 注意,当前仅使用Slice, Contour和Cut过滤器修改过滤器值。



避免数据爆炸

创建管线时,过滤器的选择和量级会<mark>极大地影响Catalyst</mark>和Paraview的计算效率。当发送大规模数据到Paraview服务器时,由于内存限制,由于内存不足会导致计算终止。<mark>最坏的情况</mark>就是:发送一般化的网格数据结构,如非结构网格;而结构网格数据很紧凑。下面罗列出常用过滤器的内存使用效率分类:

当创建管线时,过滤器通常以某种方式组织,来限制数据爆炸。例如,管线应先组织,以降低维度。另外,降低维度比提取数据更好(例如,Slice过滤器比Clip过滤器更倾向使用)。仅当降低一个或多个数量级的数据规模时才使用提取(extract)。当输出提取的数据时,能使用subsampling(例如,Extract Subset过滤器或Decimate过滤器),来降低文件大小,但需注意降低数据规模不应隐藏细节特征。

艰苦樸素求真务案

避免数据爆炸

- 1、几乎不占用多少内存的:
- Annotate Time
- Append Attributes
- Extract Block
- Extract Datasets
- Extract Level

- Glyph
- Group Datasets
- Histogram
- Integrate Variables
- Normal Glyphs

- Outline
- Outline Corners
- Plot Over Line
- Probe Location.

- 2、添加场数据—使用相同的
- 网格,但需要存储额外的变量。
- Block Scalars
- Calculator
- Cell Data to Point Data
- Compute Derivatives
- Octree Depth Limit
- Octree Depth Scalars
- Point Data to Cell Data.
- Process Id Scalars

- Curvature
- Elevation
- Generate Ids
- Generate Surface Normals
- Random Vectors
- Resample with Dataset
- · Surface Flow
- Surface Vectors

- Gradient.
- Level Scalars
- Median
- Mesh Quality
- Transform
- Warp (scalar)
- Warp (vector)

- 3、拓扑关系改变,降维---输
- 出多边形数据,但输出单元是1个·Clip
- 或多维, 但少于输入单元维度。
- Decimate

- Extract Cells by Region
- Extract Selection

- Quadric Clustering
- Threshold

避免数据爆炸

5、拓扑关系改变,没有降维--- 当改变数据集的拓扑关系,不减小数据集的单元数,输出多边形或非结构网格格式。

- Append Datasets
- · Append Geometry
- Clean
- Clean to Grid
- Connectivity
- D3
- Delaunay 2D/3D

- Extract Edges
- Linear Extrusion
- Loop Subdivision
- Reflect
- Rotational Extrusion
- Shrink
- Smooth

- Subdivide
- Tessellate
- Tetrahedralize
- Triangle Strips
- Triangulate