

Linux ve iletişim









Linux ve iletişim

Bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesinin müthiş imkanlar sunacağının farkına varılması ile birlikte, 1969 yılında temelleri atılan internet, Bugünkü yapısına 1988 yılında kavuşmuştur.



Kimler için gerekli?




Temel işlevi , müşterilerini asıl ağa bağlamak olan ISP'ler.

Geniş alana yayılmış müşterileri olup yerel ağa bağlantı gereksinimi olan kurumlar


Uzaktan müdahale ve bakım gereksinimi olan kurumlar.

Bir ve daha fazla şubesi bulunan kurumlar.

Temel yapı




Router - Nedir?



Bir ağdan diğerine ulaşmak için gerekli yolu bularak ağları birbirine bağlayan düzeneklerdir.


Ağ, Alt ağ...



Birbirine ulaşabilen birden fazla makine bir ağ oluşturur.


Makinenin kendisine ulaşabilmesi için lo arabirimi eklenir

Ağ, Alt ağ..




Birbirine ulaşamayan makineler iki ayrı ağ oluşturur.





Adres...




Adres, makine üzerindeki ağ arabirimlerini ağ üzerinde tanımlayan değerlerdir. Ağ üzerinde aynı adrese sahip iki arabirim bulunamaz.


Yerel ağlar için adresleme doğrudan arabirimlerdeki firmware ile yapılabilir. Fakat geniş alan ağlarında bu kullanılamaz, arabirimlere özel tanıtıcı adresler atanır.

Adres...

IP Protokolu, geniş ağ gereksinimlerine uygun olarak özel adresler kullanır. Her arabirime 32 Bit uzunluğunda bir adres atanır. Kolaylık sağlamak için bu adresler 4 octet halinde gösterilir.



Adres grupları...



Ağ sınıfı, bu alt ağın kaç tane makine ve alt ağa sahip olabileceğini belirtir.

0 = A Sınıfı (0.0.0.0 - 126.255.255.254)


10 = B Sınıfı (128.0.0.0 - 191.255.255.254)

110 = C Sınıfı (192.0.0.0 - 254.255.255.254)


1110 = D Sınıfı (Multicast)

1111 = E Sınıfı (Ayrılmış adres alanı)


Adres grupları...



Adres grupları...



Makine, ağ arabirimlerinin adreslerini gösterir.



- Her birime bir ağ atamak israf olur.
- Tümüne tek bir C Sınıfı ağ atamak gene israf olur.
- Hepsinin aynı ağ üzerinde olması yönetimde sorunlar yaratır.


00001001..00001100 Muhasebe (9..12)

00010001..00010010 Bilgi işlem (17..18)

00010101..00010110 Personel (21..22)

00011001..00011010 Üretim (25..26)

00011101..000111110 Pazarlama (29..30)



Netmask, Alt Ağ Maskesi...

Alt ağları belirlemek için her alt ağa bir adres atanır. Bu alt ağa ait arabirimlerin adresi, altağ maskesi denilen bir sayıyla AND işlemine tabi tutulduğunda, alt ağın adresini veriyorsa, bu arabirim bu altağın kapsamındadır.

```
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 ... 255
```

192.168.1.0 255.255.255.192 192.168.1.1 ... **191**

192.168.1.128 255.255.255.128 192.168.1.129 ... 255

Adres...

IP=192.168.1.25 Ağ adresi=192.168.1.0 Netmask=255.255.255.0				
192.168.1.25	11000000 10101000 00000001 00011001			
255.255.255.0	11111111 11111111 11111111 00000000			
192.168.1.0	11000000 10101000 00000001 00000000			

IP=192.168.1.25	Ağ adresi=192.168.1.16 Netmask=255.255.255.16
192.168.1.25	11000000 10101000 00000001 00011001
255.255.255.16	11111111 11111111 11111111 00010000
192.168.1.16	11000000 10101000 00000001 00010000

Adres...


IP=192.168.1.25	Ağ adresi=192.168.1.128 Netmask=255.255.255.192
192.168.1.25	11000000 10101000 00000001 00011001
255.255.255.192	11111111 11111111 11111111 11000000
192.168.1.0	11000000 10101000 00000001 00000000


RFC 1716...


RFC 1716 Sf:45.. Almquist & Kastenholz


IP addresses are not permitted to have the value 0 or -1 for any of the <Host-number>, <Network-number>, or <Subnet-number> fields (except in the special cases listed above [relating to broadcast or network addresses]). This implies that each of these fields will be at least two bits long..


Sınıf tanımına ek olarak alt ağ maskesi oluştururken, en az iki bit kullanılmalıdır. Bu C Sınıfı ağlarda, 255.255.255.128 değerinin alt ağ maskesi olarak kullanılmasını engeller.












Genel Ağ Adresleri...

Bu bilgiler ışığında, her üç sınıf ağ için, şu tarifleri yapabiliriz.


A SINIFI AĞ TANIMI



Genel Ağ Adresleri...

Bu bilgiler ışığında, her üç sınıf ağ için, şu tarifleri yapabiliriz.


B SINIFI AĞ TANIMI





Genel Ağ Adresleri...

Bu bilgiler ışığında, her üç sınıf ağ için, şu tarifleri yapabiliriz.


C SINIFI AĞ TANIMI








Net / Host / Interface



Net / Host / Interface

Arabirim	Ağ	Ağ geçidi
0 192.168.1.5	192.168.1.0/24	-
1 192.168.2.12	192.168.2.192/26	-
2 192.168.2.140	192.168.2.128/26 192.168.3.3/32	-

Gateway (Ağgeçidi)



Ağ geçidi

Arabirim	Ağ	Ağ geçidi
0 192.168.1.5	192.168.1.0/24	192.168.1.5
1 192.168.2.12	192.168.2.192/26	192.168.2.12
2 192.168.2.140	192.168.2.128/26 192.168.3.0/24	192.168.2.140 192.168.2.254

Bu tabloda bulunmayan adreslere ulaşmak için kullanılacak ağ geçidine varsayılan ağ geçidi (Default Gateway) denir. Bu ağ geçidinin ağ adresi 0.0.0.0/0.0.0 olarak belirtilir, Bu, bütün IP adreslerini kapsayan bir ağ adresidir.

Router - İhtiyaçlar ?

Linux 2.2.x veya 2.4.x serisi İşletim Sistemi

12 MB RAM, 16 MB RAM Tavsiye edilir.


i386 CPU. 80486DX CPU Tavsiye edilir.

1.44 MB FDD, CD-ROM veya Harddisk.



Router - İhtiyaçlar?

Ağ Bağlantıları



Dial-up / ISDN / xDSL bağlantı için modemler..

BNC / UTP için uygun Ethernet kartları


FDDI / T1 / T3 / Satellite v.s. İçin uygun adaptör kartları.

Router - İhtiyaçlar?


Dial-In için donanımlar.



Konvansiyonal modemler ve seri port çoklayıcılar.



Multi - Modem kartlar



Hat çoğullayıcı / yoğunlaştırıcılar.

Router - Kurulum

Dial-In ve Dial-Up arabirimler dışındaki tüm arabirimler çalıştırılmalıdır. Bunlar için genelde önce donanım desteğinin sağlanması gerekir.

modprobe rtl8139

Modprobe <sürücü modülü>

Kernele böylelikle kaydedilen ağ arabirimleri, IP için konfigüre edilmelidir.

ifconfig eth0 192.168.1.1

ifconfig [Cihaz] [Ip Adresi/Netmask]

Router - Kurulum

route komutu, net / host ve gateway tanımlarını yapıp görebilmenizi sağlar.

Route add [-net | -host] hedef [netmask Nm] [gw Gw] [[dev] If]


Route del [-net | -host] hedef [gw Gw] [netmask Nm] [[dev] If]

Gw Ağgeçidi, Gateway

Hedef İstenen IP Adresi

Nm Ağ Maskesi, Netmask


If Ağ arabirimi, Interface



ifconfig 192.168.1.1 eth0


ifconfig 192.168.2.1 netmask 255.255.255.192 eth1

ifconfig 192.168.2.129 netmask 255.255.255.192 eth2




route add 127.0.0.0 lo


route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 if0




route add -net 192.168.2.64 netmask 255.255.255.192 eth2 route add -net 192.168.2.128 netmask 255.255.255.192 eth2



route add -host 123.145.1.23/32 eth0
route add -net 192.168.3.0/24 gw 192.168.2.254




route add -net 192.168.3.0 gw eth2 route add default gw 192.168.2.254




echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Dial-in, nedir?



Dial-in, nedir?



Leased Line bağlantıda, 2 ve 3. Katmanların işlenmesi yeterlidir. Ağ bağlantısı Modemler tarafından oluşturulur.

Dial-Up bağlantıda ise Modemlerin birbirine bağlanması da Host'lar tarafından yönetilmelidir.

Dial-in Aşamaları

- Modem, zil sinyaline, cevap verir.
 - Fiziksel bağlantı kurulunca, modem host'a bağlantı hazır sinyali gönderir.
 - Host, modem bağlantısı üzerinden doğrudan terminal modunu kullanabilir. Bu bilhassa kullanıcı doğrulama için kullanışlıdır. Bazen host, kullanıcı doğrulama için terminal yerine PAP gibi güvenli protokoller kullanabilir.
 - Modem'e kullanılması amaçlanan taşıyıcı protokol bağlanır. Bu genellikle Point-to-Point Protocol olacaktır. PPP modemler arasında asıl taşıyıcılar için bir yol görevi üstlenir.

Linux, Gerçek bir çok kullanıcılı işletim sistemidir

Kernel ile konsol ve kullanıcı arabirimleri tamamen yalıtılmıştır. Bu sayede Linux, her tür terminali kolayca destekler.

Bu özellik, MS'nin hiçbir zaman ulaşamadığı "Heyecan verici" kabiliyetler sunar. Bunun en önemlisi de doğrudan tty (RS232 vs.) üzerinden sisteme ulaşılabilmesidir.

Bir tty üzerindeki modemle bağlanabilmenin tek koşulu, modem çaldığı zaman hattın açılıp tty bağlantısının ilgili programa verilmesidir.

Modemler, seri haberleşme aygıtlarıdır. Bu nedenle her tür modem bir seri haberleşme I/O kapısına bağlanmak durumundadır.

Seri haberleşme aygıtları, /dev/tty* dosyalarıdır. PC üzerindeki EIA232 (COMx:) kapılarından ilki /dev/ttyS0, ikincisi /dev/ttyS1 olarak kullanılır.

Tüm terminal kabul ve bağlantı programları *getty olarak bilinir.
Bunlardan güncel ve popüler olanı, mgetty'dir.

mgetty'nin ihtiyaç duyulabilecek birkaç parametresi şunlardır.

- -s <port_hızı> Portun hızını belli bir değere fix eder.
- -n <ring> Telefonun kaç defa çalacağını belirler.
- -D Sadece DATA modunda çalışma.
- -a Port hızını otomatik ayarla.

mgetty -a -D -n 1 /dev/ttyS0

mgetty, mgetty+sendfax, mgetty+voice gibi farklı formlarda karşınıza gelebilir. Fakat hepsinin kullanımı aynıdır.

mgetty ... /dev/ttyS0

Bu komut belli bir süre ttyS0'ı dinleyip, modeme cevap verilmesini sağlar. Süre sonunda otomatikman mgetty devre dışı kalır*.

Ayrıca mgetty, bağlantıyı kurduktan sonra kendini sonlandırır. İkinci bir bağlantı için komutu tekrar vermek gerekir.

Bu sorun init'in mgetty'yi sürekli çalıştırmasını isteyerek çözülür.

/etc/inittab

NNNN:LLLLL:Mode:Program [parametreler]

NNNN, 1...4 harf, tanımlayıcı.

LLLLL, Hangi seviyelerde çalışacağı.

Mode, Çalıştırma modu. RESPAWN, sonlanınca tekrar çalıştır.

Program, Çalıştırılacak program ve parametreleri

/etc/inittab

S0:235:respawn:mgetty -D -a /dev/ttyS0

S1:235:respawn:mgetty -D -a /dev/ttyS1

init q

/etc/mgetty+sendfax/*

/etc/mgetty+sendfax/mgetty.conf

Bilhassa modemle ilgili parametreler buraya yazılabilir. Dosya içindeki örnekler yeterince açıklayıcıdır.

/etc/mgetty+sendfax/login.conf

Burada bağlanan kullanıcılar için hangi programın çalıştırılacağı belirlenir.

/etc/nologin.ttyXX

Bu dosyanın mevcut olması, belirtilen portlar için login işleminin reddedilmesini sağlar. Bir cron job'uyla böyle dosyalar oluşturup, işlevi belli zamanlarda iptal etme imkanı sağlar.

/etc/mgetty+sendfax/login.conf

KullanıcıAdı KullanıcıNo UTMPNo LoginProgramı [....]

```
serdar 501 - /bin/sh

fisek 502 - /bin/myshellscript

izmir* - - /bin/hebelep


ankara* - - /bin/hubelep

ppp* - /sbin/pppd
```

/AutoPPP/ - - /sbin/pppd opsiyon

Bu opsiyonun geçerli olabilmesi için, mgetty'nin derlenirken uygun derlenmiş olması gerekir.

Dial-in bağlantı...



mgetty, login için /AutoPPP/ kullanmadığınız sürece kullanıcıları terminal ile doğrulayacaktır.




/AutoPPP/ ise doğrulamayı es geçer. Doğrulamanın çalıştırılan shell tarafından yapılacağı farzedilir.

mgetty ve pppd, farklı mekanizmalardır.

mgetty kullanıcıya bir oturum açar. Bu standart bir shell olabileceği gibi, pppd ile bir ağ bağlantısı da olabilir. Hatta belli bir program (vi gibi bir editor) kullanılarak, o programın çerçevesinde kalınması sağlanabilir.


Kullanıcı doğrulama safhaları



Point-to-Point Protocol ve pppd

- PPP'nin ilk aşaması LCP' evresidir. Burada taşınan protokoller için gerekli ayarlamalar yapılır.
- LCP evresinde ppp paket boyutu, kalite değeri, kullanıcı doğrulama, magic-number, sıkıştırma metodları belirlenir.
- LCP evresini NCP evresi takip eder. Bu taşınan her protokol için başlangıç ayarlarını yapar. IP (TCP/IP) için, IP adresi, DNS adresi vs. burada belirlenir. NCP evresi, gerektikçe ilerki aşamalarda tekrar edilebilir.
- Bu aşamalardan sonra paketler, noktalar arasında iletilmeye başlanır. Artık bağlantı sağlanmıştır.

ppp çevrimi.



Ağ Aşaması, tüm veri alışverişi boyunca sürer.

pppd seçenekleri

[no]auth

varsa, varsayılan auth olur. Yoksa IP adresine bakılır.

sistemde bir varsayılan ağgeçidi

Kullanıcı doğrulamaya zorlar. Eğer

[no]defaultroute

Bağlantıyı sisteme varsayılan ağgeçidi olarak tanıtır (tanıtmaz..)..

YereIIP: UzakIP

Yerel IP, sistemdeki modeme atanacak IP numarası, UzakIP, Arayan makineye atanacak IP numarasıdır.

pppd seçenekleri

login

call tanım

ms-dns adres

ms-wins adres

Kullanıcı bilgileri /etc/passwd içindeki sistem bilgisinden alınır.

Seçenekler için, /etc/ppp/peers dizininden hangi dosyanın kullanılacağını belirtir.

MS Clientlere atanacak DNS numarasını belirtir.

MS Clientlere atanacak WINS server numarasını belirtir.

pppd seçenekleri

[+|-]chap

noipx

proxyarp

PAP ile kullanıcı doğrulamayı iptal eder.

CHAP ile kullanıcı doğrulamayı iptal eder.

ppp üzerine IPX bindirilmesini engeller.

Sistem ARP tablosu için yetkili olunacağı anlamına gelir.

Kullanıcı doğrulama ile ilgili dosyalar.



/etc/ppp/pap-secrets
/etc/ppp/chap-secrets

PAP/CHAP ile yapılacak olan kullanıcı doğrulama işlemlerinde, kullanıcı şifreleri bu dosyalara yazılır. pppd ile kullanılacak tüm şifreler bu dosyalarda bulunur.

KullanıcıAdı		AnaMakine	Şifre	IP Adresi
hasan	*	gizlisifre		*
hüseyin	gw0	gizlisifre		*
mehmet	gw0	gizlisifre		212.252.119.3 Sayfa: 64

Kullanıcı doğrulama ile ilgili dosyalar.



/etc/ppp/peer/*

Eğer, pppd başka bir program tarafından çalıştırılmış ve başlatan kullanıcı root değilse, bu dizinde başlatan programın adını taşıyan bir dosya bulunmalıdır. Bu dosya içersinde özel seçenekler bulunabilir.

Parametreler ile ilgili dosyalar.



/etc/options
/etc/options.ttyXXX

Genel opsiyonlar options dosyasında, her hattın özel seçenekleri ise options.ttyXXX dosyasında bulunur.

Açılış kapanış scriptleri.

/etc/ppp/ip-up
/etc/ppp/ip-down

Ağ için IP bağlantısı sağlandığında ve sona erdirildiğinde bu programlar çalıştırılır.

ArabirimAdı tty-cihazı hız Yerel-IP-adresi Uzak-IP-adresi ipparam

Açılış kapanış scriptleri.

```
/etc/ppp/ip-up
/etc/ppp/ip-down
```

ArabirimAdı tty-cihazı hız Yerel-IP-adresi Uzak-IP-adresi ipparam

```
#!/bin/bash
# This file should not be modified -- make local changes to
# /etc/ppp/ip-up.local instead
LOGDEVICE=$6
REALDEVICE=$1
export PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post ifcfg-${LOGDEVICE}
[ -x /etc/ppp/ip-up.local ] && /etc/ppp/ip-up.local "$@"
exit 0
```

Açılış kapanış scriptleri.

/etc/ppp/auth-up
/etc/ppp/auth-down

Kullanıcı doğrulama safhası geçerli şekilde tamamlandığında ve doğrulanmış kullanıcı ile bağlantı kesilince bu scriptler çalıştırılır.

ArabirimAdı pppAdı KullanıcıAdı CihazAdı Hız

pppd - mgetty ile kullanıcı doğrulama

/etc/mgetty+sendfax/login.conf

* - - /usr/sbin/pppd lock proxyarp noipx call mgetty

/etc/ppp/options.ttyS0

192.168.2.1:192.168.2.2 ms-dns 192.168.2.45 ms-dns 192.168.2.48

/etc/ppp/peers/mgetty

noauth

pppd - PAP ile kullanıcı doğrulama

/etc/mgetty+sendfax/login.conf

/AutoPPP/ - - /usr/sbin/pppd lock proxyarp noipx call mgetty

/etc/ppp/options.ttyS0

192.168.2.1:192.168.2.2 ms-dns 192.168.2.45 ms-dns 192.168.2.48

/etc/ppp/peers/mgetty

auth

pppd - Çift dikiş, extra güvenlik

/etc/mgetty+sendfax/login.conf

* - - /usr/sbin/pppd +pap -chap call mgetty

/etc/ppp/options.ttyS0

192.168.2.1:192.168.2.2 ms-dns 192.168.2.45 ms-dns 192.168.2.48

/etc/ppp/mgetty

auth

pppd - iki ağı bağlamak

/etc/ppp/ip-up.local

#!/bin/bash route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 gw \$1

/etc/ppp/ip-down.local

#!/bin/bash route del -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 gw \$1

pppd - iki ağı bağlamak

/etc/ppp/ip-up.local

#!/bin/bash
NET=`ipcalc --netmask \$3 | cut -d "=" -f 2`
route add -net \$3 netmask \$NET gw \$1

/etc/ppp/ip-down.local

#!/bin/bash
NET=`ipcalc --netmask \$3 | cut -d "=" -f 2`
route del -net \$3 netmask \$NET gw \$1

pppd - kullanıcılara göre özel işlemler

/etc/ppp/auth-up

```
#!/bin/bash
PPP_USER=$3
PPP_DEV=`echo $4 | cut -d "/" -f 3`
echo $PPP_USER >/etc/ppp/ppp_usr.$PPP_DEV
```

/etc/ppp/ip-up.local

```
#!/bin/bash
PPP_DEV=`echo $2 | cut -d "/" -f 3`
PPP_USER=`cat /etc/ppp/ppp_usr.$PPP_DEV`
case "$PPP_USER" in
    ali)
    veli)
esac
```

- Pahalı reel IP'leri hem Dial-in modeme, hem Dial-up modeme atamak çok masraflı olacaktır.
- Önce ppp-server olarak kullanılacak IP'ler bir alt ağ halinde belirlenir
- ppp-server, diğer router/host'lara belirlenmiş alt ağ için gateway olarak gösterilir.
 - ppp-server olacak olan Linux kutusu için Yerel ağlar için kullanılan adreslerden, dial-in modem sayısına uygun bir ağ belirlenir.

Yerel ağ için kullanılabilecek A, B ve C sınıfı ağ adresleri şunlardır.

A 10.0.0.1 10.255.255.254

255.0.0.0

B 176.16.0.1 176.32.255.254

255.255.0.0

192.168.0.1 192.168.255.254

255.255.255.0

/etc/options.tyyXX dosyaları, yerel adresleri kendi modemlerimize, Kiralık IP'leri karşı modeme verecek şekilde ayarlanır.


/etc/ppp/options.ttyS0

192.168.1.1:212.225.1.1

/etc/ppp/options.ttyS1

192.168.1.2:212.225.1.2

Bundan sonraki aşamaları scriptler otomatik olarak gerçekleştirir. Ters bir durumda, ip-up.local scriptleri kullanılabilir.





route add 12.21.15.1/32 gw 10.1.1.1 dev ppp0 route add 12.21.15.2/32 gw 10.1.1.2 dev ppp1




12.21.15.0/24 için ağgeçidi 12.21.15.254 olmalı. route add 12.21.15.0/24 gw 12.21.15.254 dev eth1




Varsayılan ağgeçidi 12.21.15.x olmalı. route add default gw 12.21.15.1

mgetty+pppd - Kiralık hatlarla kullanım.



- Eğer her iki uç birden bir şekilde internete bağlıysa, internet üzerinden bu iki ağı birbirine bağlayabilirsiniz.
- En ucuz ve etkili çözüm, iki Linux kutusunu router olarak hazırlayıp bu merkezlere yerleştirmektir.
- Normal iletişim için IP-on-IP tünel çözümü yeterlidir.
- Arttırılmış güvenlik için VPN, IPsec gibi çözümler düşünülebilir.



Router A ve B

insmod ipip insmod new_tunnel

Router A

ifconfig tunl0 192.168.1.10 pointopoint 144.18.110.40 route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 dev tunl0

Router B

ifconfig tunl0 192.168.2.1 pointopoint 212.252.11.5 route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 dev tunl0

Tüneli kapatma

ifconfig tunl0 down

IP-on-IP Avantajları

- Basittir.
- Dial-Up kullanıma elverişlidir.
- Az sistem kaynağı gerektirir.


IP-on-IP Dezavantajları

- Sadece Linux ile kullanılabilir.
- Bazı routerlar ile uyumsuz olabildiği rapor edilmiştir.
 Sebep, IPv6 ve Multicast desteklenmez.

Çözüm

GRE Tunneling protocol

IP - GRE Uygulaması



pppd - GRE Tüneli oluşturma

Router A

ip tunnel add istanbul mode gre remote 212.252.11.5 \ local 144.18.110.40 ttl 255 ip addr add 192.168.10.1 dev istanbul

ip route add 192.168.1.0/24 dev istanbul

Router B

ip tunnel add ankara mode gre remote 144.18.110.40 \ local 212.252.11.5 ttl 255

ip addr add 192.168.11.1 dev ankara

ip route add 192.168.2.0/24 dev ankara

Modülü ise...

modprobe ip_gre

pppd - GRE Tüneli oluşturma

ip tunnel add istanbul mode gre remote 212.252.11.5 \ local 144.18.110.40 ttl 255 ip addr add 192.168.10.1 dev istanbul ip route add 192.168.1.0/24 dev istanbul

Her iki uç birden internete bağlı ve IP adresleri biliniyor olmalıdır. Bu da ancak kiralık hatlarda elverişli olabilir.

Olmazsa olmaz servisler

DNS server

- Bilhassa router makinesi için reverse adres kaydı.
- Kullanıcıların tamamı için ppp_user... gibi adres kayıtları

Firewall

- router makinesi ile ağdaki diğer servislerin yalıtılması
- router üzerinde telnet gibi servislerin kapatılması.
 Firewall üzerinden yapılacak kapatma, kullanıcılara da yansıyacaktır. İşlemin, servisleri yoketmekle çözülmesi uygundur.

NIS

Ağ üzerinde kullanıcı kargaşasını önlemek için uygundur.

Faydalı kaynaklar...

IP-Subnetting-mini-HOWTO

RFC1716 - Towards Requirements for IP Routers

RFC2775 - Internet Transparency

RFC1701, 1702 - GRE Protocol

RFC1548 - PPP

ISP-Setup-RedHat-HOWTO

man init

man route

Faydalı kaynaklar...

man mgetty


man pppd

man ifconfig

/usr/src/linux/Documentations/proc.txt

Advanced-Routing-HOWTO

VPN-HOWTO, VPN-masq-HOWTO



Baris Seval inux

