镜像制作

知识点	OpenStack镜像制作		
提交人	赵明俊	涉及内容	Glance

详细内容:

- 一、简述
- 二、准备环境
- 三、Linux镜像制作
 - (一)启动虚机
 - 1. 准备iso镜像文件
 - 2. 创建一块虚拟磁盘
 - 3. 启动镜像
 - 4. 安装系统
 - (二)安装软件包
 - 1. 安装基本软件包
 - 2. 安装cloud-init相关软件包
 - 2.5修改代码
 - 3. 修改配置文件
 - (三)其它系统配置
 - (四)定制化配置
 - (五)处理镜像
- 四、Windows镜像制作

 - (一)准备文件(二)启动虚拟机
 - (三) 配置系统
- 五、测试镜像
- 六、发布镜像
 - (一)发布准备
 - (二)生成镜像校验文件
 - (三)发布镜像
 - (四)验证

一、简述

制作openstack镜像,主要分为

- 1. 准备虚拟机运行环境
- 安装一个虚拟机系统 安装必要的软件包
- 必要的系统配置
- 系统定制化配置
- 压缩镜像 6.
- 7. 测试镜像 发布镜像

本文档以CentOS6.5为例,讲解如何制作openstack镜像。

不同的linux发行版的具体操作不一样,但大致上是一样的。

二、准备环境

建议使用一台物理机来配置kvm环境,需要cpu支持intel VT等硬件虚拟化功能。也可以用虚拟机来制作镜像,同样需要开启硬件虚拟化功能。 建议安装CentOS 7操作系统,确保网络及软件源配置正确。

可通过如下方法来判断

cat /proc/cpuinfo | grep vmx

确认有结果输出。则表示该机器支持或已配置intel VT vmx(intel)或svm(AMD) 支持虚拟技术

安装软件包

```
yum install libvirt qemu-kvm virt-install bridge-utils qemu-img virt-manager libguestfs
```

启动服务

systemctl start libvirtd

三、Linux镜像制作

(一) 启动虚机

1. 准备iso镜像文件

/tmp/CentOS-6.5-x86_64-minimal.iso

2. 创建一块虚拟磁盘

qemu-img create -f raw /tmp/centos-6.5.raw 20G

3. 启动镜像

```
virt-install --virt-type kvm --name centos-6.5 --ram 1024 \
--disk /tmp/centos-6.5.raw, format=raw \
--network network=default \
--graphics vnc, listen=0.0.0.0 --noautoconsole \
--os-type=linux --os-variant=rhel6 \
--cdrom=/tmp/Cent0S-6.5-x86_64-minimal.iso
```

4. 安装系统

使用vnc登入机器,按照正常的步骤安装系统。分区设置为单个/分区,不设置swap分区。vnc的ip为镜像宿主机的ip,端口可以ps找到,默认是5900 也可以使用virsh从命令行进行安装。部分操作命令如下

查看当前虚机

virsh list [--all]

使用virsh从console登入机器

virsh console centos-6.5

启动虚拟机

virsh start centos-6.5

查看vnc端口

virsh vncdisplay centos-6.5

系统安装完成之后, 重启虚拟机。

(二) 安装软件包

如果虚拟机可以联网,则可以不用配置软件源,直接使用默认的即可。

1. 安装基本软件包

- # 安装NetworkManager, 用于网卡的自动发现及管理
- # 安装acpid, 用于虚拟机的电源管理
- # 安装epel-release, 添加epel源

yum install NetworkManager acpid epel-release

开机启动服务 chkconfig acpid on chkconfig NetworkManager on

2. 安装cloud-init相关软件包

```
#安装cloud-init, 用于注入密码/密钥和主机名
```

- # 安装qemu-guest-agent, 用于在面板更新密码/密钥
- # 安装cloud-utils, 用于更改虚拟机根分区大小(可选安装, 需要启用epel源)

yum install cloud-init qemu-guest-agent cloud-utils

开机启动服务(有的linux发行版默认不开机自启这些服务,需要手动设置开机自启)

chkconfig cloud-init on chkconfig cloud-init-local on chkconfig cloud-config on chkconfig cloud-final on

chkconfig qemu-ga on CENTOS7 为qemu-guest-agent

2.5修改代码

U0S3.0默认没有向虚拟机提供userdata,所以在U0S3.0下支持密码注入,需要修改cloud-init的代码实现

代码1:

/usr/lib/python2.7/site-packages/cloudinit/cloud.py

在合适的位置加入如下代码

```
def get_admin_pass(self):
    return self.datasource.get_admin_pass()
```

代码2:

/usr/lib/python2.7/site-packages/cloudinit/config/cc_set_admin_pass.py (新建文件)

写入如下代码:

```
from cloudinit import util
from string import letters, digits
# We are removing certain 'painful' letters/numbers
PW\_SET = (letters.translate(None, 'loLOI') +
          digits.translate(None, '01'))
def handle(_name, cfg, cloud, log, args):
    errors = []
    try:
        log. debug("Getting admin password from cloud")
        admin pass = cloud.get admin pass()
        log. debug("Changing password for root")
        if admin_pass is None:
            admin_pass = rand_user_password()
        util.subp(['chpasswd'], 'root:%s' % admin_pass)
    except Exception as e:
        errors. append (e)
        util.logexc(log, "Failed to set passwords for root")
    if len(errors):
        log. debug("%s errors occured, re-raising the last one", len(errors))
        raise errors[-1]
def rand_user_password(pwlen=9):
    return util.rand_str(pwlen, select_from=PW_SET)
```

如果虚拟机默认使用的是Python3,则将上面的代码替换为:

```
from cloudinit import util
from string import ascii_letters, digits
                                                                            #Python3重写了string类
# We are removing certain 'painful' letters/numbers
PW SET = (ascii letters.translate('loLOI') +
          digits.translate('01'))
def handle(_name, cfg, cloud, log, args):
    errors = []
    try:
        log.debug("Getting admin password from cloud")
        admin pass = cloud.get admin pass()
        log. debug("Changing password for root")
        if admin pass is None:
            admin_pass = rand_user_password()
        util.subp(['chpasswd'], 'root:%s' % admin_pass)
    except Exception as e:
        errors. append (e)
        util.logexc(log, "Failed to set passwords for root")
    if len(errors):
        log. debug("%s errors occured, re-raising the last one", len(errors))
        raise errors[-1]
def rand_user_password(pwlen=9):
    return util.rand_str(pwlen, select_from=PW_SET)
```

代码3:

/usr/lib/python2.7/site-packages/cloudinit/sources/__init__.py

在合适的位置加入如下代码:

```
def get_admin_pass(self):
    if not self.metadata or 'admin_pass' not in self.metadata:
        return None
    return str(self.metadata['admin_pass'])
```

3. 修改配置文件

cloud-init的配置文件

/etc/cloud/cloud.cfg

```
users:
- default
                                                  #默认此处为1,需要更改
disable_root: 0
ssh_pwauth: 0
locale_configfile: /etc/sysconfig/i18n
resize_rootfs_tmp: /dev
ssh_deletekeys: 0
ssh_genkeytypes:
syslog_fix_perms: ~
cloud init modules:
 - migrator
 - bootcmd
- write-files
 - growpart
 - resizefs
 - set_hostname
                                                  #加入此行,即调用上面加入的代码
 - set_admin_pass
 - update_hostname
 - update_etc_hosts
 - rsyslog
- users-groups
 - ssh
cloud_config_modules:
 - mounts
 - locale
 - set-passwords
 - yum-add-repo
 - package-update-upgrade-install
 - timezone
 - puppet
 - chef
 - salt-minion
 - mcollective
 - disable-ec2-metadata
- runcmd
cloud_final_modules:
- rightscale_userdata
 - scripts-per-once
 - scripts-per-boot
 - scripts-per-instance
 - scripts-user
 - ssh-authkey-fingerprints
 - keys-to-console
 - phone-home
 - final-message
system_info:
 default_user:
   name: centos
   lock_passwd: true
   gecos: Cloud User
   groups: [wheel, adm]
   sudo: ["ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL"]
   shell: /bin/bash
  distro: rhel
  paths:
   cloud_dir: /var/lib/cloud
   templates dir: /etc/cloud/templates
  ssh_svcname: sshd
# vim:syntax=yaml
```

```
/etc/sysconfig/qemu-ga
```

TRANSPORT_METHOD="virtio-serial"

DEVPATH="/dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0"

LOGFILE="/var/log/qemu-ga/qemu-ga.log"

PIDFILE="/var/run/qemu-ga.pid"

BLACKLIST_RPC=""

#默认配置需要修改此行,清除引号中内容

FSFREEZE_HOOK_ENABLE=0

(三) 其它系统配置

禁用默认的zeroconf route

echo "NOZEROCONF=yes" >> /etc/sysconfig/network

修改kernel启动参数,编辑/boot/grub/grub.conf,在kernel所在行添加console字段

kernel ... console=ttyS0, 115200n8 console=tty0

关闭开机启动服务

chkconfig iptables off chkconfig iptables6 off chkconfig postfix off

关闭selinux

/etc/selinux/config

. . .

SELINUX=disabled

. .

#setenforce 0

(四) 定制化配置

对系统进行定制化配置,配置完后关闭虚拟机。

poweroff

(五) 处理镜像

初始化镜像文件,删除网卡MAC等信息

virt-sysprep -d centos-6.5

Undefine虚拟机

virsh undefine centos-6.5

转换和压缩镜像文件

virt-sparsify --convert qcow2 --compress /tmp/centos-6.5. raw /tmp/centos-6.5. qcow2

四、Windows镜像制作

(一)准备文件

1. 准备iso镜像文件

/tmp/windows2008R2-x64.iso

2.准备virtio驱动iso

下载地址: https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/archive-virtio/virtio-win-0.1.118-2/virtio-win.iso

3. 准备cloud-init软件

下载地址: https://cloudbase.it/downloads/CloudbaseInitSetup_0_9_8_x64.msi

4. 创建一块虚拟磁盘

qemu-img create -f raw /tmp/win2k8.raw 40G

(二) 启动虚拟机

5. 启动镜像(由于加载了两个光驱,如果不能启动系统安装盘的光驱,调换一下参数)

```
# virt-install --name win2k8 --ram 2048 --vcpus 2 \
    --network network=default, model=virtio \
    --graphics vnc, listen=0.0.0.0 --noautoconsole \
    --disk path=/tmp/win2k8.raw, device=disk, bus=virtio \
    --cdrom=/tmp/virtio-win.iso \
    --disk path=/tmp/windows2008-x64.iso, device=cdrom \
    --os-type windows --os-variant win2k8
```

6. 安装系统

安装系统过程中

默认情况下Windows检测不到可用的安装磁盘。 需要加载驱动,选择光驱的viostor目录,按照系统版本加载相应的驱动如安装Wink8R2 时手动加载磁盘驱动:浏览 E:\viostor\2k8R2\amd64\viostor.inf

7. 完成系统安装,使用Administrator登录系统

(三) 配置系统

8. 继续完成virtio驱动的安装

打开一个cmd窗口

```
> cd C:\windows\system32
> PnPutil.exe -i -a E:\viostor\2k8r2\amd64\viostor.inf
> PnPutil.exe -i -a E:\vioserial\2k8R2\amd64\vioser.inf
> PnPutil.exe -i -a E:\viosesi\2k8R2\amd64\viosesi.inf
> PnPutil.exe -i -a E:\viorng\2k8R2\amd64\viorng.inf
> PnPutil.exe -i -a E:\qemupciserial\qemupciserial.inf
> PnPutil.exe -i -a E:\NetKVM\2k8R2\amd64\netkvm.inf
> PnPutil.exe -i -a E:\Balloon\2k8R2\amd64\balloon.inf
```

也可以在硬件管理器,选择没有驱动的硬件,安装驱动

PCI简易通信控制器安装vioserial驱动

PCI控制器安装Balloon驱动

以太网控制器安装NetKVM驱动

9. 安装qemu-ga

按照系统架构安装virtio驱动光盘里面的qemu-ga。

10 安装Cloudbase-init

安装过程中的几个需要配置的地方

- * Username: Administrator
- * Serial port for logging: COM1

安装的最后一步按照需要选择是否进行sysprep,做完sysprep后系统会关机,所以应该最后安装cloudbase-init。

11. 配置Cloud-init(一般情况下不需要更改,使用默认的就可以)

配置文件在Cloud-init的安装目录下

配置文件参考:

```
[DEFAULT]
username=Administrator
groups=Administrators
inject user password=true
network_adapter=Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
config drive raw hhd=true
config drive cdrom=true
bsdtar_path=C:\Program Files (x86)\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\bin\bsdtar.exe
verbose=true
debug=true
logdir=C:\Program Files (x86)\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\log\
logfile=cloudbase-init.log
logging_serial_port_settings=COM1, 115200, N, 8
\verb|mtu_use_dhcp_config=false||
ntp_use_dhcp_config=false
local_scripts_path=C:\Program Files (x86)\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\LocalScripts\
metadata services-cloudbaseinit.metadata.services.configdrive.ConfigDriveService
allow reboot=false
stop service on exit=false
```

12. 关闭虚拟机,导出镜像文件,转换格式,可参考上文Linux镜像制作相关步骤

五、测试镜像

将cloudmetadata.iso作为虚拟机唯一的光驱连接到关闭状态的虚拟机,启动虚拟机后,检查虚拟机是否可以被注入hostname和密码,hostname应该被注入为lt,密码为Ustack2016

六、发布镜像

(一)发布准备

登录server-241.0.XX.ustack.in(XX为region name), 将制作好的镜像上传到目录/var/image/extra/

重命名镜像,示例如下

发行版---详细版本号---制作日期(日期+字母). qcow2 Cent0S---7. 1-64bit---2016-03-20-a. qcow2

发行版 和 详细版本号 用于镜像分类

制作日期用来标志唯一镜像

格式必须满足上述示例要求

对/var/image/extra/uiu/meta-info/目录内文件的说明

我们通过该目录预定义一些镜像的属性,meta-info内含各个镜像的基本属性,当新添加发行版或新的大版本时,需要创建关联的文件

Is meta-info/CentOS/

7.1-64bit

主要看EXPECTED_SIZE,这个要和raw格式镜像的大小匹配

需要注意的是image_meta里的pass不一定是初始密码(安装了cloudinit的镜像,初始密码由cloudinit读取metadata获得)

display_name是面板上所展示的名字

image_name_order和image_label_order分别用于定义面板上镜像的显示顺序的

(二) 生成镜像校验文件

md5sum Cent0S---7.1-64bit---2016-03-20-a.qcow2 > Cent0S---7.1-64bit---2016-03-20-a.qcow2.md5sum

(三) 发布镜像

进入目录/var/image/extra/uiu/,执行publish_extra_img上传镜像

source /root/openrc

./publish_extra_img /var/image/extra/Cent0S---7.1-64bit---2016-03-20-a.qcow2

(四)验证

glance命令

查看镜像列表

glance image-list

查看具体镜像

glance image-show [IMAGE_ID]

修改如何镜像属性

glance help image-update

删除镜像

glance image-delete [IMAGE_ID]

在web界面使用上传的镜像新建虚机,测试是否可以正常使用