

Instalar o RSI Sniper

Instalar

01 Baixe o `RSI_Sniper_Instalacao.zip` do Drive

02 Extraia o zip inteiro

03 Duplo clique no instalador da sua pasta

MACOS `Instalacao/macOS/Instalar_RSI_Sniper.app`

WINDOWS `Instalacao\Windows\Instalar_RSI_Sniper.bat`

LINUX `chmod +x instalar.sh` e `./instalar.sh`

04 Responda, se ele perguntar

Achou o MT5 sozinho: não pergunta nada. Achou vários: digite o número. Não achou: responda `s` e cole o caminho da pasta `MQL5`.

05 Espere terminar

Ele copia os arquivos e instala o `customtkinter` sozinho. O robô já vai compilado no pacote — o F7 no MetaEditor só é preciso se você alterar o `.mq5`.

06 Abra o painel pelo atalho da Área de Trabalho

`RSI_Sniper_Painel.command` · `.bat` · `.sh`, conforme o sistema.

07 No MT5, arraste o robô para o gráfico

Navegador → Expert Advisors → MWM → RSI_Sniper. Confira os parâmetros e OK.

Backtest

08 Abra o Testador

Exibir → Testador de estratégia, ou **Ctrl+R**.

Expert Advisor (Robô): MWM\RSI_Sniper.ex5

Ativo: WIN\$N H1

Data: Período personalizado 2025.01.02 2025.12.30

Para frente: Não 1970.01.01

Latência: Sem atrasos, execução perfeita

Modelagem: OHLC por 1 minuto

Depósito: 100000 BRL 1:1

Otimização: Desativada

TESTADOR DE ESTRATÉGIA • ABA CONFIGURAÇÃO

09 Aba Configuração

Expert Advisor (Robô)	MWM\RSI_Sniper.ex5	Qual robô vai ser testado.
Ativo	WIN\$N • H1	O contrato e o tamanho do candle. M é minuto, H é hora, D é dia: M1, M5, M15 e M30 são candles de 1, 5, 15 e 30 minutos; H1 e H4, de 1 e 4 horas; D1, de um dia. Quanto menor o candle, mais rápido o RSI oscila, gerando mais sinais e mais ruído.
Data	Período personalizado 2025.01.02 • 2025.12.30	Trecho do histórico testado. Período curto engana: qualquer robô acha um mês bom.
Para frente	Não	Parte o período em dois: ajusta na primeira metade, confere na segunda. Mostra se o robô só decorou o passado.
Latência	Sem atrasos, execução perfeita	Tempo entre a ordem sair e a corretora executar. Ver o passo seguinte.
Modelagem	OHLC por 1 minuto	Como o preço dentro do candle é reconstruído. Ver dois passos adiante.
Depósito	100000 • BRL • 1:1	Capital inicial, moeda e alavancagem. 1:1 é sem alavancagem.
Otimização	Desativada	Se ligar, ignora os valores fixos e roda centenas de combinações sozinho. Demora horas.
modo visual	marcado	Caixa ao lado de Otimização. Mostra o gráfico operando; desmarcada roda muito mais rápido.
lucro em pips	desmarcado	Caixa ao lado de Modelagem. Marcada, o resultado sai em pontos em vez de reais.

10

Modelagem: o que muda em cada opção

Cada tick baseado em ticks reais	Usa os ticks que a corretora registrou de verdade. É a mais fiel, e só funciona se o histórico de ticks do período estiver baixado.
Cada tick	Inventa o caminho dentro do minuto por interpolação. Parece mais preciso que OHLC, mas é fabricado igual.
OHLC por 1 minuto	Abertura, máxima, mínima e fechamento de cada minuto. Com stop de 400 pontos em H1, dá o mesmo veredito dos ticks reais.
Apenas preços de abertura	Um preço por candle. Stop e alvo nunca disparam no meio do candle, o que torna o resultado irreal para este robô.
Cálculos matemáticos	Não simula preço nenhum. Não serve para testar estratégia.

11

Latência: o que muda em cada opção

Sem atrasos, execução perfeita	Ordem executada no preço exato pedido. É o melhor caso possível, então o lucro sai um pouco otimista.
Atraso fixo, 1 a 1000 ms	Sempre o mesmo atraso, no valor que você escolher. Serve para medir quanto a lentidão custa em reais.
Atraso aleatório	Sorteia o atraso a cada ordem. É o mais parecido com o mercado de verdade.

Selecionar expert advisor...

Visualizar resultados de testes anteriores

Variável	Valor	Iniciar	Passo	Parar	Passos
RSI (Índice de Força Relativa)					
☐ Períodos do RSI (candles usados no cálculo)	14	14	1	140	
☐ Preço do candle usado no cálculo do RSI	Close price	Close price		Weighted price	
☐ Nível de sobrevenda: cruzar para cima gera compra	40.0	40.0	4.0	400.0	
☐ Nível de sobrecompra: cruzar para baixo gera venda	60.0	60.0	6.0	600.0	
Filtro de Agressão (fluxo de ordens)					
☐ Ativar filtro de agressão (exige fluxo em tempo real)	false	false		true	
☐ Janela de leitura do fluxo (segundos)	1	1	1	10	
☐ Volume mínimo na janela para o fluxo valer (contratos)	500.0	500.0	50.0	5000.0	
☐ Percentual de um lado para confirmar a direção (0,70 = 70%)	0.7	0.7	0.07	7.0	
Filtro de Volume Profile (POC)					
☐ Ativar filtro de Volume Profile	false	false		true	
☐ Candles usados para montar o perfil de volume	60	60	1	600	
☐ Agrupamento do perfil (ticks por faixa de preço)	5	5	1	50	
☐ Zona neutra em torno do POC (pontos)	10.0	10.0	1.0	100.0	
Filtro de Tendência (média móvel)					
☐ Ativar filtro de tendência (só compra acima da média)	false	false		true	
☐ Períodos da média móvel de tendência	50	50	1	500	
☐ Método de cálculo da média móvel	Exponential	Simple		Linear weighted	
Stop e Alvo por Volatilidade (ATR)					
☐ Calcular stop e alvo pela volatilidade, não por pontos fixos	false	false		true	
☐ Períodos do ATR	14	14	1	140	
☐ Multiplicador do ATR para o stop loss	1.5	1.5	0.15	15.0	
☐ Multiplicador do ATR para o take profit	3.0	3.0	0.3	30.0	
Gerenciamento de Risco					
☐ Volume por operação (contratos)	1.0	1.0	0.1	10.0	
☐ Take profit: alvo de ganho (pontos)	350.0	350.0	35.0	3500.0	
☐ Stop loss: perda máxima por operação (pontos)	200.0	200.0	20.0	2000.0	
☐ Ativar stop móvel (acompanha o preço a favor)	true	false		true	
☐ Distância do stop móvel até o preço (pontos)	150.0	150.0	15.0	1500.0	
Controle de Execução					
☐ Máximo de posições abertas ao mesmo tempo	1	1	1	10	
☐ Número que identifica as ordens deste robô	123456	123456	1	1234560	
☐ Nível de detalhe do diário de execução	Informações important...	Sem logs		Detalhes técnicos com...	
Painel Externo					
☐ Exportar dados para o painel de controle	true	false		true	
☐ Intervalo entre exportações para o painel (ms)	500	500	1	5000	

Geral

Configuração

Parâmetros de entrada

Agentes

Diário

Iniciar

QUANDO DÁ PARA MUDAR CADA COISA


Antes de mexer campo a campo, carregue o preset: clique com o botão direito na lista de parâmetros, escolha **Carregar** e selecione `referencia.set` — ele vem no pacote e o instalador o coloca em `MQL5/Profiles/Tester`. É o conjunto que reproduz os números da apresentação; sem ele o teste roda com os padrões do robô.

Tudo nesta aba pode ser editado **agora**, antes de iniciar. Depois que o robô estiver rodando, parte dos parâmetros ainda pode ser alterada pelo **painel de controle**, sem reiniciar: stop loss, take profit, stop móvel, volume e os quatro filtros (agressão, volume profile, tendência e ATR). O painel também devolve tudo ao valor inicial. Os períodos e níveis do RSI também mudam pelo painel em tempo real: o robô recria o indicador quando o período muda, e volta ao valor anterior se o novo não valer.

RSI_Period	2	Quantos candles o RSI olha para trás. Quanto menor, mais rápido ele reage e mais sinais gera.
RSI_Oversold RSI_Overbought	10 · 90	Onde ele considera o preço esticado demais para cada lado.
UsarFiltroTendencia	true · MM 50	Só compra acima da média móvel e só vende abaixo dela. Descarta as entradas contra a tendência.
UsarAgressao	false	Filtro de fluxo de ordens. Depende de dado em tempo real, que o histórico não tem.
StopLoss TakeProfit	400 · 1000	Perda máxima e alvo de ganho por operação, em pontos.
LotSize	1.0	Quantos contratos o robô compra ou vende de cada vez.
UsarPainelExterno	true	Escreve os dados que o painel lê. Desligado, o painel fica vazio.

Resultados = números. Gráfico = curva de capital. Diário = por que ele não operou.

Painel de controle



PAINEL DE CONTROLE · RSI SNIPER PRO

14 Monitor

Coluna da esquerda. É só leitura: mostra o que o robô está vendo e fazendo agora. Nada aqui se edita.

ATIVO · PAUSADO

Se o robô está autorizado a abrir novas operações.

RSI em...

Onde o RSI está neste instante: sobrecompra, sobrevenda ou neutro.

Data · Ativo

Horário do último dado recebido e qual contrato está no gráfico.

Posições

Quantas operações estão abertas agora.

RSI

Valor do indicador, de 0 a 100.

Lucro do dia

Resultado já realizado no dia. Saldo é a conta; Lucro Aberto é o que ainda está em posição.

15 Monitoramento: o que cada filtro significa

O checkbox é o título do bloco. Marcar liga o filtro e abre a leitura ao vivo mais os parâmetros dele. Filtro desligado não barra nada: o robô opera só pelo RSI.

Agressão	Filtro de fluxo de ordens . Soma o volume que entrou comprando e vendendo nos últimos segundos e só libera a entrada se o lado dominante concordar com o sinal do RSI. A regra é dupla: um lado precisa ter pelo menos o percentual de confirmação e a janela precisa alcançar o volume mínimo. Falhando qualquer uma das duas, a direção fica NEUTRO e a entrada é barrada. Depende de dado em tempo real — no backtest ele não funciona, porque o histórico não guarda fluxo.
Volume Profile	Mapa de onde o volume se concentrou por faixa de preço. O POC é o preço mais negociado, a região de equilíbrio; VAH e VAL são os limites da faixa que concentra 70% do volume. Ligado, ele não compra com o preço acima do POC nem vende com o preço abaixo dele — dentro da margem o preço conta como “no POC” e nada é barrado. Serve como confirmação: perto do POC o preço tende a ficar preso.
Tendência	Média móvel. Ligado, só compra acima da média e só vende abaixo dela. É o filtro que mais barra sinal — descarta toda entrada contra a tendência.
Volatilidade	Mede pelo ATR o tamanho do movimento típico do momento. Diferente dos outros três, este não barra entrada nenhuma : ele muda a distância do stop e do alvo. Ligado, o stop e o alvo deixam de ser pontos fixos e passam a ser calculados pela volatilidade — por isso Stop Loss e Take Profit somem das Configurações quando ele está marcado.

16 Agressão: o que muda em cada campo

Janela (seg)	1 · 1 a 3600	Quantos segundos de fluxo o robô soma antes de decidir. Menor reage mais rápido e pega mais ruído; maior demora a confirmar, mas erra menos.
Volume mín.	500 · 0 a 1000000	Contratos mínimos na janela para o fluxo valer alguma coisa. Aumentar exige mercado mais movimentado e barra mais entradas; abaixo disso o filtro simplesmente ignora.
Confirmação	0.70 · 0,01 a 1	Fração do volume que precisa estar de um lado só. 0,70 = 70% num sentido. Aumentar deixa mais exigente e gera menos sinais.

Leitura ao vivo: **Compra** e **Venda** são o volume de cada lado na janela, **Volume** é o total e **Direção** resume em COMPRA, VENDA ou NEUTRO.

17 Volume Profile: o que muda em cada campo

Candles	60 · 1 a 5000	Quantos candles entram no cálculo do perfil. Aumentar dá um perfil mais estável, que muda devagar; diminuir cola no preço recente.
Agrupamento	5 · 1 a 1000	Ticks por faixa de preço. Maior deixa o perfil mais grosso e mais rápido de montar, com menos detalhe; menor detalha mais e pesa mais.

Zona do POC	10 · 0 a 10000	Pontos em torno do POC em que o preço conta como “em equilíbrio”: ali o filtro não barra nada. Aumentar alarga essa faixa e deixa passar mais entradas.
-------------	----------------	---

Leitura ao vivo: POC, VAH e VAL em pontos, e Zona dizendo se o preço está **ACIMA DO POC**, **ABAIXO DO POC** ou **NO POC**.

18 Tendência: o que muda em cada campo

Períodos	50 · 1 a 1000	Quantos candles entram na média. Aumentar deixa a tendência mais lenta e corta mais sinais; diminuir gruda a média no preço e o filtro quase não barra nada.
----------	---------------	--

Leitura ao vivo: Média é o valor atual da média móvel e Mercado diz ALTA quando o preço está acima dela, BAIXA quando está abaixo.

19 Volatilidade: o que muda em cada campo

Períodos	14 · 1 a 500	Quantos candles o ATR usa para medir o movimento. Aumentar dá uma medida mais estável, que demora a perceber mudança de volatilidade.
Mult. stop	1.5 · 0,1 a 50	Multiplica o ATR para achar a distância do stop. 1,5 é uma vez e meia o movimento normal. Aumentar afasta o stop: leva menos stopada, mas perde mais quando leva.
Mult. alvo	3.0 · 0,1 a 50	Mesma conta para o alvo. Mantenha maior que o do stop, senão o robô arrisca mais do que busca.

Leitura ao vivo: Movimento é o tamanho típico do movimento do dia, em pontos.

20 Configurações: o que muda em cada campo

Lote	1.0 · 0,01 a 1000	Contratos por operação. Multiplica lucro e prejuízo na mesma proporção — é o campo que mais muda o risco.
Stop Loss	200 · 1 a 100000	Perda máxima por operação, em pontos. Aumentar aguenta mais oscilação contra antes de encerrar, e custa mais caro quando o robô erra.
Take Profit	350 · 1 a 100000	Alvo de ganho, em pontos. Aumentar ganha mais por acerto, mas o preço chega lá menos vezes.
Usar Trailing Stop	marcado	Faz o stop andar a favor conforme o preço avança, travando parte do lucro.
Trailing	150 · 1 a 100000	Distância em pontos para ativar e mover o stop móvel. Menor protege o lucro mais cedo e tira da operação mais rápido.

Períodos (RSI)	14 · 1 a 500	Quantos candles o RSI olha para trás. Menor reage mais rápido e gera mais sinais — e mais ruído.
Sobrevenda	40 · 0 a 100	Nível que o RSI precisa cruzar para cima para gerar compra. Aproximar de 50 gera mais compras; afastar para baixo exige preço mais esticado.
Sobrecompra	60 · 0 a 100	Nível que o RSI precisa cruzar para baixo para gerar venda. Aproximar de 50 gera mais vendas; afastar para cima exige preço mais esticado.
Preço	Fechamento	Qual preço do candle alimenta o RSI: Fechamento, Abertura, Máxima, Mínima, Mediana, Típico ou Ponderado.
Máx. posições	1 · 1 a 100	Quantas operações o robô pode manter abertas ao mesmo tempo.

21 Botões

Salvar	Envia todos os parâmetros ao robô e espera a confirmação dele . O painel mostra <i>“aguardando confirmação do robô”</i> e só troca para <i>“Configuração aplicada · N parâmetros confirmados pelo robô”</i> quando o robô responde — o N é a contagem que ele devolveu. Se ninguém leu o comando, avisa em vermelho em vez de anunciar sucesso.
Resetar	Devolve tudo aos valores com que o robô foi iniciado.
Pausar	Para de abrir operações novas. As que estão abertas continuam, e o stop móvel segue acompanhando o preço para proteger o lucro delas.
Fechar tudo	Encerra as posições abertas agora, a mercado.
Parar EA	Remove o robô do gráfico e fecha o painel . Para voltar, é preciso colocar o robô no gráfico de novo e reabrir o painel.
Diagnóstico · Ajuda	Estado da ligação entre painel e robô, e a explicação de cada campo dentro do próprio painel.

CAMPO VAZIO OU FORA DO LIMITE

São dois comportamentos diferentes. **Campo vazio** é pulado: o robô mantém o valor que já estava valendo. **Valor fora do limite** abre um aviso dizendo o campo e a faixa aceita, e **cancela o salvamento inteiro** — nenhum parâmetro é enviado. Sobrevenda maior ou igual à sobrecompra também é barrada.