📖 Manual de Usuario — FreePresenter AI / ProPresenter Studio

> **Versión del Software:** `v2.0.0`

> **Propósito:** Guía integral de operación para operadores de medios, técnicos de sonido/video, pastores y líderes de alabanza en cultos, congresos y transmisiones en vivo.

📄 Tabla de Contenidos

Introducción y Arquitectura de Pantallas

Recorrido Visual de la Interfaz

Gestión y Carga de Canciones y Shows

Uso de Etiquetas y Secciones

Sistema de Plantillas (Templates) y Asignación de Estilos

Operación en Vivo y Controles de Proyección

Galería Multimedia, Fondos y Cola de Reproducción

Módulo Bíblico (Scripture)

Presentaciones PowerPoint / PDF y Calendario

Editor en Pantalla Completa (Full-Screen Editor)


Tabla de Atajos de Teclado

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

---

1. Introducción y Arquitectura de Pantallas

FreePresenter AI funciona con un modelo de **triple pantalla sincronizada en tiempo real** mediante canales IPC y Web Broadcast de ultra baja latencia:



Pantalla Principal (Operador): Donde se administran los proyectos, canciones, búsquedas y órdenes del servicio.

Pantalla de Audiencia (`audience.html`): Ventana limpia sin marcos destinada a los proyectores del auditorio o tarjetas capturadoras de streaming.

Monitor de Escenario / Stage Display (`stage.html`): Ventana con texto en alto contraste, reloj en tiempo real, cuenta regresiva del predicador y aviso de la diapositiva que viene.

> 💡 **TIP:** Puedes abrir o relanzar las pantallas de salida en cualquier momento desde los botones superiores `Audiencia` y `Stage` situados en la esquina superior derecha del encabezado.

---

2. Recorrido Visual de la Interfaz

La pantalla principal está dividida en cuatro áreas estratégicas:



- **Panel Izquierdo (Proyecto del Día):** Muestra el orden de las canciones y elementos que se usarán en el servicio actual.
- **Centro (Lienzo de Diapositivas):** Visualiza todas las filminas de la canción seleccionada con su fondo y estilo real.
- **Panel Derecho (Control de Emisión):** Previsualización en vivo de lo que ve el público, botones de emergencia (*Clear All, Clear Text, Clear Media*), controles de transiciones y monitor de confianza.
- **Dock Inferior (Biblioteca General):** Acceso rápido a toda la base de datos de canciones, biblioteca de videos/imágenes, editor de plantillas, buscador de Biblias y agenda.

---

3. Gestión y Carga de Canciones y Shows

Existen tres métodos para incorporar canciones al software:

Método A: Creación Manual con División Automática

En el dock inferior, haz clic en la pestaña `Shows`.

Presiona el botón rosa `+ Nuevo Texto / Canción`.

Completa los campos:

- **Título:** Nombre de la canción (ej. *Cuan Grande Es Él*).
- **Categoría:** Selecciona *Alabanza*, *Adoración*, *Sermón*, *Avisos* u *Overlays Stream*.
- **Plantilla Inicial:** Elige la plantilla visual con la que nacerá la canción.

- **Modo de División:**
- *Por Párrafo:* Cada salto de párrafo doble genera una filmina.
- *Por Líneas:* Cada línea de texto genera una diapositiva individual.
- *Fijo por N renglones:* Define un límite estricto (ej. 2 o 4 renglones por diapositiva).

Pega la letra completa en el cuadro de texto y pulsa `Guardar Show`.

Método B: Búsqueda Web de Canciones en 1 Clic

En el modal de creación de show, haz clic en la pestaña `Buscar en la Web`.

Escribe el nombre de la canción o parte de la letra.

El buscador listará:

- Coincidencias en tu biblioteca local (si ya la tienes descargada).
- Resultados en línea extraídos de bases de alabanza cristiana.

Haz clic en `Importar Letra`. La letra se limpiará automáticamente, detectará sus secciones y estará lista para guardar.

Método C: Agregar Canciones al Proyecto del Día

- En la cuadrícula de canciones del dock inferior, cada tarjeta tiene un botón `+ Proyecto`.
- Al pulsarlo, la canción se ancla en el panel lateral izquierdo (**PROJECTS**).
- Puedes quitarla del proyecto en cualquier momento tocando la cruz `×` en el sidebar (la canción seguirá existiendo en tu biblioteca general).

---

4. Uso de Etiquetas y Secciones

FreePresenter AI incluye un analizador inteligente de estructura musical. Al pegar la letra de una canción, el sistema identifica automáticamente los bloques mediante corchetes o dos puntos:

Etiquetas Reconocidas Automáticamente

Etiqueta en la Letra	Sección Resultante	Color del Badge	Icono
`[Intro]` o `Intro:`	Introducción instrumental	Azul Celeste (`badge-intro`)	Nota
`[Estrofa 1]`, `[Verso 1]`	Estrofas o versos principales	Azul Real (`badge-verse`)	Libro
`[Pre-Coro]` o `Pre-coro:`	Preparación al coro	Rosa Fuerte (`badge-prechorus`)	Rayo
`[Coro]` o `Chorus:`	Estribillo principal	Violeta Neón (`badge-chorus`)	Fuego
`[Puente]` o `Bridge:`	Clímax o puente de la canción	Ámbar / Dorado (`badge-bridge`)	Enlace
`[Instrumental]` o `Solo:`	Solo musical	Turquesa (`badge-instrumental`)	Auricular
`[Final]`, `[Outro]` o `Coda:`	Cierre de la canción	Rojo Carmín (`badge-outro`)	Bandera
`[Sermón]` o `Puntos:`	Notas del predicador	Verde Esmeralda (`badge-sermon`)	Mensaje
`[Overlay]` o `LowerThird:`	Zócalo inferior para nombres	Fucsia Oscuro (`badge-lowerthird`)	Persona

Barra de Navegación Rápida por Secciones

En la parte superior de la cuadrícula de filminas encontrarás una botonera con todas las secciones de la canción:

!Barra de Secciones

- Si el líder de alabanza decide repetir el coro de forma espontánea, no tienes que buscar la filmina: simplemente **haz clic en el botón** `Coro` de la barra de secciones y saltarás inmediatamente a esa estrofa.
- La sección que se encuentra actualmente proyectándose en vivo parpadea con un punto rojo indicador `•` (**En Vivo**).

---

5. Sistema de Plantillas (Templates) y Asignación de Estilos

Las plantillas definen la tipografía, tamaño de letra, colores, bordes, sombras, alineación y cajas de fondo de las diapositivas.

Asignación Rápida con 1 Clic (¡Nueva función v2.0!)

Si tienes un show cargado en pantalla y deseas cambiarle el diseño rápidamente:

Haz clic en la canción en el panel izquierdo o en el dock inferior para que sea el **show activo**.

En el dock inferior, dirígete a la pestaña `Templates`.

Haz clic sobre la plantilla que deseas aplicar en la lista lateral izquierda.

Listo: El show activo adoptará inmediatamente el estilo de esa plantilla (y si la plantilla define un límite de renglones, ajustará sus filminas automáticamente).

Aislamiento total: Ninguna otra canción de tu biblioteca se verá afectada; el cambio se aplica únicamente al show seleccionado.

Otras Formas de Asignar Plantillas

- **Al crear un Show:** Desde el menú desplegable *Plantilla* del modal de creación.
- **Desde el Editor en Pantalla Completa:** En la columna derecha (Inspector), en la sección *Plantilla de la Canción*.

Crear y Editar Plantillas

En la pestaña `Templates` del dock inferior puedes:

- Modificar en tiempo real la tipografía (`Inter` , `Montserrat` , `CMGSans` , `Outfit` , `Roboto` , etc.).
- Variar tamaño, interlineado y separación de caracteres con previsualización en vivo.
- Configurar cajas traslúcidas (`bgColor`) detrás del texto para garantizar legibilidad sobre fondos claros.
- Crear nuevas plantillas con el botón `+ Nueva Plantilla`.

---

6. Operación en Vivo y Controles de Proyección

Cómo Proyectar una Diapositiva

Haz clic sobre cualquier filmina en la cuadrícula central.

La filmina se rodeará de un **borde rojo brillante** con el badge `EN VIVO`.

Inmediatamente el texto aparecerá en la pantalla de Audiencia y en el monitor del operador.

Navegación Durante el Servicio

- **Avanzar:** Presiona la tecla `Espacio`, `Enter` o `Flecha Derecha`.
- **Retroceder:** Presiona la tecla `Flecha Izquierda`.
- **Salto libre:** Haz clic con el ratón directamente sobre la filmina deseada.

Botones de Emergencia (Master Clear)

Ubicados en la consola derecha del operador:

- `CLEAR ALL` **(**`Escape`**):** Apaga instantáneamente el texto, los fondos multimedia y los zócalos inferiores. La pantalla de audiencia queda en negro absoluto.
- `Text (F2)`**:** Oculta solo la letra de la canción, manteniendo el video de fondo en reproducción (ideal para momentos de oración o solos instrumentales).
- `Media (F3)`**:** Apaga el fondo de video o imagen, manteniendo el texto visible.
- `Overlays (F4)`**:** Oculta zócalos o tercios inferiores de nombres.

Panel de Transiciones

Permite definir cómo entra y sale el contenido:

- **Texto:** Alterna entre `Cut` (corte directo instantáneo) y `Fade` (desvanecimiento suave).
- **Medios:** Alterna entre corte o disolución de video.
- **Tiempo (ms):** Deslizador que gradúa la velocidad del fundido (desde `100ms` hasta `1000ms`, predeterminado `250ms`).
- **Control de Audio:** Botón para silenciar/activar el sonido de los videos y slider de volumen general.

---

7. Galería Multimedia, Fondos y Cola de Reproducción

Haz clic en la pestaña `Media` en el dock inferior para gestionar videos e imágenes de fondo.

Cargar Contenido

- **Arrastrar y Soltar:** Arrastra archivos de video (`.mp4`, `.webm`, `.mov`) o imágenes (`.jpg`, `.png`) directamente a la zona punteada (*Dropzone*).
- **Vincular Carpeta de Disco en Tiempo Real:** Pulsa el botón `+ Carpeta Física` para seleccionar una carpeta de tu disco duro. Cualquier video que pegues en esa carpeta de Windows aparecerá automáticamente en FreePresenter sin necesidad de volver a importarlo.

Proyección de Medios

- **Clic simple:** Proyecta el video o imagen de fondo inmediatamente en bucle infinito (`Loop`).

Cola de Reproducción Continua (Playlist Automática)

Si vas a pasar varios videos de anuncios o testimonios uno tras otro:

Mantén presionada la tecla `Alt` **y haz clic** en los videos que deseas encolar (o pulsa el botón `+Cola` de la tarjeta).

Los videos recibirán badges numéricos (`#1`, `#2`, `#3`).

El video activo desactivará su repetición en bucle y, al terminar su reproducción de forma natural, **pasará automáticamente al siguiente video en cola** con transición suave.

8. Módulo Bíblico (Scripture)

En el dock inferior, selecciona la pestaña `Scripture`:

Búsqueda Rápida de Pasajes

En la caja de búsqueda escribe el libro, capítulo y versículo (ej. `Juan 3:16`, `Salmos 23` o `Gen 1`).

Atajo `Tab` ⇆: Al escribir `G-e-n`, presiona `Tab` para que el sistema complete automáticamente `Génesis`.

Presiona `Enter` para buscar.

Navegación por Columnas (3-Col View)

Si prefieres explorar visualmente:

- **Columna 1:** Selecciona el Libro de la Biblia.
- **Columna 2:** Elige el Capítulo.
- **Columna 3:** Visualiza todos los versículos listados.

Proyección de Versículos

- **Doble clic o clic en versículo:** Proyecta el texto bíblico al instante en la pantalla de Audiencia.
- **Ajustes Bíblicos:** En el panel lateral derecho de la pestaña bíblica puedes configurar:
- Máximo de renglones por filmina (para versículos largos).
- Incluir referencia automática al pie (*ej. Juan 3:16 RVR1960*).
- Selector de versión bíblica (Reina Valera 1960, NVI, etc.).
- **Importar Nuevas Biblias:** Puedes añadir traducciones adicionales pegando un enlace URL o cargando un archivo JSON bíblico con el botón `+ Cargar Biblia`.

---

9. Presentaciones PowerPoint / PDF y Calendario

Importar Presentaciones de PowerPoint y PDF

FreePresenter AI te permite proyectar presentaciones sin necesidad de tener Microsoft Office instalado:

En el dock de Shows, presiona el botón naranja `📊 Importar PPT / PDF`.

Selecciona tu archivo (`.pptx`, `.ppt`, `.ppsx`, `.odp` o `.pdf`).

Elige el modo de importación:

- **Presentación Visual (Recomendado):** Convierte cada lámina en una filmina de alta fidelidad 16:9 preservando las fuentes, fotos y diagramas originales.
- **Extraer Texto:** Convierte el contenido de la presentación en diapositivas editables adaptadas a tus plantillas de alabanza.


Calendario de Eventos y Anuncios

En la pestaña `Calendar`:

- Agenda cultos dominicales, reuniones de oración, discipulados y vigilias.
- Selecciona cualquier evento y haz clic en `Proyectar Anuncio` para lanzar una placa visual en la pantalla de audiencia con la fecha, hora y notas del evento.

10. Editor en Pantalla Completa (Full-Screen Editor)

Para diseñar o retocar una canción a fondo, pulsa el botón `Editar Canción` en el banner central o presiona la pestaña superior `Edit`:



- **Edición Directa (WYSIWYG):** Haz clic sobre el texto dentro del recuadro del lienzo central y escribe directamente.
- **Bounding Box Interactivo:** Arrastra los bordes y esquinas para definir el área donde debe confinarse el texto.
- **División de Filmina en el Cursor (✂):** Coloca el cursor en la mitad de una estrofa y pulsa `Dividir`; el texto posterior pasará a una nueva filmina automáticamente.
- **Comparador Visual de Cambios (Diff):** En la pestaña *Texto Completo*, el sistema te mostrará en verde lo que se conserva y en rojo tachado lo que se borra, evitando pérdidas accidentales de estrofas.
- **Salir:** Presiona `Escape` o el botón `Cerrar Editor` para regresar a la vista de proyección.

11. Tabla de Atajos de Teclado

Memorizar estos atajos agilizará notablemente tu operación durante los servicios:

Tecla / Combinación	Función en Proyección	Función en Edición / Búsqueda
`Espacio` / `→`	Siguiente diapositiva	—
`←`	Diapositiva anterior	—
`F2`	Limpiar / Restaurar Texto	—
`F3`	Limpiar / Restaurar Fondo Multimedia	—
`F4`	Limpiar / Restaurar Overlays (Zócalos)	—
`Escape`	**CLEAR ALL** (Apagón de emergencia)	Salir del Editor / Cerrar Modales
`Supr` / `Delete`	Eliminar canción, video o Biblia seleccionada	Borrar filmina en el editor
`Tab` ↹	—	Autocompletar libro en buscador bíblico
`Ctrl + S`	—	Guardar cambios en el Editor
`Alt + Clic`	Agregar video a la cola de reproducción	—

12. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

❓ La pantalla de Audiencia no se abre o quedó minimizada

Solución: Haz clic en el botón `Audiencia` en la esquina superior derecha del menú principal. Si tienes un segundo monitor o proyector conectado en modo extendido en Windows (`Windows + P` ➔ *Extender*), la ventana se posicionará automáticamente en el proyector.

❓ El video se reproduce pero no se escucha el audio

Solución: Revisa el panel derecho en la sección *TRANSICIONES EN VIVO*. Comprueba que el botón de audio indique `AUDIO: ON` y que el deslizador de volumen esté al 100%.

❓ Le cambié la plantilla a una canción pero sigue viéndose con letra pequeña

Solución: Con la canción seleccionada en pantalla, ve a la pestaña `Templates` en el dock inferior y haz clic sobre la plantilla que deseas aplicar. Si la canción tenía estilos locales personalizados aplicados desde el editor, este clic unificará y limpiará los estilos residuales aplicando la plantilla seleccionada.

❓ ¿Cómo proyectar un fondo negro sin texto rápidamente?

Solución: Pulsa la tecla `F2` para limpiar el texto y `F3` para limpiar el video, o pulsa `Escape` para un borrado maestro total.

---

*Manual elaborado para **FreePresenter AI Studio v2.0.0** — Sistema de Producción Multimedia para Iglesias y Eventos.*