DHCPV6 BEÁLLÍTÁSA

DHCPV6 KÉT MŰKÖDÉSI MÓDJA

- Stateless DHCP: ekkor a SLAAC (automatikus konfiguráció) és a DHCP együtt működik. A SLAAC adja az IPvó prefixet, prefixhosszat és átjárót, míg a DHCPvó szerver pedig a többi opciót (PI: DNS szerver, tartománynév)
- Stateful DHCP: ekkor a SLACC nem lesz figyelembe véve, minden konfigurációt a DHCP szerver küld el az állomásnak.

Először itt is létre kell hozni a címkészletet (persze címek nem lesznek benne),
a NEV a készlet neve lesz és szabadon választható (kisbetű – nagybetű érzékeny):

R1(config) # ipv6 dhcp pool NEV

• Ez után meg kell adni az opciókat (itt az a::1 című állomás lesz a DNS szerver):

R1(config-dhcpv6) # dns-server a::1

• A szerver beállítása az opciók megadása után be is fejeződik. Az IPvó esetében viszont meg kell adni azt, hogy ez a szerver melyik interfészen működjön. Ehhez ki kell választani az interfészt (pl: ha a beállításra szoruló állomások a G0/0/0 interfészen vannak akkor:

R1(config) # interface g0/0/0

Majd hozzárendelni az elkészített DHCPv6 szervert az interfészhez:

R1(config-if) # ipv6 dhcp server NEV

• Még most sem vagyunk készen: jelenleg ugyan fut a DHCPvó szerver a forgalomirányítón, de a kutyát sem érdekli ez, mert az állomások boldogan megvannak a SLAAC-cal kapott címmel és nem keresik a szervert. Meg kell adni az automatikus konfigurációban, hogy kell a DHCP szerver:

R1(config-if) # ipv6 nd other-config-flag

E parancs hatására már nem elégszenek meg az állomások a SLAAC-cal, felkeresik a DHCPv6 szervert további konfigurációért.

 Ha ki szeretnénk kapcsolni a DHCPv6 szervert a hálózaton, akkor először vissza kell állítani a SLAAC-ot:

R1(config-if) # no ipv6 nd other-config-flag

• Lekapcsolni a DHCPv6 szervert:

R1(config-if) # no ipv6 dhcp server NEV

STATEFUL DHCP BEÁLLÍTÁSA

• Ekkor az előzőek szerint létrehozunk egy címkészletet (csak most címek is lesznek benne):

R1(config)# ipv6 dhcp pool NEV

Megadjuk az opciókat:

R1(config-dhcpv6) # dns-server a::1

Végül megadjuk a címkészletet (a hálózat prefixe itt: a:b:c:d::/64, aminek az interfész IPv6 címével azonos prefix-el kell kell rendelkeznie):

R1(config-dhcpv6) # address prefix a:b:c:d::/64

Ez a megadás csak 7.3.1-es PT-től működik, a korábbi PT-ben mást kell csinálni!!!

STATEFUL DHCP BEÁLLÍTÁSA

 Ha megvagyunk be kell lépni a DHCPv6 szerverként használt interfészbe és hozzá kell rendelni a DHCPv6 szervert:

R1(config) # interface G0/0/0

R1(config-if) # ipv6 dhcp server NEV

Itt is át kell kapcsolni az automatikus konfigurációt:

R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag

Ekkor csak a DHCPvó szerver által küldött információkat használják az állomások!

STATEFUL DHCP BEÁLLÍTÁSA

 Ha ki szeretnénk kapcsolni a DHCPv6 szervert a hálózaton, akkor először vissza kell állítani a SLAAC-ot:

R1(config-if) # no ipv6 nd managed-config-flag

• Lekapcsolni a DHCPv6 szervert:

R1(config-if) # no ipv6 dhcp server NEV

RADNS BEÁLLÍTÁSA

Lehetőség van a DNS szerver IP címének elküldésére SLAAC segítségével. Ez a RADNS (Router Advertisement DNS). Ekkor DHCP szerver segítsége nélkül lehet az állomások teljes hálózati konfigurációját elküldeni. A PT-ben a 8.1-es verziótól érhető el a parancs. Interfészkonfigurációs módban használható.

R1(config-if) # ipv6 nd ra dns server a::a

A fenti parancs az a::a IPv6-os címet állítja be DNS szervernek az állomásokon.

SLAAC KIKAPCSOLÁSA

 Ha valamelyik interfészen nem akarjuk, hogy fusson az automatikus konfiguráció, mert nincsenek rajta állomások. Akkor a következő paranccsal lehet letiltani az automatikus konfigurációt:

R1(config-if) # ipv6 nd ra suppress

• Visszakapcsolás:

R1(config-if) # no ipv6 nd ra suppress