Android Scroller用法

发布于2019-10-22 14:22:20 阅读 625

```
Android里 Scroller 类是为了实现View平滑滚动的一个 Helper 类。
通常在自定义的View时使用,在View中定义一个私有成员mScroller = new Scroller(context)。
设置mScroller滚动的位置时, 并不会导致View的滚动 ,通常是用mScroller记录/计算View滚动的位置,再重写View的computeScroll(),完成实际的滚动。
```

相关API介绍如下

```
mScroller.getCurrX() //获取mScroller当前水平滚动的位置
   mScroller.getCurrY() //获取mScroller当前竖直滚动的位置
3
   mScroller.getFinalX() //获取mScroller最终停止的水平位置
   mScroller.getFinalY() //获取mScroller最终停止的竖直位置
   mScroller.setFinalX(int newX) //设置mScroller最终停留的水平位置,没有动画效果,直接跳到目标位置
5
   mScroller.setFinalY(int newY) //设置mScroller最终停留的竖直位置,没有动画效果,直接跳到目标位置
8
   //滚动, startX, startY为开始滚动的位置, dx,dy为滚动的偏移量, duration为完成滚动的时间
9
   mScroller.startScroll(int startX, int startY, int dx, int dy) //使用默认完成时间250ms
   mScroller.startScroll(int startX, int startY, int dx, int dy, int duration)
10
11
   mScroller.computeScrollOffset() //返回值为boolean, true说明滚动尚未完成, false说明滚动已经完成。这是一
12
```

例子

举例说明,自定义一个CustomView,使用Scroller实现滚动

```
1 | import android.content.Context;
    import android.util.AttributeSet;
2
3
   import android.util.Log;
    import android.view.View;
5
    import android.widget.LinearLayout;
    import android.widget.Scroller;
7
8
    public class CustomView extends LinearLayout {
9
       private static final String TAG = "Scroller";
10
        private Scroller mScroller;
11
        public CustomView(Context context, AttributeSet attrs) {
12
            super(context, attrs);
13
            mScroller = new Scroller(context);
14
        }
15
        //调用此方法滚动到目标位置
16
17
        public void smoothScrollTo(int fx, int fy) {
            int dx = fx - mScroller.getFinalX();
18
19
            int dy = fy - mScroller.getFinalY();
20
            smoothScrollBy(dx, dy);
21
        }
22
23
        //调用此方法设置滚动的相对偏移
        public void smoothScrollBy(int dx, int dy) {
24
25
            //设置mScroller的滚动偏移量
            mScroller.startScroll(mScroller.getFinalX(), mScroller.getFinalY(), dx, dy);
26
27
            invalidate();//这里必须调用invalidate()才能保证computeScroll()会被调用,否则不一定会刷新界面,
28
29
30
        @Override
        public void computeScroll() {
```

```
32
            //先判断mScroller滚动是否完成
 33
            if (mScroller.computeScrollOffset()) {
 34
               //这里调用View的scrollTo()完成实际的滚动
 35
               scrollTo(mScroller.getCurrX(), mScroller.getCurrY());
 36
               //必须调用该方法,否则不一定能看到滚动效果
 37
               postInvalidate();
 38
            }
 39
            super.computeScroll();
 40
        }
 41 }
invalidate和postInvalidate区别
两者作用一样都是 通知UI刷新 ,但是 invalidate 只能在 UI线程 中调用,
                                                              postInvalidate 则在
  非UI线程 中调用
scrollTo
scrollTo(x,y)是View的方法,其中x,y参数可以理解为View的左上角坐标从(0,0)移动到(x,y)
举例说明 scrollTo(-5,10) 就是 向右移动5` 向下移动10`
JavaScript
                                                                                   举报
```