


Procedura konfiguracji FC3D

1. Na użytkowniku fastcut, skopiować katalog fc3d do 0:/public_html/xxxxxyzzz_web_2/fc3d/
2. Na użytkowniku fastcut skopiować dane dostępowe do bazy z pliku 0:/public_html/xxxxxyzzz_web_2/server/init.php do 0:/public_html/xxxxxyzzz_web_2/plugins/fc3d/server/init.php
3. Zaimportować nw tabele z bazy wzorcowej (Objects, ObjectsCatalogs, ObjectsGroups, ObjectsLangs, ObjectsTpls, ObjectsVariables), jeżeli są w bazie docelowej zweryfikować lub/i usunąć je przed importem.




4. Skonfigurować bazę w Params i ustawić
 - a. Custom20.OnlineWorktopCreator=1
 - b. Custom20.FastCube3DUrl=https://xxxxxyzzz.erozkroje.pl/plugins/fc3d/view3d.html?lang={{lang}}&hash={{hash}}&symbol={{symbol}}&set={{set}}&tpl={{tpl}}&id={{ID}}&bid={{BID}}&gid={{GID}}&mode={{mode}}
 - c. Custom20.FastCube3DInitSet=set_1
 - d. Custom20.FastCube3DInitTpl=worktop_fastcube3d
 - e. Custom20.FastCube3DInitSymbol=WORKTOP_V6
5. Założyć użytkowników FC3D_API i FC3D_API_KLIENT z uprawnieniami API_OAUTH

Użytkownicy		wszystkie oddziały		Q fc3		
Akty...	I	Login	Identyfikator	Email	Uprawnienia	Grupa
☒	9	FC3D_API		fc3d.api@agmasoft.pl	API_OAUTH	System
☒	10	FC3D_API_KLIENT		fc3d.api.klient@agmasoft.pl	API_OAUTH	System

6. API key (ext) użytkownika FC3D_API skopiować do zmiennej Params.Online.FastCube3DAPIKey
7. API sign użytkownika FC3D_API_KLIENT skopiować do zmiennej Params.Online.FastCube3DAuthSign
8. Użytkownik FC/OM, który ma korzystać z FC3D musi mieć wypełniony nieunikalny Id1 i mieć dostęp do Custom20 (domyślny dla FC3D)
9. Zalogować się do <https://xxxxxyzzz.erozkroje.pl/plugins/fc3d/creator3d.html> i skonfigurować bryłę oraz sposób wyceny w Custom20.

Procedura konfiguracji API dla FC

1. Złożyć użytkowników FC_API i FC_API_KLIENT z uprawnieniami API_OAUTH
2. W Params ustawić
 - a. FC_oauth2ClientId=FC_API
 - b. FC_oauth2ClientSecret=hasło użytkownika FC_API
 - c. FC_oauth2ServerUrl=https://xxxxxyyzzz.erozkroje.pl
 - d. FC_oauth2APIKey=API key (ext) użytkownika FC_API_KLIENT
(ulega zmianie po zmianie hasła lub nazwy użytkownika)
3. Po poprawnej konfiguracji można uruchomić FC w oknie OM z automatycznym logowaniem użytkownika zalogowanego w OM (użytkownik musi mieć możliwość logowania w FC)W



4. Można uruchomić FC3D w okienku OM.