# Creazione di un file transform (\*.mst) per la personalizzazione del setup di Imagicle print2fax

## Prerequisiti

È necessario installare il software per l'editing di database MSI Orca, disponibile nel Windows 10 SDK (scaricare la ISO da <a href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2120735">https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2120735</a>, montare la ISO, installare il pacchetto Installers\Orca-x86\_en-us.msi)

# Logica di funzionamento dell'installer

L'installer di Imagicle print2fax per impostazione predefinita adotta le seguenti logiche:

- La directory di installazione predefinita è %ProgramFiles(x86)%\Imagicle print2fax
- Durante l'installazione viene proposta una dialog dove si può indicare:
  - o Indirizzo o FQDN del server
  - Utilizzo di https (sì/no)
  - o Bypassare i check di validità del certificato del server (sì/no)
  - Nome utente
  - Password

Tali parametri vengono scritti nel file di configurazione system-wide %ProgramData%\Imagicle print2fax\wfigui.ini

La GUI consente di editare tali parametri e scrive la sua configurazione nel file per utente %AppData%\Imagicle print2fax\wfigui.ini

I parametri per utente hanno precedenza su quelli system-wide. Questo consente a un amministratore di distribuire una configurazione di default condivisa, consentendo a ogni utente di personalizzarla con parametri specifici.

Durante un ripristino, reinstallazione o upgrade del software, l'installer recupera i parametri già presenti in %ProgramData%\Imagicle print2fax\wfigui.ini e li ripropone nella dialog.

#### Variabili

Queste sono le variabili principali che governano l'installazione:


Nome variabile	Significato	Valore di default
INSTALLDIR	percorso di installazione	%ProgramFiles(x86)%\Imagicle
		print2fax
OVERWRITEINIVALUES	indica all'installer di ignorare la	0
	lettura del file di configurazione	
	%ProgramData%\Imagicle	
	print2fax\wfigui.ini	
INI_SERVER	Indirizzo IP o FQDN del server	<empty></empty>
	Imagicle	
INI_USESSL <sup>1</sup>	Usare https?	1
INI_SKIPCERTIFICATECHECK <sup>1</sup>	Bypassare i check di validità del	<unset></unset>
	certificato del server?	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per disabilitare questo valore non bisogna impostarlo uguale a 0; invece non si deve definire la variabile


INI_USERNAME	Nome utente per la connessione	<empty></empty>
	ai servizi Imagicle	
INI_PASSWORD	Password per la connessione ai	<empty></empty>
	servizi Imagicle	

# Procedura per la creazione di un file transform

- 1) Avviare Orca
- 2) Aprire il file msi di Imagicle print2fax



- 3) Selezionare Transform > New Transform
- 4) Modificare le variabili secondo le proprie esigenze



- 5) Salvare il file mst selezionando Transform > Generate Transform...
- 6) Chiudere Orca

### Utilizzo di un file transform

Dalinea di comando: msiexec /i imagicle-print2fax.msi TRANSFORMS="custom.mst"

