

Musik Video Generator

Bedienungsanleitung

Beim ersten Start legt das Programm automatisch alle benoetigten Unterordner an (clips/, intro/, outro/, pre-intro/, photos/, output/, cache/). Diese muessen nicht vorher manuell erstellt werden.

Wichtig vor dem ersten Rendern: Das Programm wird ohne Videoclips ausgeliefert. Nachdem die Ordner beim ersten Start angelegt wurden, muessen clips/traurig/, clips/neutral/, clips/gluecklich/ und clips/animations/ mit eigenem Videomaterial befuellt werden. Pre-Intro-, Intro- und Outro-Videos koennen optional in die jeweiligen Ordner gelegt werden.

Ordnerstruktur

Folgende Unterordner werden beim ersten Start automatisch im Programmordner angelegt:

Ordner	Inhalt
clips/traurig/	Videoclips - traurige Stimmung (selbst befuellen)
clips/neutral/	Videoclips - neutrale Stimmung (selbst befuellen)
clips/gluecklich/	Videoclips - froehliche Stimmung (selbst befuellen)
clips/animations/	Animations-Clips (selbst befuellen)
pre-intro/	Pre-Intro-Video(s) mit eigenem Ton - wird zufaellig gewaehlt (optional)
intro/	Intro-Video(s) - wird zufaellig gewaehlt (optional)
outro/	Outro-Video(s) - wird zufaellig gewaehlt (optional)
photos/	Externe Fotos (optional)
output/	Fertige Videos landen hier automatisch
cache/normalized/	Normalisierungs-Cache - automatisch verwaltet
cache/segments/	Segment-Cache fuer den Clip-Editor - automatisch
ffmpeg/	FFmpeg - nicht anfassen (muss manuell bereitgestellt werden)
Sound/	Done-Sound - nicht anfassen (muss manuell bereitgestellt werden)

Unterstuetzte Formate: Video: .mp4 .mov .mkv .avi .webm | Bilder: .jpg .jpeg .png .webp | Audio: .mp3 .wav

Schritt fuer Schritt

1. Musik laden

Klick auf Musik waehlen und waehle eine MP3 oder WAV Datei aus. Das Programm analysiert die Datei automatisch und erkennt den Beat. Der Output-Dateiname wird aus dem Musiktitel generiert.

2. Format waehlen

Option	Beschreibung
Normal 16:9	Standard Querformat - fuer YouTube etc.
Normal 9:16	Hochformat - volle Musiklaenge
Shorts 9:16 - 58s	Hochformat - max. 58 Sek. mit Audio-Fade-Out - fuer Reels, Shorts, TikTok

3. Schnitt waehlen

Option	Beschreibung
Sanft	Schnitte ca. alle 3,5 Sekunden - sehr ruhig, atmosphaerisch
Langsam	Schnitte ca. alle 2,2 Sekunden - ruhiger, cinematischer Stil
Normal	Schnitte ca. alle 1,7 Sekunden - ausgewogen (Standard)
Schnell	Schnitte ca. alle 0,95 Sekunden - energetisch, dynamisch
Random	Jeder Schnitt zufaellig zwischen 0,95 und 3,5 Sekunden

Alle Schnitte werden automatisch auf den Beat der Musik gelegt.

Interner Clip-Pool

Der interne Clip-Pool verwendet Clips aus den Mood-Ordnern. Der Pool-Schalter muss aktiv sein.

Option	Beschreibung
Automatisch	Alle verfuegbaren Clips der gewaelten Stimmung werden verwendet
10 / 20 / 30 Clips	Zufaellige Auswahl der angegebenen Anzahl aus dem Pool
Manuelle Auswahl	Thumbnail-Fenster oeffnet sich - Clips per Klick auswaehlen

Stimmung waehlen: Traurig / Neutral / Gluecklich / Animation - Mehrfachauswahl moeglich. Ohne Auswahl werden alle Ordner verwendet.

Manuelle Auswahl: Thumbnail-Fenster zeigt alle Clips der gewaelten Stimmung. Per Klick auswaehlen (blauer Rahmen = aktiv). OK wird aktiv sobald mindestens ein Clip gewaehlt wurde.

Quellen und Optionen

Schalter:

Schalter	Funktion
Pre-Intro	Video aus dem pre-intro/ Ordner voranstellen (mit eigenem Ton, vor der Musik) - Standard: aus
Intro	Intro-Video aus dem intro/ Ordner einblenden (stumm, unter der Musik)
Outro	Outro-Video aus dem outro/ Ordner anhaengen (mit eigenem Ton, nach der Musik)
Titel	Musiktitel unten links im Video - startet nach dem Intro
Interner Pool	Clips aus den Mood-Ordnern verwenden
Externe Clips	Clips aus einem externen Ordner verwenden
Externe Fotos	Fotos aus einem externen Ordner verwenden

Ordner-Buttons:

Button	Funktion
Standard (intern)	Internen Clip-Pool aktivieren und Pfad zuruecksetzen
Externe Clips waehlen	Externen Video-Ordner auswaehlen
Externe Fotos waehlen	Externen Foto-Ordner auswaehlen

Quellen-Modi

Modus	Beschreibung
Nur intern	Ausschliesslich Clips aus den Mood-Ordern
Nur extern	Ausschliesslich externe Clips oder Fotos - werden wiederholt wenn noetig
Mix	Externe Clips werden bevorzugt (70%), interne fuellen auf

Render-Ablauf

Wenn du auf Render klickst passiert folgendes automatisch:

1. Pre-Intro wird vorbereitet (falls aktiv) - mit eigenem Ton, vor der Musik
2. Musik wird analysiert, Beats werden erkannt
3. Intro wird vorbereitet (falls aktiv)
4. Clips und Fotos werden stumm geschaltet und ins Zielformat skaliert
5. Schnitte werden zufaellig auf den Beat gelegt
6. Audio wird gemischt (inkl. Fade-Out bei Shorts 9:16 - 58s)
7. Titel-Overlay wird eingeblendet (falls aktiv) - startet nach dem Intro
8. Outro wird angehaengt (falls aktiv) - mit eigenem Ton, nach der Musik
9. Fertiges Video landet im output/ Ordner

Fortschrittsbalken und Statuszeile zeigen den aktuellen Stand. Ein Sound signalisiert den fertigen Render.

Clip-Editor

Nach dem Render wird der Button 'Clips verschieben' aktiv - er steht direkt neben dem Render-Button. Ein Klick oeffnet den Clip-Editor, das Fenster verwandelt sich, alle Einstellungen bleiben erhalten. Hier kannst du die Reihenfolge der Clips anpassen ohne das Video komplett neu zu rendern.

Aufbau:

Oben links steht der Button 'Abbrechen' sowie ein Hinweistext. Reset und Hilfe befinden sich an gewohnter Stelle oben rechts. Den groessten Teil des Fensters nimmt das Clip-Grid ein - alle verwendeten Segmente als Thumbnails, einschliesslich Pre-Intro, Intro und Outro. Ganz unten befinden sich der Uebernehmen-Button, die Statuszeile mit Fortschrittsanzeige sowie die Buttons zum Abspielen des Videos, zum YouTube-Upload und zum Oeffnen des Output-Ordners.

Clips umsortieren per Drag & Drop:

Klicke auf einen Clip und halte die Maustaste gedruickt. Ein schwebendes blaues Label folgt dem Mauszeiger. Fahre ueber den Ziel-Clip - er leuchtet blau auf. Maustaste loslassen um die beiden Clips zu tauschen. Der Button 'Uebernehmen' wird aktiv, sobald mindestens eine Aenderung gemacht wurde. Beim Uebernehmen zeigen Statuszeile und Fortschrittsbalken den aktuellen Verarbeitungsschritt.

Das Outro ist am Ende fixiert (goldener Rahmen, Schloss-Symbol), das Pre-Intro am Anfang (violetter Rahmen, Schloss-Symbol) - beide lassen sich nicht verschieben. So bleibt gewährleistet, dass Pre-Intro-, Musik- und Outro-Ton sauber nacheinander ablaufen.

Button	Funktion
Uebernehmen	Fuehrt nur den Zusammenfuege-Schritt neu aus - sehr schnell
Abbrechen / Zurueck	Zurueck zum Hauptfenster (vor dem Uebernehmen wird die Reihenfolge zurueckgesetzt)
Video anschauen	Fertiges Video im externen Player oeffnen
YouTube	Oeffnet die YouTube-Upload-Seite im Browser
Output-Ordner	Output-Ordner im Explorer oeffnen
Reset	Alle Einstellungen zuruecksetzen - Cache optional leeren

Beim Schliessen des Programms im Editor-Modus erscheint ein Hinweis.

Buttons im Hauptfenster

Button	Funktion
Render	Rendering starten
Clips verschieben	Clip-Editor oeffnen (wird nach dem Render aktiv)
Video anschauen	Zuletzt gerendertes Video direkt oeffnen
YouTube	Oeffnet die YouTube-Upload-Seite im Browser
?	Kurzanleitung direkt im Programm oeffnen
Output-Ordner	Output-Ordner im Explorer oeffnen
Reset	Alle Einstellungen zuruecksetzen - Cache optional leeren

Die Kurzanleitung im '?' Fenster enthaelt einen Button, der zusaetzlich diese ausfuehrliche PDF-Anleitung oeffnet, sofern sie im Programmordner liegt.

Tipps

- Clip-Ordner zuerst befuellen - je mehr Material, desto abwechslungsreicher das Ergebnis
 - Mehrere Intros, Outros oder Pre-Intro-Clips ablegen - das Programm waehlt beim Render zufaellig eines aus
 - Mix-Modus eignet sich gut um projektspezifisches Material mit Standard-Clips zu kombinieren
 - Shorts 9:16 - 58s ist direkt geeignet fuer Instagram Reels, YouTube Shorts und TikTok
 - Der Titel wird aus dem Dateinamen der Musikdatei generiert - Sonderzeichen werden bereinigt
 - Cache beschleunigt wiederholte Renders - bei Platzmangel einfach ueber Reset leeren
 - Animations-Clips im Ordner clips/animations/ ablegen und per Stimmungs-Checkbox auswaehlen
 - Random-Schnitt eignet sich gut fuer experimentelle oder energetische Videos
 - Im Clip-Editor kannst du mehrfach umsortieren und dann Uebernehmen klicken
 - Das Outro bleibt beim Umsortieren immer am Ende, das Pre-Intro immer am Anfang - so gehen die Toene nicht verloren
 - Das Pre-Intro ist standardmaessig ausgeschaltet und muss ueber den Schalter aktiviert werden
 - Der YouTube-Button spart den Umweg ueber Browser und Kanal-Suche
-

Musik Video Generator