Generador de vídeos musicales 4.2

Manual de usuario

De la canción al vídeo musical terminado, en cinco pasos

Contenido

1. Resumen
2. Carpetas y archivos del programa
3. Primer inicio
4. Interfaz
5. Paso 1 – Inicio
6. Paso 2 – Material
7. Paso 3 – Extras
8. Paso 4 – Montaje
9. Paso 5 – Listo
10. Ayuda y ajustes
11. Consejos y solución de problemas

© 2026 Michael Beyer (loopweb) · MIT

1. Resumen

El Generador de vídeos musicales (MVG) convierte automáticamente un archivo de música y tus clips de vídeo y fotos en un vídeo musical. Detecta el ritmo de la canción y coloca cada corte exactamente sobre él. Tú decides el material, los formatos y los extras; el programa se encarga del montaje.

La versión 4.2 te guía en cinco pasos claros:

Paso	Qué haces allí
1 Inicio	Elegir la música, marcar los formatos de salida
2 Material	Reunir clips y fotos: del grupo, de carpetas o arrastrándolos a la ventana
3 Extras	Pre-intro, intro, outro, título y velocidad de corte
4 Montaje	Revisar el orden de clips planificado, mover o reemplazar clips, crear el vídeo
5 Listo	Ver el vídeo, elegir la miniatura de YouTube, subirlo o cambiar clips después

Novedades de la versión 4.2

- Automático total en el menú ⚙: elige la música, un clic: 10 clips aleatorios del grupo y vídeo terminado.
- Pre-intro, intro y outro seleccionables: si hay varios vídeos en la carpeta, eliges uno concreto o «Aleatorio» en el paso 3.
- Registros ordenados en la carpeta logs/; el registro de errores se mantiene pequeño automáticamente.

Novedades de la versión 4.1

- Informar de un problema (menú ⚙ y en caso de error): guarda en el escritorio un informe de error en un archivo ZIP para enviarlo al desarrollador. Solo contiene registros y datos técnicos, ningún vídeo.
- Vaciar caché como entrada propia en el menú ⚙, con su tamaño.
- Los clips en formatos especiales (p. ej. 4K o HEVC del móvil) se preparan mostrando el avance en porcentaje: la pantalla ya no parece detenida.
- Más protección contra bloqueos: si ffmpeg no responde durante 5 minutos, el paso se detiene con un mensaje claro en lugar de esperar sin fin. Las preparaciones interrumpidas ya no dejan archivos dañados.
- Registros más detallados, también de la sesión anterior.

Novedades de la versión 4.0

- Proceso guiado en cinco pasos en lugar de una gran ventana de ajustes; el modo sencillo desaparece.
- Un único grupo de clips (carpeta clips/) en lugar de carpetas de ánimo; el material de cualquier fuente acaba en una selección común.
- Puedes arrastrar archivos y carpetas a la ventana en cualquier paso.
- El orden de clips se muestra antes de renderizar y se puede ordenar; durante el renderizado ves en directo cómo se monta el vídeo.
- Los cambios posteriores solo vuelven a renderizar las secciones modificadas.
- Miniatura automática para YouTube (1280×720) con la opción de elegir otra imagen.
- Apariencia clara, oscura o como Windows; cambio de idioma sin reiniciar.
- Clip entero: si no hay velocidad de corte marcada, cada clip se reproduce completo; el corte va al final del clip, en el beat.
- Solo un clip: se repite automáticamente en loop durante toda la canción, sin cortes o como bumerán, al ritmo.
- Paleta de herramientas para la miniatura: elegir cualquier imagen, texto con fuentes, colores, contorno y sombra, logo propio y plantillas.
- Tiempo restante al renderizar («faltan aprox. 2 min»), final suave sin outro (imagen y sonido se desvanecen) y selectores de archivos que recuerdan las últimas carpetas usadas.
- Ayuda con clic también en el editor de miniaturas y en la ventana del grupo (con su propio botón «?»).
- Acerca de MVG en el menú ⚙: versión con comprobación de actualizaciones (las versiones nuevas se muestran arriba), licencias, enlaces y una forma de apoyar MVG.
- Corregido: con pre-intro el título aparecía demasiado pronto; ahora siempre aparece después del pre-intro y del intro.

2. Carpetas y archivos del programa

Todas las carpetas están junto al archivo del programa (EXE). Las carpetas que falten se crean automáticamente al iniciar.

Carpeta	Contenido
clips/	Tu grupo de clips: vídeos y fotos que usas una y otra vez. Se entrega vacía; llénala tú.
intro/	Vídeos de intro (mudos al principio de la canción). Si hay varios, al azar o elegido en el paso 3.
outro/	Vídeos de outro con sonido propio (después de la música). Al azar si hay varios, o uno elegido en el paso 3.
pre-intro/	Vídeos de pre-intro con sonido propio (antes de la música). Al azar si hay varios, o uno elegido en el paso 3.
output/	Vídeos terminados y miniaturas de YouTube. El programa nunca borra nada aquí.
output/Shorts/	Shorts creados con «Short desde URL».
manual/	Los tres manuales PDF (Deutsch, English, Español). El programa los copia aquí desde el EXE al iniciarse.
logo/	Tus propios logos para el editor de miniaturas. Al principio contiene el logo de MVG como ejemplo.
cache/normalized/	Clips en formatos poco habituales, preparados una sola vez (acelera los siguientes renderizados). Se limpia automáticamente: lo que lleva 60 días sin usarse se borra, como máximo 5 GB en total.
cache/segments/	Secciones renderizadas del vídeo actual: así los cambios posteriores son rápidos. Se vacía automáticamente en cada inicio del programa y con «Nuevo vídeo».
logs/	Registros del programa (errores, desarrollo, FFmpeg). Se mantienen pequeños automáticamente; para un informe de error: ⚙ → Informar de un problema.
cache/thumbs/	Miniaturas pequeñas para el grupo, la selección y el orden de clips. Se limpia automáticamente: se borra tras 30 días sin usarse, como máximo 300 MB.
ffmpeg/, Sound/	Componentes del programa; no los modifiques.

Formatos admitidos


Tipo	Formatos
Música	MP3, WAV, FLAC, OGG
Vídeo	MP4, MOV, MKV, AVI, WEBM
Fotos	JPG, JPEG, PNG, WEBP

Ajustes y registros

El idioma y la apariencia se guardan en mvg_settings.json. Los registros están en la carpeta logs/: mvg_error.log (errores del programa), mvg_start.log (desarrollo con horas) y mvg_ffmpeg.log (salida de FFmpeg); los dos últimos también de la sesión anterior (..._vorher.log). El programa los mantiene pequeños: los registros de desarrollo y de FFmpeg solo existen para la sesión actual y la anterior, y del registro de errores se guardan las entradas más recientes. Lo más fácil para enviarlo todo es ⚙ → Informar de un problema.


3. Primer inicio

En el primer inicio el programa pregunta por el idioma: Deutsch, English o Español. Basta un clic en la tarjeta. Más adelante puedes cambiar el idioma cuando quieras en el menú ⚙, sin reiniciar.



Selección de idioma en el primer inicio

Después aparece una sola vez la página de bienvenida. Explica los pasos y señala lo más importante: el programa se entrega sin clips. Pon tus clips habituales en la carpeta del grupo («Abrir carpeta del grupo») y estarán disponibles en cada vídeo.



Página de bienvenida con el aviso del grupo de clips


4. Interfaz

Todas las páginas tienen la misma estructura:

- Cabecera: nombre del programa y el eslogan «Simply cut to the beat.» (la versión está en la barra de título); a la derecha «?» (ayuda con clic) y «⚙» (ajustes y ayuda).
- Barra de pasos: muestra el paso actual. Los pasos completados llevan una marca y se pueden pulsar.
- Zona de contenido: los ajustes del paso actual.
- Pie: a la izquierda «Atrás», en el centro la línea de estado, a la derecha «Siguiente» o la acción principal del paso.

> La línea de estado es el primer sitio donde mirar cuando un botón sigue gris o no pasa nada: indica lo que falta.

5. Paso 1 – Inicio



Paso 1: música y formatos de salida

Archivo de música

Pulsa «Elegir archivo de música» o arrastra el archivo a la ventana. Se muestran nombre, duración y carpeta. El nombre del archivo determina el nombre del vídeo: «MiCancion.mp3» se convierte en «MiCancion.mp4». Ese mismo nombre puede mostrarse como título; si quieres otro título, cambia el nombre del archivo de música. El selector de archivos se abre siempre en la última carpeta usada; lo mismo vale para vídeos y fotos en el paso 2.


Formatos de salida

Puedes marcar varios formatos a la vez; cada uno se crea como archivo aparte. Al menos uno debe seguir activo.

Formato	Descripción	Archivo
Normal 16:9	Horizontal con la duración completa de la canción y todos los extras. Además se guarda automáticamente una miniatura de YouTube.	Titulo.mp4
Normal 9:16	Vertical con la duración completa y todos los extras.	Titulo_9x16.mp4
Short 9:16 · 58 s	La sección más fuerte de la canción (normalmente el estribillo), exactamente 58 s, con entrada y salida suaves. Nunca con pre-intro, intro, outro ni título.	Titulo_Short.mp4

> El primer formato marcado es el vídeo principal: su orden de clips lo ves y ordenas en el paso 4. Los demás formatos se montan automáticamente. Si eliges solo el short, es el vídeo principal y se puede ordenar.

6. Paso 2 – Material




Paso 2: fuentes arriba, selección común abajo

Aquí reúnes todo lo que entra en el vídeo. Las tres fuentes se pueden combinar libremente:

Fuente	Cómo funciona
Grupo de clips	«Seleccionar clips» abre una ventana con miniaturas de todos los archivos de la carpeta clips/. Haz clic para elegir (marco azul) y luego «Aplicar». «Abrir carpeta» abre el grupo en el Explorador. Opcional: si creas subcarpetas en el grupo (p. ej. «Playa», «Ciudad»), cada una tiene su propia pestaña en la ventana de selección; la selección vale para todas las pestañas. Sin subcarpetas no hay pestañas.
Tus vídeos	«Elegir carpeta» añade todos los vídeos de una carpeta, «Elegir archivos» vídeos sueltos.
Tus fotos	Igual que los vídeos. Las fotos permanecen en pantalla durante un corte.

Lo más rápido es arrastrar: lleva vídeos, fotos o carpetas enteras desde el Explorador a la ventana del programa; funciona en cualquier paso. Un archivo de música arrastrado a la ventana pasa a ser la nueva música.




Selección del grupo de clips

Tu selección

- Todas las entradas tienen el mismo peso; el programa las reparte al azar entre los cortes y evita el mismo clip dos veces seguidas.
- Los clips del grupo llevan ◆; las fotos, un símbolo de imagen.
- La × de una miniatura quita una entrada, «Quitar todo» vacía la selección. Los archivos nunca se borran.
- Los archivos duplicados se omiten automáticamente.
- Las fotos solo se usan en cortes de 2 segundos o más y como máximo dos seguidas, en cuanto también hay vídeos en la selección.

> El diálogo de carpetas de Windows solo muestra carpetas, no archivos: una carpeta llena de vídeos parece vacía. Es normal: haz clic en la carpeta y confirma.

7. Paso 3 – Extras



Paso 3: extras, velocidad de corte y resumen

Todos los extras son opcionales. Valen para 16:9 y 9:16 de duración completa; el short de 58 segundos siempre va sin ellos. Si la carpeta correspondiente está vacía, el interruptor está bloqueado: pon un vídeo en ella («Abrir carpeta») y la opción estará disponible en cuanto vuelvas a la ventana del programa.

Extra	Efecto
Pre-intro	Vídeo propio con sonido propio ANTES de la música (p. ej. saludo, cortinilla del canal). El vídeo se alarga lo que dura el pre-intro.
Intro	Clip mudo al principio de la canción; la música ya suena. Forma parte de la duración de la canción: el vídeo no se alarga.
Outro	Vídeo propio con sonido propio DESPUÉS de la música (p. ej. pantalla final, aviso para suscribirse). El vídeo se alarga lo que dura el outro.
Título	El título aparece abajo a la izquierda después del pre-intro y del intro, entra suavemente y se desvanece tras unos segundos.

Si hay varios vídeos en intro/, outro/ o pre-intro/, junto al interruptor aparece un campo de selección: «Aleatorio» (predeterminado) elige uno al azar cada vez, o eliges un vídeo concreto. La elección se recuerda; el resumen muestra el vídeo elegido entre paréntesis.

Cómo se compone el vídeo

Pre-intro	Intro	Clips sobre el ritmo	Outro
sonido propio	mudo, suena la música	Música	sonido propio

◄ Duración de la canción ►

Sin outro, el vídeo termina suavemente: en el último segundo la imagen y el sonido se desvanecen en lugar de cortarse de golpe. Con outro, este se reproduce como siempre hasta su propio final; el Short 9:16 · 58 s tiene su propio fundido de entrada y de salida.

Velocidad de corte

Ajuste	Corte aprox. cada	Efecto
Suave	3,5 s	tranquilo, atmosférico – para baladas
Lento	2,2 s	cinematográfico
Normal	1,7 s	equilibrado (por defecto) – suele ir bien con bachata y merengue
Rápido	0,95 s	enérgico – para reguetón y música de baile
Aleatorio	0,95–3,5 s	cada corte al azar, variado


Todos los cortes caen sobre el ritmo; la velocidad solo decide cuántos tiempos hay entre dos cortes. En los formatos verticales, Suave y Lento se aceleran un poco.

Clip entero

Si pulsas por segunda vez la velocidad marcada, ya no queda nada marcado; el aviso de arriba dice entonces «Nada seleccionado: cada clip se reproduce entero». En este modo cada clip se reproduce completo de principio a fin, dure lo que dure. El corte cae en el último beat antes del final del clip, así se pierde como mucho una fracción de segundo. Las fotos duran 4 segundos. En el paso 4 cada clip conserva su duración: si mueves o reemplazas un clip, los cortes siguientes se desplazan con él. Al pulsar una velocidad se vuelve al modo normal.

8. Paso 4 – Montaje


Con «Siguiente» en el paso 3 el programa planifica el orden de clips: analiza la música, coloca los cortes sobre el ritmo y asigna un clip a cada sección. Solo tarda unos segundos; todavía no se renderiza nada. Mientras tanto ves los pasos de trabajo en forma de lista, cada uno con su pequeña barra; los pasos terminados reciben una marca verde.



Paso 4: el orden de clips planificado

- Cada casilla es una sección del vídeo; arriba ves el tiempo en el vídeo terminado.
- Mover: arrastra una casilla con el botón pulsado sobre otra; los clips intercambian su sitio y la duración de las secciones sigue sobre el ritmo.
- «Reemplazar clip» pone otro clip al azar de la misma duración de tu selección; se prefieren clips que aún no se usan.
- Pre-intro, intro y outro están bloqueados (candado) y se quedan en su sitio.
- Las miniaturas muestran los clips originales en el punto usado, aún sin recortar al formato.

«▶ Crear vídeo» renderiza exactamente este orden de clips. En lugar de la cuadrícula, una cinta con las secciones recorre la imagen: la sección que se está creando está en el tercio izquierdo (con marco azul) y las terminadas reciben una marca verde y salen por la izquierda. La franja de abajo muestra el vídeo entero de un vistazo. Debajo aparecen los pasos de trabajo con sus propias barras, también para otros formatos como el short que se crean automáticamente. Arriba a la derecha está el progreso total en porcentaje y, tras unos segundos, el tiempo restante estimado («faltan aprox. 2 min»). Un sonido avisa del final.




Vista en directo durante el renderizado

> Un vídeo existente solo se sobrescribe cuando el nuevo está completamente terminado. Si algo falla, el vídeo anterior se conserva y se muestra la causa.

Solo un clip: loop


Si en la selección hay exactamente un vídeo y ninguna foto, ese clip se repite automáticamente en loop durante toda la canción; la velocidad de corte no importa entonces. En el paso 2 aparece el aviso «↻ Solo un clip», en el paso 3 la velocidad de corte aparece en gris y el paso 4 muestra una tarjeta de loop en lugar de las casillas.



Paso 4 con un solo clip: la tarjeta de loop

- Loop sin cortes: el programa busca dos puntos del clip muy parecidos, hace el loop justo entre ellos, añade un breve fundido en la transición y ajusta la duración de cada pasada al beat.
- Bumerán: si el principio y el final son demasiado distintos, el clip va hacia delante y luego hacia atrás, sin salto; los puntos de giro caen en el beat.
- Si el clip es más largo que la canción, no se hace loop: simplemente se reproduce y termina con la música.
- Solo se renderiza una pasada; las repeticiones se unen después sin volver a codificar. Pre-intro, intro, outro y título funcionan como siempre.

9. Paso 5 – Listo




Paso 5: generador de miniaturas y archivos

Generador de miniaturas

Para el vídeo 16:9 el programa crea automáticamente una miniatura de YouTube (1280×720, JPG) y la guarda como «Titulo_Thumbnail.jpg» en la carpeta output/. Elige una imagen fija colorida, clara y nítida de tus clips. «↻ Otra imagen» toma la siguiente y sobrescribe el archivo al instante; no hay que guardar nada más. Con solo formato vertical se muestra únicamente una vista previa, porque en los Shorts YouTube toma la imagen del vídeo.

Editar la miniatura

«✎ Editar» abre la paleta de herramientas. Mientras no la uses, todo sigue como se describe arriba: la miniatura se crea automáticamente, sin texto. A la izquierda ves una vista previa grande que muestra cada cambio al instante y, debajo, un control deslizante para elegir cualquier imagen del vídeo terminado. «Aplicar» guarda la miniatura (1280×720, JPG, menos de 2 MB).



La paleta de herramientas de la miniatura


Herramienta	Función
Imagen	Brillo, contraste, saturación y un degradado suave que oscurece detrás del texto.
Texto	Dos líneas (la línea 1 es el título de la canción), fuente, tamaño, mayúsculas, color del texto, contorno, sombra y posición (cuadrícula 3×3 o arrastrar libremente con el ratón en la vista previa). Los textos demasiado anchos se reducen automáticamente.
Logo	Poner tu propio PNG (mejor con fondo transparente) en una esquina o moverlo libremente, con tamaño ajustable.
Plantilla	Guardar y cargar tu estilo. Opcionalmente la plantilla se aplica automáticamente a cada miniatura nueva.
Botones	Aplicar, Cancelar (Esc), Restablecer y «Sin texto» (solo la imagen elegida).

Botones

Botón	Función
▶ Ver vídeo	Abre el vídeo principal en el reproductor predeterminado (con sonido).
✎ Editar	Abre la paleta de herramientas de la miniatura (solo en el vídeo 16:9).
Carpeta de salida	Abre la carpeta con todos los vídeos y la miniatura.
Subir a YouTube	Abre la página de subida de YouTube en el navegador. El programa no sube nada por sí mismo.
✏ Cambiar clips	Vuelve al paso 4 para mover o reemplazar clips.
+ Nuevo vídeo	Empieza en el paso 1 con música nueva. Formatos, extras, corte y selección se conservan.

Cambiar clips después

Con «✏ Cambiar clips» (o el paso 4 de la barra de pasos) ves el orden de clips del vídeo terminado. Tras un cambio aparece «Cambios pendientes» y el botón pasa a «✔ Aplicar cambios». Solo se renderiza lo que ha cambiado: los clips movidos solo se vuelven a unir y un clip reemplazado se renderiza como sección individual. «Descartar» restablece el estado del vídeo terminado y te devuelve a la página Listo.



Cambiar clips después de renderizar


> Al aplicar solo se vuelve a crear el vídeo principal; un short creado además no cambia. Si el título está activado, el vídeo debe volver a codificarse al unir las secciones; tarda algo más que sin título.

Si después de renderizar cambias música, material, extras, formato principal o corte, el orden de clips se vuelve a planificar. El programa pregunta antes, para que tu orden no se pierda por error.

10. Ayuda y ajustes

Ayuda con clic (?)

Tras pulsar «?» aparece arriba una barra azul. Mueve el ratón por la ventana: la barra indica qué se puede explicar. Un clic abre la explicación detallada y después la ayuda con clic se apaga sola. Mientras está activa no se ejecuta nada. Para terminar sin explicación: Esc. El editor de miniaturas y la ventana del grupo tienen su propio botón «?»; allí la ayuda con clic funciona igual.



Ejemplo de explicación de la ayuda con clic

Menú ⚙

Entrada	Función
Ayuda con clic / Guía rápida / Manual PDF	Ayuda en tres niveles. Los manuales PDF están incluidos en el EXE; si hay un PDF junto al EXE, se abre ese.
Short desde URL (portapapeles)	Copia un enlace de YouTube y elige esta entrada: se crea un short vertical de 45 segundos con el sonido original de la sección más fuerte, guardado en output/Shorts. La primera vez se descarga un pequeño componente (hace falta internet). Una pequeña ventana muestra al instante el enlace, el título del vídeo y los pasos de trabajo con su avance; al final aparece el nombre del archivo con «Abrir carpeta» o, si hay un problema, el motivo en rojo. Puedes cerrar la ventana cuando quieras: el short se sigue creando en segundo plano. Usa solo vídeos sobre los que tengas derechos.
⚡ Automático total	Atajo: si hay una canción elegida, se toman 10 clips aleatorios del grupo, se planifica y se renderiza al momento; al final aparece la página Listo. Se aplican los ajustes actuales de formatos, extras y corte.
Abrir carpeta del grupo / Carpeta de salida	Abre las carpetas en el Explorador.
Idioma / Language	Deutsch, English, Español: la misma pantalla de selección que en el primer inicio; cambia al instante, sin reiniciar. Esc o ✕ vuelve sin cambios.
Apariencia	Sistema (como Windows), Claro u Oscuro: al instante y se recuerda.
Vaciar caché	Borra los archivos intermedios (al lado se ve el tamaño). Normalmente no hace falta, el programa limpia solo. Vídeos, clips y ajustes se conservan.
Restablecer ajustes	Todo vuelve al principio. Opcionalmente se vacía la caché. Vídeos y clips se conservan.
Versión móvil	Abre la página de GitHub de MVG Móvil.
Informar de un problema	Crea un informe de error (archivo ZIP en el escritorio) con registros y datos técnicos. Si conoces al desarrollador, envíaselo directamente; si no, «Informar en GitHub» abre la página de informes de error: arrastra allí el archivo ZIP al campo de texto.
Acerca de MVG	Versión y comprobación de actualizaciones, copyright y licencia, enlaces a la página web, GitHub e «Informar de un error», «☕ Apoyar MVG» y las licencias de los programas utilizados.

Acerca de MVG y actualizaciones

Al arrancar, MVG pregunta discretamente a GitHub si hay una versión más reciente. Si la hay, aparece arriba en la cabecera el aviso «⬆ Versión … disponible»; un clic abre la página de descarga. No se instala nada automáticamente y solo se envía la consulta del número de versión. Sin Internet no pasa nada.

La ventana «Acerca de MVG» (⚙ → Acerca de MVG) muestra la versión y si está actualizada, el copyright (© 2026 Michael Beyer (loopweb), licencia MIT) y enlaces a la página web, a GitHub y para informar de errores. «Licencias» muestra el texto de la licencia de MVG y los

programas utilizados con sus licencias, entre ellos FFmpeg, que va incluido en el EXE. MVG es gratis; si quieres, puedes apoyarlo con un café mediante «☕ Apoyar MVG».

11. Consejos y solución de problemas

Problema	Solución
«Siguiente» sigue gris	En el paso 1 falta la música, en el paso 2 el material. La línea de estado indica qué falta.
La tarjeta del grupo dice «La carpeta del grupo aún está vacía»	Pon vídeos en la carpeta clips/ (⚙ → Abrir carpeta del grupo). Las subcarpetas se muestran como pestañas, pero solo un nivel y solo si contienen vídeos o fotos.
Interruptor de intro/outro/pre-intro bloqueado	La carpeta correspondiente está vacía. Pon un vídeo en ella y vuelve a la ventana del programa.
Arrastrar a la ventana no funciona	La línea de estado dice entonces «Arrastrar y soltar no está disponible». Los botones funcionan siempre.
El primer renderizado tarda («Preparando clip …»)	Los clips en formatos especiales (p. ej. 4K o HEVC del móvil) se preparan una sola vez y se guardan; el avance se muestra en porcentaje. Los siguientes renderizados son más rápidos.
La caché ocupa mucho espacio	⚙ → Vaciar caché. El siguiente renderizado tardará algo más.
El programa se bloquea o muestra un error	⚙ → Informar de un problema (o el botón «Informar de un problema» junto al error) y enviar el archivo ZIP del escritorio al desarrollador. También funciona después de reiniciar.
Se muestra un error	Lee la causa (en rojo), corrígela y pulsa «Intentar de nuevo». Los detalles están en logs/mvg_error.log, o ⚙ → Informar de un problema.

Consejos

- Cuanto más variado el material, más variado el vídeo.
- Pon varios archivos en intro/, outro/ o pre-intro/: el programa elige uno al azar, o eliges uno concreto en el paso 3.
- Para varias canciones con el mismo material: tras el primer vídeo usa «+ Nuevo vídeo»; la selección y los ajustes se conservan.
- El short 9:16 · 58 s está listo para Instagram Reels, YouTube Shorts y TikTok.
- Fuera de casa: MVG Móvil para el teléfono (⚙ → Versión móvil).