如果不借用第三方库,完全通过原生 C++ 解析 16,000 Hz 单通道 WAV 文件,可以手动解析 WAV 文件的头部并提取音频数据。这需要了解 WAV 文件的结构。

WAV 文件结构

WAV 文件格式基于 RIFF(Resource Interchange File Format),主要包括以下几个 部分:

- 1. RIFF Header: 文件标识符。
 - Chunk ID: RIFF (4 bytes)
 - Chunk Size: 文件总大小 8 (4 bytes)
 - Format: WAVE (4 bytes)
- 2. Format Chunk:描述音频格式。
 - Subchunk1 ID: fmt (4 bytes)
 - Subchunk1 Size: 通常为 16 或 18 (4 bytes)
 - Audio Format: PCM = 1 (2 bytes)
 - Num Channels: 声道数(单声道为 1, 立体声为 2) (2 bytes)
 - Sample Rate: 采样率 (4 bytes)
- Byte Rate: 每秒数据量 = 采样率×声道数×每样本字节数 (4 bytes)

- Block Align: 每采样块字节数 = 声道数 × 每样本字节数 (2 bytes)
- Bits Per Sample: 每样本位数 (2 bytes)
- 3. Data Chunk:包含音频数据。
 - Subchunk2 ID: data (4 bytes)
 - Subchunk2 Size: 音频数据大小 (4 bytes)
 - Audio Data: 原始音频数据。

实现步骤

1. 读取 WAV 文件头

解析头部信息,验证文件是否是合法的 WAV 文件。

2. 提取音频数据

读取音频数据部分,根据采样率、位深、声道数进行转换,将数据存入 std::vector<float>。

3. C++ 实现代码

以下是完整实现:

#include <jni.h>

```
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <stdexcept>
#include <cstdint>
struct WavHeader {
    char riff[4];
                               //
"RTFF"
                               // 文件
   uint32 t chunkSize;
大小 - 8
    char wave[4];
                               //
"WAVE"
                               // "fmt
   char fmt[4];
                               // 子块
    uint32 t subchunk1Size;
大小,通常为 16
                              // 音频
   uint16 t audioFormat;
格式, 1 = PCM
                               // 声道
    uint16 t numChannels;
数
                               // 采样
    uint32 t sampleRate;
率
                               // 每秒
    uint32 t byteRate;
字节数
                               // 每采
    uint16 t blockAlign;
样块字节数
```

```
// 每样
    uint16_t bitsPerSample;
本位数
    char data[4];
                               //
"data"
   uint32 t dataSize;
                               // 数据
块大小
};
std::vector<float> loadWavFile(const
std::string& filePath) {
    // 打开文件
    std::ifstream file(filePath,
std::ios::binary);
    if (!file.is open()) {
        throw
std::runtime error("Failed to open WAV
file.");
    }
    // 读取 WAV 文件头
    WavHeader header;
file.read(reinterpret cast<char*>(&hea
der), sizeof(WavHeader));
    // 验证 WAV 文件
    if (std::string(header.riff, 4) !=
"RIFF"
```

```
std::string(header.wave, 4) !=
"WAVE"
        std::string(header.fmt, 4) !=
"fmt " ||
        std::string(header.data, 4) !=
"data") {
        throw
std::runtime error("Invalid WAV file
format.");
    }
    if (header.audioFormat != 1) {
        throw
std::runtime error("Unsupported audio
format. Only PCM is supported.");
    if (header.numChannels != 1) {
        throw std::runtime error("Only
mono channel WAV files are
supported.");
    }
    if (header.bitsPerSample != 16) {
        throw std::runtime error("Only
16-bit PCM WAV files are supported.");
    }
    // 读取音频数据
```

```
std::vector<float>
audioData(header.dataSize /
sizeof(int16 t));
    for (size t i = 0; i <
audioData.size(); ++i) {
        int16 t sample;
file.read(reinterpret cast<char*>(&sam
ple), sizeof(int16 t));
        audioData[i] =
static cast<float>(sample) / 32768.0f;
// 将 16-bit 转换为 [-1, 1]
    }
    file.close();
    return audioData;
}
// JNI 方法
extern "C" JNIEXPORT jfloatArray
JNICALL
Java com example wavloader WavLoader 1
oadWavToVector(JNIEnv* env, jobject,
jstring filePath) {
    // 转换 Java 字符串到 C++ 字符串
    const char* path = env-
>GetStringUTFChars(filePath, nullptr);
    std::string filePathStr(path);
```

```
env-
>ReleaseStringUTFChars(filePath,
path);
    try {
        // 加载 WAV 文件
        std::vector<float> audioData =
loadWavFile(filePathStr);
        // 转换 std::vector<float> 为
Java float[]
        jfloatArray result = env-
>NewFloatArray(audioData.size());
        env-
>SetFloatArrayRegion(result, 0,
audioData.size(), audioData.data());
        return result;
    } catch (const std::exception& e)
{
        // 异常处理
        std::cerr << e.what() <<</pre>
std::endl;
        return nullptr;
    }
代码解析
  1. WAV 文件解析:
```

- 使用 WavHeader 结构体读取和验证头部信息。
- 检查是否为 PCM 格式、16 位单通道音 频。

2. 音频数据读取:

- 将每个 16-bit 样本归一化到 [-1.0, 1.0]。
- 存储在 std::vector<float> 中。

3. **JNI**接口:

- · 提供 loadWavToVector 方法,用于 Java 层调用。
- 将 C++ 的 std::vector<float> 转换为
 Java 的 float[]。

Java 层调用

在 Java 层定义 JNI 方法并调用:

```
JNI接口: WavLoader.java

package com.example.wavloader;

public class WavLoader {
    static {

System.loadLibrary("wav loader");
```

```
}
    public native float[]
loadWavToVector(String filePath);
}
调用示例:
WavLoader loader = new WavLoader();
float[] audioData =
loader.loadWavToVector("/path/to/
audio.wav");
if (audioData != null) {
    System.out.println("Loaded audio,
samples: " + audioData.length);
} else {
    System.out.println("Failed to load
WAV file.");
}
```

总结

此实现不依赖第三方库,直接通过 C++ 手动解析 WAV 文件格式,适用于 16,000 Hz 单通道音频。此方法简单高效,但如果需要支持更多格式,建议使用专用的音频处理库如 libsndfile 或FFmpeg。