在 Android 中,使用 Kotlin 来计算摄像头的视场角 (Field of View, FOV),你可以使用 CameraCharacteristics 获取摄像头参数,如焦距 (focal length) 和传感器尺寸 (sensor size)。通过这些参数,可以计算出水平和垂直方向上的 FOV。

以下是计算 FOV 的步骤和代码示例:

## 步骤:

- 1. 获取摄像头的焦距和传感器尺寸。
- 2. 使用公式计算 FOV:
  - FOV = 2 \* atan(传感器尺寸 / (2 \* 焦距)),以弧度为单位,再将其转换为度数。

## Kotlin 代码示例:

```
import android.content.Context
import android.hardware.camera2.CameraCharacteristics
import android.hardware.camera2.CameraManager
import kotlin.math.atan
import kotlin.math.toDegrees
fun calculateFOV(context: Context, cameraId: String): Pair<Double, Double>?
    val cameraManager = context.getSystemService(Context.CAMERA_SERVICE) as
CameraManager
   val characteristics = cameraManager.getCameraCharacteristics(cameraId)
   // 获取焦距和传感器尺寸
    val focalLength =
characteristics.get(CameraCharacteristics.LENS_INFO_AVAILABLE_FOCAL_LENGTHS
    val sensorSize =
characteristics.get(CameraCharacteristics.SENSOR_INFO_PHYSICAL_SIZE)
    if (focalLength != null && sensorSize != null) {
       // 计算水平 FOV
        val horizontalFOV = 2 * atan((sensorSize.width / 2) / focalLength)
        // 计算垂直 FOV
        val verticalFOV = 2 * atan((sensorSize.height / 2) / focalLength)
        // 转换为角度
        val horizontalFOVDegrees = toDegrees(horizontalFOV)
        val verticalFOVDegrees = toDegrees(verticalFOV)
        return Pair(horizontalFOVDegrees, verticalFOVDegrees)
```



```
}
return null
}
```

## 使用方法:

```
val fov = calculateFOV(context, "0") // "0" 表示后置摄像头的 ID
fov?.let {
    println("Horizontal FOV: ${it.first} degrees")
    println("Vertical FOV: ${it.second} degrees")
}
```

## 解释:

- CameraCharacteristics.LENS\_INFO\_AVAILABLE\_FOCAL\_LENGTHS: 返回焦距的列表, 取第一个焦距。
- CameraCharacteristics.SENSOR\_INFO\_PHYSICAL\_SIZE: 返回传感器的物理尺寸(宽度和高度)。
- 使用三角函数 atan 和 toDegrees 将弧度转换为度数。

你可以根据摄像头的 ID 获取不同摄像头的 FOV。