Documentation HAProxy – HAProxy

Configuration IP /etc/network/interfaces :

```
# The primary network interface
auto ens34
iface ens34 inet static
address 192.168.208.10/24
gateway 192.168.208.254

auto ens36
iface ens36 inet static
address 192.168.108.10/24
```

Activer le routage sur **HAproxy** en faisant :

Nano /etc/systcl.conf

Et on va la modifier comme ceci :

```
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

Ensuite on fait un :

systcl –p /etc/sysctl.conf

Installation HAProxy :

apt update && apt install haproxy –y

Le fichier de config est `/etc/haproxy/haproxy.cfg`. Sauvegarde l'original puis édite-le :

Dans le fichier haproxy.cfg, ajouter ces lignes :

```
frontend http_front
        bind 192.168.208.10:80
        default_backend web_servers

backend web_servers
        balance roundrobin
        cookie SERVERID insert indirect nocache
        server SrvWeb1 192.168.108.1:80 check cookie web1
        server SrvWeb2 192.168.108.2:80 check cookie web1

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne M-E Refaire
```

Le `cookie SERVERID` c'est pour gérer la **persistance de session.**

Verifier la config si elle est valide :

haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

Ensuite :

systemctl restart haproxy

systemctl enable haproxy

systemctl status haproxy