Rapport : SrvBackuPc + Partage de lecteur/dossier

Table des matières

Configuration du serveur Backup 1

Configuration de tous les serveurs 3

Mise en place de sauvegardes des données utilisateurs 4

GPO pour lecteur disque : 6

Sauvegarde configuration des serveurs : 9

Configuration du serveur Backup

Dans ce Tp, je vais vous montrer comment configurer un serveur de sauvegarde pour pouvoir sauvegarder les sauvegardes des données utilisateurs + les configurations des serveurs

Le serveur de sauvegarde est nommé **SrvBackup** et possède l'adresse IP **172.18.0.1/16**:



On change le nom de la machine en faisant :

nano /etc/hostname

nano /etc/hosts

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       srvbackup.infotools.lan srvbackup
```

```
  GNU nano 7.2                                /etc/hostname
SrvBackup
```

et on rédémarre le serveur.

Maintenant, on va installer les paquetages nécéssaires, on faisant :

apt update
apt install ssh rsync backuppc

et on séléctionne le serveur web apache2 :

```
┤ Configuration de backuppc ├
BackupPC fonctionne sur tout serveur Web supportant les CGI, mais la
configuration automatique ne supporte qu'Apache.

Quel serveur WEB voulez-vous configurer automatiquement :

    [*] apache2

                                <Ok>
```

L'utilisateur backuppc va être créé avec un mot de passe compliqué précisé dans l'écran : Afin de pouvoir se connecter à l'interface web, un mot de passe a été défini pour l'utilisateur backuppc à l'aide de la commande suivante :

```
┤ Configuration de backuppc ├
Création de l'utilisateur par défaut pour l'administration Web

BackupPC peut être géré avec une interface Web :
 http://SRVLINUX-01/backuppc/

À cet effet, un utilisateur web nommé « backuppc » a été créé. Son mot
de passe est actuellement « SoFPG029 ». Vous pouvez changer ce mot de
passe avec la commande « htpasswd /etc/backuppc/htpasswd backuppc ».

                                <Ok>
```

On va donc changé son mot de passe en tapant la commande :
htpasswd /etc/backuppc/htpasswd backuppc et on met « root » comme mot de passe

Pour autoriser l'accès à l'interface web depuis le réseau, le fichier de configuration Apache de BackupPC, on va le modifier :
nano /etc/backuppc/apache.conf

Et on commente la ligne suivante :

```
31.200.2 - PuTTY
nano 7.2                    /etc/backuppc/apache.conf
  Options ExecCGI FollowSymlinks
  AddHandler cgi-script .cgi
  DirectoryIndex index.cgi

  AuthUserFile /etc/backuppc/htpasswd
  AuthType basic
  AuthName "BackupPC admin"

  #<RequireAll>
          # Comment out this line once you have setup HTTPS and uncomment
          #Require local

          # This line ensures that only authenticated users may access
```

Require local

On redémarre le serveur et on va dans :
nano /etc/resolv.conf

Et on le configure comme ceci :

```
  GNU nano 7.2
domain InfoTools.lan
search InfoTools.lan
nameserver 172.18.0.8
nameserver 172.18.0.4
```

Puis on fait :
a2enconf backuppc
service apache2 restart

À ce stade, le serveur BackupPC est accessible depuis un navigateur à l'adresse http://172.18.0.1/backuppc ou http://srvbackup.infotools.lan/backuppc si dns fait

Et on va changer la langue en allant dans :

Menu Server - Edit Config
Onglet CGI
puis choisir dans la zone Language : fr
Cliquez sur Save.
Actualisez la page…

Configuration de tous les serveurs

Dans TOUS les serveurs a sauvegardé (y compris backupc), on va faire en sorte que chacun a son nom dns dans /etc/hosts et /etc/hostname par exemple :

```
  GNU nano 7.2                    /etc/hostname
srvglpi
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       srvglpi
```

On installe rsync :
apt update
apt install ssh rsync apache2

Et on va autoriser l'utilisateur root à utiliser le service ssh en faisant :
nano /etc/ssh/sshd_config

on va dans :
nano /etc/resolv.conf

Et on le configure comme ceci pour tous les serveurs

```
  GNU nano 7.2
domain InfoTools.lan
search InfoTools.lan
nameserver 172.18.0.8
nameserver 172.18.0.4
```

Et on va modifier la ligne PermitRootLogin et PasswordAuthentification comme ca :

```
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

```
# To disable tunneled clear te
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
```

Et on démarre le service :

service ssh restart

Mse en place de sauvegardes des données utilisateurs

Depuis un navigateur web, l'interface BackupPC a été ouverte à l'adresse :

http://172.18.0.1/backuppc ou http://srvbackup.infotools.lan/backuppc

La connexion a été réalisée avec : Identifiant : backuppc
Mot de passe : root@*

Premièrement on va crée l'utilisateur BackupPc dans active Directory dans le conteneurs « Users » et lui mettre comme mdp : root@*



Maintenant, on va crée le dossier **Partages** dans C:/ et lui donner cette arborescence :

```
C:.
├───Commun
│   ├───Commun_Commerciaux
│   └───Commun_Developpeurs
├───Data
└───Users
    ├───Cristiano
    ├───Melih
    ├───Peter
    ├───Remi
    ├───Wesley
    └───Yunus
```

Maintenant, on va dans ***Data***/Users/Commun-> Propriétés -> Partage -> Partages avancé et on le partage en lui donnant comme nom « Data » , « Commun », « Users »



→



→



et maintenant dans sécurité -> on met :

UtilisInfotools en : modification et lecture

Administrators en : contrôle totale

Backuppc : en modification et lecture



Faire ça pour tous les dossiers qui sont a l'interieur de ces dossiers !! comme ça backupc a accès a tous les dossiers

Maintenant, on va créer la machine AD dans srvbackup en sauvegardant les données des utilisateurs :

Etape 1 : Création de la machine SrvAd sur BackupPC
Cliquez sur le menu Serveur - Modifier les machines
Cliquez sur le bouton Ajouter.
Dans la zone host, saisissez SrvAD
Dans la zone user, saisissez BackupPC
Cliquez sur Sauvegarder

Etape 2 : Paramétrage de la sauvegarde des données de la machine SrvAd sur BackupPC
Dans la liste déroulable "Choisissez un hôte...", sélectionnez SrvAD.

Cliquez ensuite sur Modifier la configuration, puis sur Xfer.
Dans la zone "xferMethod", sélectionnez smb.
Dans la zone "Paramètres de Smb", Cliquez sur Ajouter.
Dans la zone vierge, saisissez "Data". Puis ajouter a nouveau et mettez « Users » et ajouter encore pour mettre « Commun »
Cliquez sur Détruire en face du partage C$.
Dans la zone de saisie "SmbShareUserName", saisissez BackupPC
Dans la zone de saisie "SmbSharePasswd", saisissez root@*
Cliquez sur Sauvegarder.



Etape 3 : Sauvegarde des données de la machine SrvAd sur BackupPC
Cliquez en haut à gauche sur srvad Accueil
Cliquez sur le bouton Démarrer la sauvegarde complète.
Cliquez à nouveau sur le bouton Démarrer la sauvegarde complète.

Et voila ! : Il faut impérativement que l'utilisateur BackupPc a les partager sur les dossiers : Users et les dossiers des utilisateurs, Data, Commun et les dossiers dans commun



GPO pour lecteur disque :

On va d'abord crée le lecteur réseau des dévéloppeurs (un commun et un privée) :



On va crée la GPO « Lecteur_Developpeurs » et faire un clic droit et la modifier



Maintenant on va dans :

Configuration utilisateur
→ Préférences
→ Paramètres Windows
→ Mappages de lecteur

On clique droit a droite(page blanche) et on va dans nouveau -> lecteur mappé :



Une fenêtre s'ouvre et dans général, comme action on designe : « Créer »

Et le configurer comme ceci : (il faut que le nom dossier soit le meme nom de session par exemple : Merdogan -> donc son dossier s'appelle aussi Merdogan)



Les utilisateurs auront leur dossier personnel, maintenant pour le disque commun, Toujours dans :

Mappages de lecteurs

☞ Clic droit → Nouveau → Lecteur mappé et le configure comme ceci :



Ensuite on va dans l'onglet « commun », on selectionne ciblage au niveau de l'élément et apres sur « ciblage… »



On va dans Nouvel élément → Groupe de sécurité et on ajoute les developpeurs



On fait ca pareil pour les commerciaux.

Sauvegarde configuration des serveurs :

Faire ça sur le SrvBackup :

```
sudo -u backuppc ssh-keygen -t rsa -f /var/lib/backuppc/.ssh/id_rsa
```

Normalement, tous les serveurs ont accès a ssh et on d'installé rsync !!

sudo -u backuppc ssh-copy-id -i /var/lib/backuppc/.ssh/id_rsa.pub root@(le nom du serveur par exemple : srvmess, srvproxy…) et mettre comme mot de passe root (pour backuppc c'est root@*)

```
sudo -u backuppc ssh-copy-id -i /var/lib/backuppc/.ssh/id_rsa.pub root@srvbdd
sudo -u backuppc ssh root@srvbdd
```

D'où l'importance de bien mettre le nom dns à tous les serveurs + bien faire le ssh a tous les serveurs aussi, normalement on peut se connecter en ssh au serveur avec la commande sudp –u backuppc ssh root@nomserveur

Maintenant on repart sur srvbackup.infotools.lan/backuppc, on clique sur :

modifier les machines



et on met NomduServeur et l'utilisateur root et on sauvegarde par exemple : srvglpi – root

Comme ceci :



Maintenant, on selectionne srvglpi



Et on va dans modifier la configuration et on va dans Xfer et dans XferMethod on coche écraser et on met rsync :



On cherche RsyncShareName et on clique sur ajouter et on met le chemin du dossier qu'on veut sauvegarder on sauvegarde

Cliquez sur SrvGlpi accueil puis démarrer sauvegarde complete, j'ai sauvégarder tous les fichiers des serveurs comme tel :

- **SrvAd** : C:\Partages\Data, C:\Partages\Users et C:\Partages\Commun
- **SrvProxy** : /etc/squid
- **SrvNagios** : /etc/nagios4
- **SrvGlpi** : /var/www/html/glpi
- **SrvMess** : /home, /etc/postfix, /etc/roundcube, /etc/dovecot
- **SrvBdd** : /etc/mysql
- **SrvBackup** : /etc/backuppc
- **SrvWeb** : /var/www/html