Rapport : SrvBackuPc + Partage de lecteur/dossier

Table des matières

Rapport : SrvBackuPc + Partage de lecteur/dossier 1
Configuration du serveur Backup 1
Configuration de tous les serveurs 3
Mise en place de sauvegardes des données utilisateurs 4
Sauvegarde configuration des serveurs : 7

Configuration du serveur Backup

Dans ce Tp, je vais vous montrer comment configurer un serveur de sauvegarde pour pouvoir sauvegarder les sauvegardes des données utilisateurs + les configurations des serveurs

Le serveur de sauvegarde est nommé **SrvBackup** et possède l'adresse IP **172.18.0.1/16**:



On change le nom de la machine en faisant :

nano /etc/hostname

```
GNU nano 7.2                                /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       srvbackup.infotools.lan srvbackup
```

nano /etc/hosts

```
GNU nano 7.2                                /etc/hostname
SrvBackup
```

et on rédémarre le serveur.

Maintenant, on va installer les paquetages nécéssaires, on faisant :

apt update
apt install ssh rsync backuppc

et on séléctionne le serveur web apache2 :



L'utilisateur backuppc va être créé avec un mot de passe compliqué précisé dans l'écran : Afin de pouvoir se connecter à l'interface web, un mot de passe a été défini pour l'utilisateur backuppc à l'aide de la commande suivante :



On va donc changé son mot de passe en tapant la commande :
htpasswd /etc/backuppc/htpasswd backuppc et on met « root » comme mot de passe

Pour autoriser l'accès à l'interface web depuis le réseau, le fichier de configuration Apache de BackupPC, on va le modifier :
nano /etc/backuppc/apache.conf

Et on commente la ligne suivante :

Require local

On redémarre le serveur e
nano /etc/resolv.conf

Et on le configure comme

```
31.200.2 - PuTTY
nano 7.2                    /etc/backuppc/apache.conf
  Options ExecCGI FollowSymlinks
  AddHandler cgi-script .cgi
  DirectoryIndex index.cgi

  AuthUserFile /etc/backuppc/htpasswd
  AuthType basic
  AuthName "BackupPC admin"

  #<RequireAll>
        # Comment out this line once you have setup HTTPS and uncomment
        #Require local

        # This line ensures that only authenticated users may access yo
        #Require valid-user
```

```
GNU nano 7.2
domain InfoTools.lan
search InfoTools.lan
nameserver 172.18.0.8
nameserver 172.18.0.4
```

Puis on fait :
a2enconf backuppc
service apache2 restart

À ce stade, le serveur BackupPC est accessible depuis un navigateur à l'adresse http://172.18.0.1/backuppc ou http://srvbackup.infotools.lan/backuppc si dns fait

Et on va changer la langue en allant dans :

Menu Server - Edit Config
Onglet CGI
puis choisir dans la zone Language : fr
Cliquez sur Save.
Actualisez la page…

Configuration de tous les serveurs

Dans TOUS les serveurs a sauvegardé (y compris backupc), on va faire en sorte que chacun a son nom dns dans /etc/hosts et /etc/hostname par exemple :

```
GNU nano 7.2                    /etc/hostname
srvglpi
```

```
GNU nano 7.2                    /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       srvglpi
```

On installe rsync :
apt update
apt install ssh rsync apache2

Et on va autoriser l'utilisateur root à utiliser le service ssh en faisant :
nano /etc/ssh/sshd_config

on va dans :
nano /etc/resolv.conf

Et on le configure comme ceci pour tous les serveurs

```
  GNU nano 7.2
domain InfoTools.lan
search InfoTools.lan
nameserver 172.18.0.8
nameserver 172.18.0.4
```

Et on va modifier la ligne PermitRootLogin et PasswordAuthentification comme ca :

```
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

```
# To disable tunneled clear te
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
```

Et on démarre le service :

service ssh restart

Mise en place de sauvegardes des données utilisateurs

Depuis un navigateur web, l'interface BackupPC a été ouverte à l'adresse :

http://172.18.0.1/backuppc ou http://srvbackup.infotools.lan/backuppc

La connexion a été réalisée avec : Identifiant : backuppc
Mot de passe : root@*

Premièrement on va crée l'utilisateur BackupPc dans active Directory dans le conteneurs « Users » et lui mettre comme mdp : root@*



Maintenant, on va crée le dossier **Partages** dans C:/ et lui donner cette arborescence :



Maintenant, on va dans ***Data***/Users/Commun-> Propriétés -> Partage -> Partages avancé et on le partage en lui donnant comme nom « Data » , « Commun », « Users »



→



→



et maintenant dans sécurité -> on met :

UtilisInfotools en : modification et lecture

Administrators en : contrôle totale

Backuppc : en modification et lecture



Faire ça pour tous les dossiers qui sont a l'interieur de ces dossiers !! comme ça backupc a accès a tous les dossiers

Maintenant, on va créer la machine AD dans srvbackup en sauvegardant les données des utilisateurs :

Etape 1 : Création de la machine SrvAd sur BackupPC
Cliquez sur le menu Serveur - Modifier les machines
Cliquez sur le bouton Ajouter.
Dans la zone host, saisissez SrvAD
Dans la zone user, saisissez BackupPC
Cliquez sur Sauvegarder

Etape 2 : Paramétrage de la sauvegarde des données de la machine SrvAd sur BackupPC
Dans la liste déroulable "Choisissez un hôte...", sélectionnez SrvAD.
Cliquez ensuite sur Modifier la configuration, puis sur Xfer.
Dans la zone "xferMethod", sélectionnez smb.
Dans la zone "Paramètres de Smb", Cliquez sur Ajouter.
Dans la zone vierge, saisissez "Data". Puis ajouter a nouveau et mettez « Users » et ajouter encore pour mettre « Commun »
Cliquez sur Détruire en face du partage C$. Dans la zone de saisie "SmbShareUserName", saisissez BackupPC Dans la zone de saisie "SmbSharePasswd", saisissez root@* Cliquez sur Sauvegarder.



Etape 3 : Sauvegarde des données de la machine SrvAd sur BackupPC
Cliquez en haut à gauche sur srvad Accueil
Cliquez sur le bouton Démarrer la sauvegarde complète.
Cliquez à nouveau sur le bouton Démarrer la sauvegarde complète.

Et voila ! : Il faut impérativement que l'utilisateur BackupPc a les partager sur les dossiers : Users et les dossiers des utilisateurs, Data, Commun et les dossiers dans commun



Sauvegarde configuration des serveurs :

Faire ça sur le SrvBackup :

sudo -u backuppc ssh-keygen -t rsa -f /var/lib/backuppc/.ssh/id_rsa

Normalement, tous les serveurs ont accès a ssh et on d'installé rsync !!

sudo -u backuppc ssh-copy-id -i /var/lib/backuppc/.ssh/id_rsa.pub root@(le nom du serveur par exemple : srvmess, srvproxy…) et mettre comme mot de passe root (pour backuppc c'est root@*)

```
sudo -u backuppc ssh-copy-id -i /var/lib/backuppc/.ssh/id_rsa.pub root@srvbdd
sudo -u backuppc ssh root@srvbdd
```

D'où l'importance de bien mettre le nom dns à tous les serveurs + bien faire le ssh a tous les serveurs aussi, normalement on peut se connecter en ssh au serveur avec la commande sudo –u backuppc ssh root@nomserveur

Maintenant on repart sur srvbackup.infotools.lan/backuppc, on clique sur :

modifier les machines



et on met NomduServeur et l'utilisateur root et on sauvegarde par exemple : srvglpi – root

Comme ceci :



Maintenant, on selectionne srvglpi



Et on va dans modifier la configuration et on va dans Xfer et dans XferMethod on coche écraser et on met rsync :



On cherche RsyncShareName et on clique sur ajouter et on met le chemin du dossier qu'on veut sauvegarder on sauvegarde

Cliquez sur SrvGlpi accueil puis démarrer sauvegarde complete, j'ai sauvégarder tous les fichiers des serveurs comme tel :

- **SrvAd** : C:\Partages\Data, C:\Partages\Users et C:\Partages\Commun
- **SrvProxy** : /etc/squid
- **SrvNagios** : /etc/nagios4
- **SrvGlpi** : /var/www/html/glpi
- **SrvMess** : /home, /etc/postfix, /etc/roundcube, /etc/dovecot
- **SrvBdd** : /etc/mysql
- **SrvBackup** : /etc/backuppc
- **SrvWeb** : /var/www/html

Serveur Web

Et pour le srvweb, on fait une règle pour autoriser la DMZ à communiquer avec le LAN

Sur la DMZ, appliquer cette règle :

☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.18.1	*	172.18.0.1	*	*	aucun	SrvWeb vers BackupPC	

Sur Le LAN, appliquer cette règle :

☐	✓	6/73,27 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	DMZ subnets	*	*	aucun	accès DMZ pour tout le LAN	

Une fois ces règles effectué, on refait ce qu’on a fait plus haut.