LualATrX-jaドキュメント記述用クラス

LuaT_EX-ja プロジェクト

2011/10/03

1tjltxdoc クラスは、1txdoc をテンプレートにして、日本語用の修正を加えて います。 1 (*class) 3 \ProcessOptions 4 \LoadClass{ltxdoc} ltxdoc の読み込み後に luatexja を読み込みます。 5 \RequirePackage{luatexja} \normalsize ltxdoc からロードされる article クラスでの行間などの設定値で、日本語の文章 \small を組版すると、行間が狭いように思われるので、多少広くするように再設定します。 \parindent また、段落先頭での字下げ量を全角一文字分とします。 6 \renewcommand{\normalsize}{% \@setfontsize\normalsize\@xpt{15}% 7 \abovedisplayskip 10\p@ \@plus2\p@ \@minus5\p@ \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@ 10 \belowdisplayshortskip 6\p@ \@plus3\p@ \@minus3\p@ \belowdisplayskip \abovedisplayskip 11 \let\@listi\@listI} 13 \renewcommand{\small}{% 14 \@setfontsize\small\@ixpt{11}% \abovedisplayskip 8.5\p@ \@plus3\p@ \@minus4\p@ 16 \abovedisplayshortskip \z@ \@plus2\p@ \belowdisplayshortskip 4\p@ \@plus2\p@ \@minus2\p@ 17 \def\@listi{\leftmargin\leftmargini 18 \topsep 4\p@ \@plus2\p@ \@minus2\p@ 19 $\parsep 2\p0 \plus\p0 \qminus\p0$ 20 21\itemsep \parsep}% \belowdisplayskip \abovedisplayskip} 23 \normalsize $24 \setlength parindent {1\zw}$ \file \file マクロは、ファイル名を示すのに用います。

25 \providecommand*{\file}[1]{\texttt{#1}}

```
26 \providecommand*{\pstyle}[1]{\textsl{#1}}
  \Lcount \Lcount マクロは、カウンタ名を示すのに用います。
         27 \providecommand*{\Lcount}[1]{\textsl{\small#1}}
    \Lopt \Lopt マクロは、クラスオプションやパッケージオプションを示すのに用います。
         28 \providecommand*{\Lopt}[1]{\textsf{#1}}
    \dst \dst マクロは、"DOCSTRIP"を出力する。
         29 \providecommand\dst{{\normalfont\scshape docstrip}}
    \NFSS \NFSS マクロは、"NFSS"を出力します。
         30 \providecommand\NFSS{\text{NFSS}}
\c@clineno \mlineplus マクロは、その時点でのマクロコードの行番号に、引数に指定された
\mlineplus 行数だけを加えた数値を出力します。たとえば \mlineplus {3}とすれば、直前のマ
          クロコードの行番号(30)に3を加えた数、"33"が出力されます。
         31 \newcounter{@clineno}
         32 \def\mlineplus#1{\setcounter{@clineno}{\arabic{CodelineNo}}%
              \addtocounter{@clineno}{#1}\arabic{@clineno}}
  tsample tsample 環境は、環境内に指定された内容を罫線で囲って出力をします。第一引数
         は、出力するボックスの高さです。このマクロ内では縦組になることに注意してく
         ださい。
         34 \left| 4 \right|
             \hbox to\linewidth\bgroup\vrule width.1pt\hss
               \vbox\bgroup\hrule height.1pt
                \vskip.5\baselineskip
         37
                \vbox to\linewidth\bgroup\tate\hsize=#1\relax\vss}
         38
         39 \end{sample} \%
                \vss\egroup
         40
                \vskip.5\baselineskip
         41
         42
               \hrule height.1pt\egroup
             \hss\vrule width.1pt\egroup}
alxspmode コマンド名の\と16進数を示すための"の前にもスペースが入るよう、これらの
         alxspmode の値を変更します。
         44 \ltjsetparameter{alxspmode={"5C,3}} %% \
         45 \ltjsetparameter{alxspmode={"22,3}} %% "
         46 (/class)
```

\pstyle \pstyle マクロは、ページスタイル名を示すのに用います。

mod@math@codes doc パッケージでは、ドライバ指定の表示の部分における | の \mathcode は "226A になっており、これにより | が小文字の j で表示されてしまう状況になっています。 改善するため、"207C に変更します。