

LuaL^AT_EX-j_a ドキュメント記述用クラス

LuaT_EX-j_a プロジェクト

2026-04-19

ltjltxdoc クラスは、ltxdoc をテンプレートにして、日本語用の修正を加えています。

```
1 %<*class>
2 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ltxdoc}}
3 \ProcessOptions
4 \LoadClass{ltxdoc}
```

ltxdoc の読み込み後に luatexja を読み込みます。

```
5 \RequirePackage{luatexja}
6 \def\Cjascale{0.962216}
```

`\normalsize` ltxdoc からロードされる article クラスでの行間などの設定値で、日本語の文章
`\small` を組版すると、行間が狭いように思われるので、多少広くするように再設定します。
`\parindent` また、段落先頭での字下げ量を全角一文字分とします。

```
7 \renewcommand{\normalsize}{%
8   \setfontsize\normalsize\@xpt{15}%
9   \abovedisplayskip 10\p@ \@plus2\p@ \@minus5\p@
10  \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
11  \belowdisplayshortskip 6\p@ \@plus3\p@ \@minus3\p@
12  \belowdisplayskip \abovedisplayskip
13  \let\@listi\@listI}
14 \renewcommand{\small}{%
15  \setfontsize\small\@ixpt{11}%
16  \abovedisplayskip 8.5\p@ \@plus3\p@ \@minus4\p@
17  \abovedisplayshortskip \z@ \@plus2\p@
18  \belowdisplayshortskip 4\p@ \@plus2\p@ \@minus2\p@
19  \def\@listi{\leftmargin\leftmarginI
20             \topsep 4\p@ \@plus2\p@ \@minus2\p@
21             \parsep 2\p@ \@plus\p@ \@minus\p@
22             \itemsep \parsep}%
23  \belowdisplayskip \abovedisplayskip}
24 \normalsize
25 \setlength\parindent{1\zw}
```

`\file` `\file` マクロは、ファイル名を示すのに用います。

```
26 \providecommand*{\file}[1]{\texttt{#1}}
```

`\pstyle` `\pstyle` マクロは、ページスタイル名を示すのに用います。

```
27 \providecommand*{\pstyle}[1]{\textsl{#1}}
```

`\Lcount` `\Lcount` マクロは、カウンタ名を示すのに用います。

```
28 \providecommand*{\Lcount}[1]{\textsl{\small#1}}
```

`\Lopt` `\Lopt` マクロは、クラスオプションやパッケージオプションを示すのに用います。

```
29 \providecommand*{\Lopt}[1]{\textsf{#1}}
```

`\dst` `\dst` マクロは、“DOCSTRIP”を出力する。

```
30 \providecommand\dst{\normalfont\scshape docstrip}}
```

`\NFSS` `\NFSS` マクロは、“NFSS”を出力します。

```
31 \providecommand\NFSS{\textsf{NFSS}}
```

`\c@clinen` `\mlineplus` マクロは、その時点でのマクロコードの行番号に、引数に指定された
`\mlineplus` 行数だけを加えた数値を出力します。たとえば `\mlineplus{3}` とすれば、直前のマ
クロコードの行番号 (31) に 3 を加えた数、“34”が出力されます。

```
32 \newcounter{@clineno}  
33 \def\mlineplus#1{\setcounter{@clineno}{\arabic{CodelineNo}}%  
34 \addtocounter{@clineno}{#1}\arabic{@clineno}}
```

`tsample (env.)` `tsample` 環境は、環境内に指定された内容を罫線で囲って出力をします。第一引数
は、出力するボックスの高さです。このマクロ内では縦組になることに注意してく
ださい。

```
35 \def\tsample#1{%  
36 \hbox to\linewidth\bgroup\vrule width.1pt\hss  
37 \vbox\bgroup\hrule height.1pt  
38 \vskip.5\baselineskip  
39 \vbox to\linewidth\bgroup\tate\hsize=#1\relax\vss}  
40 \def\endtsample{%  
41 \vss\egroup  
42 \vskip.5\baselineskip  
43 \hrule height.1pt\egroup  
44 \hss\vrule width.1pt\egroup}
```

`\verb` p_LTEX では、`\verb` コマンドを修正して直前に `\xkanjiskip` が入るようにしてい
ます。しかし、`ltxdoc.cls` が読み込む `doc.sty` が上書きしてしまいますので、こ
れを再々定義します。`doc.sty` での定義は

```
\def\verb{\relax\ifmmode\hbox\else\leavevmode\null\fi  
\bgroup \let\do\do@noligs \verbatim@nolig@list  
\ttfamily \verb@eol@error \let\do\@makeoother \dospecials  
\@ifstar{\@sverb}{\@vobeyspaces \frenchspacing \@sverb}}
```

となっていますので、`plcore.dtx` と同様に `\null` を外して `\vadjust{}` を入れます。

```
45 \def\verb{\relax\ifmmode\hbox\else\leavevmode\vadjust{}\fi  
46 \bgroup \let\do\do@noligs \verbatim@nolig@list  
47 \ttfamily\ltj@verb@fontsetup \verb@eol@error \let\do\@makeoother \dospecials  
48 \@ifstar{\@sverb}{\@vobeyspaces \frenchspacing \@sverb}}
```

`alxspmode` コマンド名の `\` と 16 進数を示すための `"` の前にもスペースが入るよう、これらの `alxspmode` の値を変更します。

```
49 \ltjsetparameter{alxspmode={"5C,3}} %% \  
50 \ltjsetparameter{alxspmode={"22,3}} %% "  
51 %</class>
```

`mod@math@codes` doc パッケージでは、ドライバ指定の表示の部分における `|` の `\mathcode` は `"226A` になっており、これにより `|` が小文字の `j` で表示されてしまう状況になっています。改善するため、`"207C` に変更します。

```
52 \def\mod@math@codes{\mathcode`\|="207C \mathcode`\&="2026  
53 \mathcode`\-="702D \mathcode`\+="702B  
54 \mathcode`\:="703A \mathcode`\=="703D }
```

`MacroFont` macrocode 環境中で `\ltj@verb@fontsetup` が有効になるようにします。

```
AltMacroFont 55 \RequirePackage{etoolbox}  
56 \AtBeginDocument{%  
57 \apptocmd\MacroFont{\ltj@verb@fontsetup}{}{}%  
58 \let\macro@font\MacroFont  
59 \apptocmd\AltMacroFont{\ltj@verb@fontsetup}{}{}%  
60 }
```