

Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB



Partage d'écran

Via Miracast

Guide d'utilisation

Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

Table des matières

I.	Présentation	3
II.	Prérequis	3
III.	Pré-installation	4
1.	PC émetteur	4
2.	PC récepteur	5
IV.	Utilisation	8
1.	PC récepteur	8
2.	PC émetteur	9
V.	Déconnection	10
1.	Pc récepteur	10
2.	Pc émetteur	10
VI.	Test compatibilité	11
1.	Test par invite de commande	11
2.	Test par DxDiag	12
3.	Conclusion	14

Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

I. Présentation

Miracast est une technologie de transmission sans fil qui permet de dupliquer l'écran d'un ordinateur, sur un autre écran compatible, comme un moniteur associé à un PC ou un panel-PC.

La connexion Miracast entre deux PC est équivalente à un branchement HDMI entre un PC et un écran. Il est ainsi possible de modifier le mode de projection (étendre, dupliquer, etc.). De plus, les périphériques connectés au récepteur (clavier, souris, écran tactile, etc.) peuvent être activés ou non sur le PC récepteur.

Cette technologie repose sur le Wi-Fi Direct, ce qui signifie que les appareils communiquent entre eux via un réseau Wi-Fi temporaire, sans passer par une box ou un routeur Internet.

II. Prérequis

Pour projeter l'écran d'un pc sur un panel-PC, il faut que :

- L'émetteur et le récepteur soient sous :
 - o Windows 11 professionnel ou IOT (versions 21H2 → 24H2).
 - o Windows 10 professionnel ou **IOT*** (versions 1903 → 22H2).
- L'émetteur et le récepteur possède le wifi.
 - o Carte wifi intégrée ou d'ongle wifi compatible.
 - o Le système wifi prend en compte le wifi direct
- L'émetteur et le récepteur doivent avoir un GPU compatible :
 - o Prise en charge de DirectX 11 ou supérieur.
 - o [Le pilote graphique doit être en WDDM version 1.3 ou supérieure.](#)
- Lors de la phase «Pré-installation», Le récepteur doit être connecté à un réseau internet.

IOT* : La version IOT de Windows 10 fonctionne en mode émetteur mais pas en mode récepteur.

Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

III. Pré-installation

La pré-installation est à suivre lors du premier lancement, si celle-ci a déjà été faite passez directement à la partie Utilisation.


1. PC émetteur

Appuyez sur les touches  **Win + k**.


Si le message « **Votre PC ou votre appareil mobile ne prend pas en charge Miracast...** » apparaît, Veuillez-vous référer à la section « *Test compatibilité* ».

Sinon le PC émetteur est prêt.

Windows 10



Windows 11




Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB


2. PC récepteur

1) Allez dans paramètre.

Windows 10




Windows 11




2) Allez dans **Système > Projection sur ce PC**.

Windows 10



Windows 11



Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

Si le message « **Votre PC ou votre appareil mobile ne prend pas en charge Miracast, il ne peut donc pas projeter sans fil.** » apparaît, Veuillez-vous référer à la section « *Test compatibilité* ».

Attention : Assurez-vous d'être connecté à internet avant de continuer.

Windows 10

3) Allez dans **Fonctionnalités facultatives**

Projection sur ce PC

Projetez votre téléphone ou votre PC Windows sur cet écran et utilisez son clavier, sa souris, ainsi que d'autres appareils.

Ajouter la fonctionnalité facultative « Affichage sans fil » pour projeter sur ce PC :

Fonctionnalités facultatives

Certains appareils Windows et Android peuvent projeter sur ce PC si vous donnez votre accord

Toujours désactivé (recommandé) ▾

Demander à projeter sur ce PC

Chaque fois qu'une connexion est demandée ▾

Demander le code PIN pour le couplage

Jamais ▾

Ce PC ne peut être découvert pour la projection que lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation

☒
 Activé

Nom du PC DESKTOP-OA1BSBG

[Renommer votre PC](#)

Windows 11

3) Allez dans **Fonctionnalités facultatives** puis dans **Afficher les fonctionnalités.**

Rechercher un paramètre

Système > Projection sur ce PC

Projetez votre téléphone ou votre PC Windows sur cet écran et utilisez son clavier, sa souris, ainsi que d'autres appareils.

Ajouter la fonctionnalité facultative « Affichage sans fil » pour projeter sur ce PC :

Fonctionnalités facultatives

Nom du PC PC-TEST

[Renommer votre PC](#)

[Obtenir de l'aide](#)
[Envoyer des commentaires](#)

Rechercher un paramètre

Système > Fonctionnalités facultatives

Afficher ou modifier les fonctionnalités facultatives

Afficher les fonctionnalités

Historique des fonctionnalités facultatives

[Afficher l'historique](#)

Paramètres associés


Plus de fonctionnalités Windows

[Obtenir de l'aide](#)


Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

Windows 10

4) Allez dans **Ajouter une fonctionnalité**




5) Cochez **Affichage sans fil**, Puis **Installer (1)**.




Windows 11

4) Allez dans **Afficher les fonctionnalités disponibles**.



5) Cochez **Affichage sans fil** puis **Ajouter (1)**.



Une fois l'installation terminée le PC récepteur est prêt.


Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

IV. Utilisation

1. PC récepteur



Windows 10

- 1) Dans la barre de recherche Windows tapez « **connect** » et ouvrez le l'application « **Se connecter** ».



Windows 11

- 1) Dans la barre de recherche Windows tapez « **affichage sans fil** » et ouvrez le l'application portant le même nom.



Le PC récepteur est prêt à recevoir la projection.


Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

2. PC émetteur

- 1) Appuyez sur les touches  **Win + k**.


Windows 10

- 2) Cliquez sur le nom du PC récepteur.



Windows 11


- 2) Cliquez sur le nom du PC récepteur.



Après une légère attente, les deux PC sont connectés.


Windows 10

- 3) Cochez ou non pour activer le control de l'écran depuis les périphériques du récepteur (souris, clavier, écran tactile...).



Windows 11

- 3) Cochez ou non pour activer le control de l'écran depuis les périphériques du récepteur (souris, clavier, écran tactile...).



Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

V. Déconnection


1. Pc récepteur

Pour désactiver la connexion Miracast depuis le Pc récepteur, il suffit de fermer la fenêtre soit avec la fonction **Alt + F4** ou en cliquant sur la **croix en haut à droite**.

2. Pc émetteur


Windows 10

- 1) Pour désactiver la connexion Miracast depuis le Pc émetteur, il faut cliquer sur le bouton **Déconnexion**.



Windows 11

- 1) Pour désactiver la connexion Miracast depuis le Pc émetteur, il faut cliquer sur le bouton **Déconnexion**.



Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

VI. Test compatibilité

Pour assurer la compatibilité du PC il faut vérifier :


- Pilotes graphiques à jour*
- Pilotes wifi à jour*

[*Guide sur l'installation des pilotes](#)


1. Test par invite de commandes

- 1) Dans la barre de recherche Windows tapez « **cmd** ».
- 2) Puis ouvrez **l'invite de commande**.

Windows 10



Windows 11



Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

3) Tapez la commande « netsh wlan show driver »

```

Microsoft Windows [version 10.0.26100.6725]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\PC-TEST>netsh wlan show driver

Nom de l'interface : Wi-Fi

Pilote                : Intel(R) Wi-Fi 7 BE202 160MHz
Fournisseur           : Intel Corporation
Fournisseur           : Intel
Date                  : 12/06/2025
Version               : 23.150.0.4
Fichier INF           : oem47.inf
Type                  : pilote Wi-Fi natif
Types de radios pris en charge : 802.11b 802.11g 802.11n 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11be
Prise en charge du mode FIPS 140 : oui
Protection des trames de gestion 802.11w prise en charge : Oui
Réseau hébergé pris en charge : non
Authentification et chiffrement pris en charge en mode infrastructure :
    Ouvrir            Aucun
    Ouvrir            WEP-40bit
    Ouvrir            WEP 104 bits
    Ouvrir            WEP
    WPA-Entreprise    TKIP
    WPA-Entreprise    CCMP
    WPA-Personnel     TKIP
    WPA-Personnel     CCMP
    WPA2 - Entreprise TKIP
    WPA2 - Entreprise CCMP
    WPA2 - Personnel  TKIP
    WPA2 - Personnel  CCMP
    Ouvrir            Défini par le fournisseur
    WPA3-Personnel    CCMP
    WPA3-Personnel    GCMP-256
    Défini par le fournisseur Défini par le fournisseur
    WPA3-Enterprise  192 bits GCMP-256
    OWE               CCMP
    OWE               GCMP-256
    WPA3-Entreprise  CCMP

Nombre de bandes prises en charge : 3
    2,4 GHz [ 2412 mégahertz - 2472 mégahertz]
    5 GHz [ 5180 mégahertz - 5885 mégahertz]
    6 GHz [ 5955 mégahertz - 7115 mégahertz]

Service fabricant présent : Oui
OUI carte fabricant      : [00 00 00], type : [00]
Chemin DLL extens. fabricant : C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\netwtw6e.inf_amd64_c3785d6f1e6d5b0e\IntelIHWRouter16.dll
CLSID extensibilité IU fab. : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
CLSID diagnostique fabricant : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}


Affichage sans fil pris en charge : Oui (Pilote de graphiques : Oui, Pilote Wi-Fi : Oui)

```

- 4) Regardez la ligne « **Affichage sans fil pris en charge :** », si un « **Non** » apparaît quelque part, le matériel utilisé n'est pas compatible.


2. Test par Dxdiag

- 1) Appuyez sur les touches  **Win + R**.
- 2) Entrez « **dxdiag** » dans la fenêtre.




Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

- 3) Vérifiez que La versions du **DirectX** soit supérieur ou égale à **DirectX 11**.
- 4) Puis allez dans l'onglet « **Affichage** »




- 5) Vérifiez que le **modèle de pilote** soit supérieur ou égale à **WDDM 1.3**.
- 6) Puis appuyez sur « **enregistrer toutes les informations** »



Date	25/11/2025	Référence	LB-260202-04
Version	04	Révisé par	LB

7) Ouvrez le fichier **dxdiag.txt** enregistré.



8) Vérifiez la ligne : « **Miracast** ». Celle-ci doit être : « **Available, with HDCP** ».

```

DxDiag - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
-----
System Information
-----
Time of this report: 11/24/2025, 08:20:23
Machine name: WS-STAGBE
Machine Id: {90CFF61D-0EE0-4B31-B374-1398381343DD}
Operating System: Windows 10 Professionnel 64-bit (10.0, Build 19045) (19041.vb_release.191206-1406)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: FUJITSU
System Model: ESPRIMO P556/2
BIOS: BIOS Date: 08/19/19 09:36:44 Ver: R1.24.0 (type: BIOS)
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz (4 CPUs), ~3.7GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8030MB RAM
Page File: 6475MB used, 4883MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DirectX Database Version: 1.0.8
DxDiag Version: 10.00.19041.5794 64bit Unicode
-----
DxDiag Notes
-----
Display Tab 1: No problems found.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.

```

3. Conclusion

Si les pilotes ont été correctement mis à jour et que les versions de Windows sont compatibles, alors l'invalidation des tests de compatibilité révèle une incompatibilité matérielle de l'appareil.