

SpeedyERP

IniciarERP

Manual de Configuração e Uso

Atualizador automático e inicializador do sistema

Versão do documento referente ao IniciarERP 10.7.16

1. O que é o IniciarERP

O IniciarERP é o programa que os usuários usam todos os dias para abrir o sistema SpeedyERP. Ele funciona como uma "porta de entrada": antes de abrir o sistema, ele verifica se existe uma versão mais nova disponível no servidor e, se houver, atualiza o terminal automaticamente antes de abrir o SpeedyERP.

O ícone do IniciarERP (IniciarERP.exe) substitui o atalho antigo do SpeedyErp.exe na área de trabalho. O usuário do dia a dia continua clicando em um único ícone, sem precisar saber que existe um processo de atualização por trás.

OBSERVAÇÃO: Nos terminais dos clientes só é necessário o arquivo IniciarERP.exe e o config.ini ao lado dele. Não é preciso instalar Python nesses computadores — o Python só é usado na máquina de quem mantém o sistema, para gerar o .exe.

2. Como funciona (visão geral do processo)

Sempre que o usuário clica no ícone, o programa segue esta lógica, de forma automática:

1. Descobre a pasta onde ele mesmo está instalado (a pasta do ERP no terminal).
2. Confere se o servidor (pasta compartilhada configurada em server_dir) está acessível.
3. Compara a versão local (arquivo versao.txt do terminal) com a versão do servidor.
4. Se as versões forem iguais: abre o SpeedyErp.exe imediatamente, sem exibir nenhuma janela.
5. Se as versões forem diferentes: mostra uma pequena janela com barra de progresso, fecha o SpeedyErp.exe caso esteja aberto, copia do servidor apenas os arquivos novos ou alterados, atualiza o número de versão local e só então abre o sistema.
6. Tudo o que acontece é registrado em um arquivo de log com data e hora, para facilitar o diagnóstico caso algo dê errado.

OBSERVAÇÃO: Se o servidor estiver fora do ar ou inacessível no momento em que o usuário abre o programa, o IniciarERP não trava a tela: ele apenas abre a versão que já está instalada localmente e registra o ocorrido no log.

3. Instalação em um terminal novo

Para configurar o IniciarERP em um computador (terminal) que ainda não o utiliza, siga os passos abaixo:

1. Copie os arquivos IniciarERP.exe e config.ini para a pasta onde o SpeedyErp.exe está instalado nesse terminal.
2. Abra o config.ini com o Bloco de Notas e ajuste o campo server_dir para o caminho correto do servidor desse cliente (veja a seção 4 abaixo).
3. Salve e feche o config.ini.
4. Crie (ou ajuste) o atalho da área de trabalho do usuário para apontar para o IniciarERP.exe, no lugar do atalho antigo do SpeedyErp.exe.
5. Clique duas vezes no atalho para testar. Na primeira execução, como normalmente a versão local ainda não existe ou está desatualizada, o programa deve exibir a janela de atualização, copiar os arquivos do servidor e depois abrir o SpeedyERP normalmente.

OBSERVAÇÃO: O arquivo config.ini precisa ficar sempre na mesma pasta do IniciarERP.exe. Cada terminal pode ter o seu próprio config.ini, com o seu próprio server_dir, sem que seja necessário gerar um .exe diferente para cada cliente.

4. O arquivo config.ini — guia de configuração

Todas as configurações que variam de cliente para cliente ficam neste arquivo de texto, na seção [Config]. Ele pode ser aberto e editado com o Bloco de Notas. Depois de qualquer alteração, basta salvar o arquivo — não é preciso reinstalar nada.

Parâmetro	Valor padrão	O que faz
exe_name	SpeedyErp.exe	Nome do programa do ERP que o IniciarERP deve abrir e, se necessário, fechar antes de atualizar.
server_dir	\\Servidor\10.7	Caminho da pasta compartilhada no servidor onde ficam os arquivos atualizados. Deve ser ajustado para o caminho real de cada cliente.
version_file	versao.txt	Nome do arquivo de texto que guarda o número da versão instalada (ex.: 10.7.16).
kill_wait_seconds	3	Quantos segundos o programa espera após fechar o ERP, para o Windows liberar os arquivos antes de copiar.
copy_retries	3	Quantas vezes o programa tenta copiar novamente um arquivo que estiver bloqueado/em uso.
copy_retry_wait	2	Segundos de espera entre uma tentativa de cópia e outra, quando um arquivo está bloqueado.
arquivos_protegidos	Speedy.ini	Lista de arquivos (separados por vírgula) que NUNCA são sobrescritos pela atualização, mesmo que existam versões diferentes no servidor.

Exemplo de conteúdo válido do config.ini:

```
[Config]
exe_name = SpeedyErp.exe
server_dir = \\Servidor\10.7
version_file = versao.txt
kill_wait_seconds = 3
copy_retries = 3
copy_retry_wait = 2
arquivos_protegidos = Speedy.ini
```

ATENÇÃO: Se o config.ini não existir, estiver corrompido ou faltar algum campo, o programa não trava: ele usa valores internos padrão no lugar. Ainda assim, é importante conferir sempre o server_dir, pois um caminho errado impede a atualização de encontrar o servidor.

5. Arquivos protegidos (arquivos_protegidos)

Alguns arquivos guardam configurações específicas de cada terminal (por exemplo, o Speedy.ini, que pode conter dados de conexão ou preferências locais) e não devem ser sobrescritos quando o sistema for atualizado. Esses arquivos são listados no campo arquivos_protegidos, separados por vírgula.

- Pode-se informar apenas o nome do arquivo (ex.: Speedy.ini) — nesse caso, ele fica protegido em qualquer subpasta em que aparecer.
- Pode-se informar um caminho relativo mais específico (ex.: Config\Speedy.ini) — nesse caso, apenas aquele arquivo, naquela subpasta exata, fica protegido.

Um arquivo protegido nunca é substituído pela cópia vinda do servidor, mesmo que exista uma versão diferente lá — ele é simplesmente ignorado durante a atualização.

6. Uso no dia a dia (para o usuário do terminal)

Para quem apenas usa o sistema no caixa ou no escritório, o funcionamento é simples:

- Clique no ícone do sistema (IniciarERP), como sempre.
- Na maior parte das vezes, o sistema abre direto, sem nenhuma tela extra — significa que já está na versão mais recente.
- De vez em quando, ao clicar, aparece uma pequena janela "SpeedyERP - Atualizando", com uma barra de progresso. É esperado: o sistema está buscando a versão mais nova no servidor. Basta aguardar — o sistema abre sozinho quando terminar.
- Não é necessário fechar essa janela manualmente, e ela não deve ser fechada no X — ela se fecha sozinha ao final da atualização.

OBSERVAÇÃO: Durante a janela de atualização, evite desligar o computador ou desligar a rede/servidor. Se isso acontecer no meio da cópia, basta abrir o sistema novamente depois — ele tentará atualizar de novo do ponto em que parou.

7. Logs e diagnóstico de problemas

O IniciarERP grava automaticamente uma pasta chamada logs dentro da mesma pasta onde ele está instalado, contendo dois arquivos:

- atualizacao.log — registra cada execução do programa: se houve atualização, quais arquivos foram copiados, avisos e eventuais erros, sempre com data e hora.
- config_debug.log — registra especificamente a leitura do config.ini (se foi encontrado, se os campos foram lidos corretamente), útil quando uma configuração parece não estar sendo aplicada.

Situações mais comuns e como identificá-las no log:

Sintoma	O que verificar
Sistema sempre abre sem atualizar, mesmo com versão nova no servidor	Confira em config_debug.log se o server_dir está correto e se o servidor está acessível a partir desse terminal (tente abrir o caminho pelo Explorador de Arquivos).
Janela de atualização demora muito ou trava	Verifique em atualizacao.log se há avisos de 'arquivo bloqueado' repetidos — pode indicar que o SpeedyErp.exe não fechou corretamente em algum terminal com o arquivo aberto.
Mensagem 'Não foi possível iniciar SpeedyErp.exe'	Confirme se o SpeedyErp.exe realmente existe na mesma pasta do IniciarERP.exe e se o nome em exe_name no config.ini está escrito exatamente igual ao arquivo real.
Uma configuração do terminal (ex.: Speedy.ini) foi sobrescrita	Verifique se o nome do arquivo está corretamente listado em arquivos_protegidos no config.ini daquele terminal.

8. Perguntas frequentes

Preciso instalar o Python nos terminais dos clientes?

Não. O Python só é necessário na máquina de quem mantém o sistema, para compilar o programa em .exe (usando o script Empacotar.bat). Nos terminais, basta o IniciarERP.exe e o config.ini.

Cada cliente precisa de um .exe diferente?

Não. O mesmo IniciarERP.exe serve para todos os clientes. O que muda de um terminal para outro é apenas o config.ini, principalmente o campo server_dir.

O que acontece se eu apagar o config.ini por engano?

O programa continua funcionando, usando valores internos padrão (os mesmos mostrados na seção 4). Ainda assim, o recomendado é recriar o arquivo com os valores corretos daquele cliente o quanto antes, especialmente o server_dir.

Como saber qual versão está instalada em um terminal?

Basta abrir o arquivo versao.txt, na mesma pasta do IniciarERP.exe, com o Bloco de Notas.

Como lançar uma nova versão para os clientes?

Publique os arquivos atualizados na pasta compartilhada do servidor (a mesma indicada em server_dir) e atualize o versao.txt do servidor com o novo número de versão. Na próxima vez que cada terminal for aberto, a atualização acontece automaticamente.

9. Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas que não sejam resolvidos com as orientações deste manual, reúna as seguintes informações antes de contatar o suporte técnico:

- O conteúdo do arquivo atualizacao.log (pasta logs) referente ao momento do problema.
- O número de versão mostrado em versao.txt no terminal.
- O conteúdo atual do config.ini daquele terminal.

Essas informações agilizam bastante a identificação da causa do problema.