

SpeedyERP

Painel de Monitoramento

Guia de Instalacao e Configuracao

Publico-alvo: equipe de suporte tecnico

1. O Que E o Painel

E uma pagina web que roda a partir de um programinha instalado no SERVIDOR e mostra, em tempo real, se cada terminal (ERP e NFCe) esta atualizado, atualizando, com erro, ou sem contato ha muito tempo. Atualiza sozinha a cada 5 segundos, sem precisar apertar F5.

✓ **DICA** Nao precisa instalar nada nos terminais alem do que ja instalamos (IniciarERP/IniciarNFCe). O Painel so LE o que os terminais ja gravam sozinhos - e so ativar.

2. Antes de Começar

Voce vai precisar de 3 coisas:

Item	Onde conseguir
PainelStatus.exe + painel_config.ini	Pasta Distribuir\Painel, gerada pelo Empacotar.bat
Uma pasta compartilhada nova no servidor	Ex: \\Servidor\10.7_status - criar se ainda nao existir
Acesso para editar o config.ini dos terminais	Mesmo arquivo que ja configuramos o server_dir

3. Criar a Pasta de Status no Servidor

1. No servidor, crie uma pasta nova dentro da area compartilhada, por exemplo: \\Servidor\10.7_status
2. Garanta que todos os terminais tenham permissao de ESCRITA nessa pasta (diferente da pasta do ERP, que so precisa de leitura - aqui os terminais vao gravar arquivos).

⚠ **ATENCAO** Sem permissao de escrita nessa pasta, os terminais nao conseguem reportar o status, e o painel ficara vazio.

4. Ativar o Status em Cada Terminal (ERP e NFCe)

1. Abra o config.ini do IniciarERP (ou IniciarNFCe) naquele terminal.
2. Confira/ajuste a linha status_dir para apontar para a pasta criada no passo anterior:

```
status_dir = \\Servidor\10.7\_status
```

3. Salve o arquivo. Nao precisa reinstalar nada.
4. Abra o sistema normalmente uma vez (clcando no atalho) - isso ja gera o primeiro arquivo de status na pasta.

✓ **DICA** Pode usar a MESMA pasta de status para o ERP e o NFCe. O painel identifica cada sistema separadamente.

5. Instalar e Rodar o Painel no Servidor

1. Copie a pasta Distribuir\Painel (PainelStatus.exe + painel_config.ini) para dentro do servidor, em qualquer pasta de sua preferencia.
2. Abra o painel_config.ini e confirme:

```
status_dir = \\Servidor\10.7\_status porta = 8090
```

3. De dois cliques no PaineStatus.exe.

4. Uma janela preta (console) vai abrir mostrando o endereço de acesso, parecido com:

Acesse em: `http://localhost:8090` Ou de outro computador da rede: `http://<ip-deste-servidor>:8090`

⚠ ATENCAO Essa janela precisa ficar aberta - e o programa rodando. Fechar a janela encerra o painel.

6. Acessar o Paine

1. No proprio servidor ou em qualquer computador da mesma rede, abra o navegador (Chrome, Edge, etc).

2. Digite o endereço mostrado no console. Se for acessar de outro computador, troque localhost pelo IP do servidor:

`http://192.168.0.X:8090`

3. A pagina mostra cartoes de resumo no topo e uma tabela com todos os terminais que ja reportaram status.

7. O Que Cada Situacao Significa

Situacao (cor)	O que significa
Atualizado (verde)	Versao local igual a versao publicada no servidor. Tudo certo.
Atualizando (azul)	O terminal esta copiando arquivos agora mesmo.
Desatualizado (laranja)	A versao no servidor mudou, mas esse terminal ainda nao reabriu o sistema para atualizar.
Erro (vermelho)	Algo falhou na ultima tentativa de atualizacao (ver coluna Mensagem para detalhes).
Sem contato (cinza)	O terminal nao reporta status ha mais tempo que o configurado em minutos_para_sem_contato (padrao 3 horas). Pode ser terminal desligado.

8. Como Testar se Esta Funcionando

1. Force uma atualizacao em um terminal de teste (mude o versao.txt daquele sistema no servidor).

2. Abra o ERP ou NFCe nesse terminal.

3. Volte no navegador do painel - em poucos segundos aquele terminal deve aparecer como Atualizando e depois Atualizado.

9. Deixar o Paine Sempre Ligado (Recomendado)

Como o PaineStatus.exe precisa ficar rodando o tempo todo, o ideal e configura-lo para iniciar sozinho com o servidor, usando o Agendador de Tarefas do Windows:

1. Abrir o Agendador de Tarefas do Windows no servidor.

2. Criar Tarefa Basica -> Disparar "Ao iniciar o computador".

3. Acao: Iniciar um programa -> selecionar o PaineStatus.exe.

4. Salvar. Assim, se o servidor reiniciar, o painel volta a funcionar sozinho.

10. Problemas Comuns

Sintoma	O que fazer
Painel abre, mas a tabela fica vazia	Confirme se status_dir e igual nos terminais e no painel_config.ini, e se os terminais ja abriram o sistema pelo menos uma vez apos configurar.
Nao consigo acessar de outro computador	Verifique se o Firewall do Windows do servidor esta liberando a porta configurada (padrao 8090).
Terminal aparece 'Sem contato' mesmo ligado	Confira se o status_dir daquele terminal esta correto e se ele tem permissao de escrita na pasta.
Janela do painel fechou sozinha	Configure a tarefa agendada (secao 9) para reiniciar automaticamente com o servidor.