LAMGest Restaurant

Componentes necessários para o sistema funcionar — servidor, postos e PDA

Novembro de 2026

> Tudo se instala com um único ficheiro, `LAMGest-Setup.exe`, que já inclui o .NET: não é preciso instalá-lo em nenhum computador. O sistema funciona só com a rede local do estabelecimento — **não precisa de internet**.

Prioridade 1 — obrigatório | Prioridade 2 — necessário no dia a dia | Prioridade 3 — recomendado / conforme o uso

1. Servidor (computador central)

Prioridade 1 — sem isto o sistema não arranca

1	**Windows de 64 bits**	Windows 10/11 Pro ou Windows Server, com uma conta de administrador para instalar.
2	**SQL Server 2016 ou mais recente**	A versão gratuita **Express** serve. O Setup não o instala: instale-o antes (site da Microsoft → Express → Básica).
3	**LAMGest-Setup.exe — modo Servidor**	Cria o serviço «LAMGestRestaurant», a base de dados `LAMGestRestaurantDB`, a configuração e a regra da firewall.
4	**Hardware**	4 GB de RAM (8 GB recomendado), 2 núcleos e 10 GB livres no disco.
5	**Rede local**	Cabo ou Wi-Fi ligado ao router/switch do estabelecimento. Não precisa de internet.
6	**Porta do sistema na firewall**	Por omissão a 8080; o Setup abre-a só para a rede local. A porta do SQL Server (1433) não deve ser aberta.

Prioridade 2 — necessário para trabalhar no dia a dia

7	**IP fixo do servidor**	Fixo ou reservado no router: os postos e os tablets ligam-se a esse endereço.
8	**Licença do LAMGest**	Activada em Configurações → Licença.
9	**Impressora de pagamentos**	Térmica de 80 ou 58 mm, com o controlador instalado no Windows **para todos os utilizadores** (se estiver ligada ao servidor).
10	**Gaveta do dinheiro**	Ligada à impressora de pagamentos, se usar gaveta.

Prioridade 3 — recomendado

11	**sqlcmd**	Para a cópia de segurança diária automática: `winget install Microsoft.Sqlcmd`. O Setup avisa se faltar.
12	**Disco externo ou pasta de rede**	Para uma segunda cópia das cópias de segurança.

13	**UPS (no-break)**	Para o servidor e a base de dados não se desligarem a meio de uma venda.

2. Posto (caixa, cozinha, bar, gerência)

Prioridade 1 — sem isto o posto não funciona

1	**Windows 10/11 e navegador recente**	Google Chrome, ou Microsoft Edge. O sistema abre numa janela própria do navegador.
2	**Rede local**	Ligado à mesma rede do servidor. Não precisa de internet.
3	**LAMGest-Setup.exe — modo Posto**	Com o IP e a porta do servidor e o número do posto. Cria o atalho e associa o computador ao posto.
4	**Posto registado no servidor**	Em Configurações → Postos, com o mesmo número.

Prioridade 2 — se o posto imprime

5	**Controlador da impressora**	Instalado no Windows do posto: térmica USB do caixa, térmicas do bar e da cozinha.
6	**Agente de impressão do LAMGest**	Opção «Agente de impressão» do Setup, instalada com o utilizador e a palavra-passe de um administrador do sistema.
7	**Impressora configurada**	Em Configurações → Impressoras: «Ligada a» este posto, com a função certa (Caixa, Bar, Cozinha, Etiquetas) e testada com o botão «Testar».

Prioridade 3 — conforme o uso

8	**Leitor de código de barras**	USB; funciona como teclado, não precisa de controlador.
9	**Leitor de cartões magnéticos**	Para os Cartões Evento.
10	**Impressora de etiquetas**	Se imprimir etiquetas de produtos ou de cartões.
11	**Ecrã táctil**	Nos postos de venda, com o modo de entrada táctil activado no Setup.

3. PDA / tablet Android (opcional)

1	**Aparelho**	PDA Sunmi (V2, V2s, V3…) ou outro Android 7 ou mais recente, com câmara.
2	**Wi-Fi**	Da mesma rede do servidor (não precisa de internet).
3	**App LAMGest Venda**	Ficheiro `LAMGest-Venda.apk`, instalado no aparelho.
4	**Posto dos tablets**	Escolhido em Configurações → Postos; o emparelhamento faz-se lendo o QR code.
5	**Android System WebView**	Versão 70 ou mais recente; a app avisa se for antiga.

Antes de começar a vender:

- Teste cada impressora com uma térmica real — o «Microsoft Print to PDF» não serve como impressora de caixa.
- Quando terminar os testes, vá a **Configurações** → **Sistema** e inicie a produção (apagando ou mantendo os dados de teste).
- Depois da limpeza, faça o inventário inicial do stock.