Contingência da NFC-e

Enviar E-mail

Permalink Cliente

Permalink Revenda

Contingência da NFC-e

Os sistemas de recepção de NFC-e das Secretarias de Fazenda foram desenvolvidos para oferecer aos contribuintes uma alta disponibilidade, de modo a atender as solicitações quase que instantaneamente. Porém, existem situações em que podem ocorrer falhas de conexão com os webservices da SEFAZ. Ou também pode ocorrer uma parada programada, que é quando a SEFAZ passa por um período de manutenção.

Quando é ativado o modo de Contingência, é gerado o XML da NFC-e e impresso o DANFCE, que será entregue ao consumidor. Neste caso, obrigatoriamente deve ser impresso o detalhe da venda, onde constam os itens.

Sanados os problemas de transmissão, os cupons emitidos em contingência, de existência apenas local, devem ser transmitidos à Sefaz, afim de obter a Autorização destes documentos. O contribuinte tem um prazo de até 24 horas para realizar essa operação.

ATENÇÃO! As NFC-e emitidas em modo de contingência NÃO movimentam estoque!

Configurando o Emissor de NFC-e para emissão em modo de Contingência

Para iniciar a emissão de NFC-e em Contingência, acesse seu Emissor de NFC-e e vá até **Configurações** (ou pressione a tecla **F10**).














Em seguida, acesse a guia Contingência da NFC-e e clique em **Iniciar Contingência** e escolha em quais computadores trabalhará com a contingência.



Informe o motivo e clique em OK.



Será apresentada a seguinte mensagem:




Após estar ciente ao que refere-se a mensagem, clique em **Sim**. Ao confirmar o início da Contingência, haverá o registro de que a mesma foi ativada:

Tipo de emissão atual: Emissão em contingência off-line

Para concluir, basta clicar em **F3 – Gravar** e iniciar a emissão das suas vendas.

Configurando o Emissor de NFC-e para retornar a emissão Normal

Após o serviço ter retornado a operação normal, o seu sistema deve ser configurado para a emissão normal de NFC-e. Para isso, nas **Configurações** (ou pressionando a tecla **F10**), acesse novamente a guia **Contingência da NFC-e** e clique no botão **Sair da Contingência**, na tela que for apresentada, clique em **Sim** confirmando que deseja retornar a emissão Normal.



Autocontingência

Com a contingência automática, no momento que a **NFCe** identificar falha de comunicação com o servidor da SEFAZ (indisponibilidade do serviço) ativará a contingência;

- - Já emitirá a venda em contingência, gerando a impressão de duas vias;
- Em cada finalização de uma NFCe Contingência, será verificar o serviço de emissão, se já retornou o servico:
- Se o SERVIDOR DA SEFAZ já estiver disponível, já passará a emitir as NFCe em ambiente normal novamente:
- Todas as NFCEs emitidas em contingência serão autorizadas;
- - Só não serão autorizadas, se estiverem com Rejeição, então ficarão pendentes.

Para ativar a autocontingência, marque a opção **Habilitar autocontingência** e determine o intervalo de verificação (mínimo 15 minutos) para o sistema consultar os servidores e sair da contingência;



IMPORTANTE! Em caso de uso da autocontingência, será emitido um cupom em contingência e outro com Emissão Normal, ao final do processo, o cupom em emissão normal deverá ser inutilizado;



Autorizando NFC-e's emitidas em Contingência

Conforme explicado anteriormente, ao retornar a emissão normal, as notas emitidas em Contingência devem ser autorizadas dentro de um prazo de 24 horas. Para isso, dentro do seu Emissor de NFC-e, clique na opção **Vendas Emitidas** (ou pressione a tecla **F7**).













Em seguida, para visualizar as NFC-es emitidas em Contingência, clique com o botão direito do mouse na relação de notas apresentadas, vá em **Exibir** e clique na opção **CFes em Contingência**.




Feito isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a NFC-e que deseja autorizar e clicar na opção **Enviar NFCe**. O XML da mesma será validado e posteriormente será retornado o status de autorizada.




Autorizando um lote de NFC-e's emitidas em Contingência

Existe também a possibilidade de autorizar todas as notas emitidas em contingência de uma vez, para que não seja necessário autorizar uma nota por vez. Para isso, na lista de **Vendas Emitidas** (**F7**), clique com o botão direito do mouse na relação de notas apresentadas, vá em Exibir e clique na opção **Cfes em Contingência**. Em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre uma das notas apresentadas e clique na opção **Enviar todas em contingência**. Para concluir, aguarde a autorização de todas as NFC-e's.



Relatório

É possível gerar um relatório de movimentação em contingência, para isso, acesse o estoque - **Relatórios - Movimentação em contingência**, é possível ordenar por descrição ou por código. Todos os itens de todas as ntoas emitidas em contingêncoa e pendentes de envio serão exibidos.



É importante que NÃO FECHE O CAIXA após emitir as notas em contingência. O fechamento de caixa só deve ser feito após transmitir as notas em ambiente normal!

TAGS: contingencia contgencia congtiencai