

## Sessão 6: Serviços básicos de segurança

## 1) Configuração do servidor de log remoto



Esta atividade será realizada nas máquinas virtuais *FWGW1-G*, *LinServer-G* e *WinServer-G*.

Nesta atividade iremos configurar um repositório de logs em um servidor da DMZ (*LinServer-G*), e enviar os logs dos demais servidores para esse concentrador. O objetivo desta atividade é fazer o aluno aplicar os conceitos de repositório de logs de uma rede e preparar o ambiente para os serviços seguintes, que serão configurados durante o curso.

- 1. Primeiro, vamos configurar o concentrador de logs. Acesse a máquina *LinServer-G* e instale o pacote syslog-ng.
- 2. Observe que na última linha do arquivo /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf são incluídos arquivos com a extensão .conf localizados no diretório /etc/syslog-ng/conf.d:

```
# tail -n1 /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf
@include "/etc/syslog-ng/conf.d/*.conf"
```

Aproveitando-se desse fato, crie um novo arquivo com a extensão apropriada nesse diretório e configure o recebimento de logs remotos. Faça com que o syslog-ng escute por conexões na porta 514/UDP, e envie os arquivos de log de uma dado *host* para o arquivo /var/log/\$HOST.log. Finalmente, reinicie o syslog-ng.

- 3. Agora, na máquina *FWGW1-G*, instale o syslog-ng e configure-o como um cliente Syslog. Crie um arquivo de configuração na pasta /etc/syslog-ng/conf.d que envie todos os eventos de log locais para a máquina *LinServer-G* na porta 514/UDP.
- 4. Usando o comando logger, teste seu ambiente.
- 5. Agora, vamos configurar a máquina *WinServer-G* para enviar registros de eventos para o concentrador Syslog. Faça login como usuário Administrator e abra o *Group Policy Editor* digitando gpedit.msc no menu *Start > Run...*.

Na ferramenta, acesse a seção *Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Audit Policy* e habilite os seguintes eventos como "Sucesso" e "Falha":

Tabela 1. Políticas de auditoria para o WinServer-G

| Policy                         | Security Setting |
|--------------------------------|------------------|
| Audit account logon events     | Success, Failure |
| Audit account management       | Success, Failure |
| Audit directory service access | No auditing      |
| Audit logon events             | Success, Failure |
| Audit object access            | Failure          |



| Policy                 | Security Setting |
|------------------------|------------------|
| Audit policy change    | Success          |
| Audit privilege use    | Failure          |
| Audit process tracking | No Auditing      |
| Audit system events    | Success, Failure |

6. O próximo passo é instalar o Snare, que permitirá envio dos registros de eventos do Windows para um servidor Syslog remoto. Faça o download em <a href="https://www.snaresolutions.com/products/snare-agents/open-source-agents/">https://www.snaresolutions.com/products/snare-agents/open-source-agents/</a>; será necessário cadastrar seu nome/email para receber o link de download. Alternativamente, solicite o instalador ao instrutor.

Durante a instalação, responda todas as perguntas com as opções padrão, exceto:

Tabela 2. Opções de instalação do Snare

| Opção                    | Escolha                              |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Snare Auditing           | Yes                                  |
| Service Account          | Use System Account                   |
| Remote Control Interface | Enable Web Access (Password: rnpesr) |

7. Após a instalação, abra o Snare. Clique em *Start* e digite "snare", escolhendo a opção Snare for Windows (Open Source), como se segue:






Figura 30: Inicialização do Snare

Irá ser lançada uma janela do navegador. Informe o usuário snare, e senha rnpesr, como se segue:






Figura 31: Login no Snare

Clique em *Network Configuration* — informe o IP da máquina *LinServer-G* no campo *Destination Snare Server address*, e a porta 514 no campo *Destination Port*, como se segue. Em seguida, clique em *Change Configuration*.






Figura 32: Configurações do Snare

Em seguida, clique em Apply the Latest Audit Configuration e depois em Reload Settings.

8. Faça logoff/logon no *WinServer-G* para gerar registros de eventos. Em seguida, volte à máquina *LinServer-G* e verifique que os logs estão de fato sendo enviados.