



# VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES

## CADERNO DE ATIVIDADES

Copyright © 2015 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP

Rua Lauro Müller, 116 sala 1103

22290-906 Rio de Janeiro, RJ

Diretor Geral

**Nelson Simões**

Diretor de Serviços e Soluções

**José Luiz Ribeiro Filho**

**Escola Superior de Redes**

Coordenação

**Luiz Coelho**

Equipe ESR (em ordem alfabética)

**Celia Maciel, Cristiane Oliveira, Derlinéa Miranda, Edson Kowask, Elimária Barbosa, Evelyn Feitosa, Felipe Nascimento, Lourdes Soncin, Luciana Batista, Renato Duarte, Sérgio Souza e Yve Abel Marcial.**

Versão 0.1.0

# Índice

Sessão 1: Introdução à Virtualização .....	1
1) Instalando o VirtualBox .....	1
2) Criando máquinas virtuais .....	1
3) Alterando a configuração de uma máquina virtual .....	1
4) Adicionando uma máquina virtual .....	4
5) Utilizando snapshots .....	5
6) Removendo uma máquina virtual .....	7
7) Criando máquinas virtuais no VMware Workstation .....	7
8) Iniciando a máquina virtual .....	16
9) Alterando a configuração de uma MV .....	17
10) Adicionando uma máquina virtual .....	19
11) Utilizando snapshots .....	19
12) Removendo máquinas virtuais .....	20
13) Captura de máquina física para virtual (P2V) .....	20
Sessão 2: Configuração de Storage .....	23
1) Instalação do FreeNAS .....	23
2) Configuração do FreeNAS .....	37
Sessão 3: .....	48
1) Instalação do XCP-ng .....	48
2) Conhecendo alguns comandos básicos .....	57
3) Instalação do XCP-ng Center .....	60
Sessão 4: .....	92
Sessão 5: .....	93
Sessão 6: .....	94
Sessão 7: .....	95
Sessão 8: .....	96
Sessão 9: .....	97
Sessão 10: .....	98

# Sessão 1: Introdução à Virtualização

## 1) Instalando o VirtualBox

1. Execute o arquivo de instalação `VirtualBox-<version>-Win.exe`. Todos os arquivos necessários estão disponíveis no diretório `Aluno`, em seu *Desktop*. A instalação do VirtualBox é bem simples, por este motivo não é necessário um passo a passo.

## 2) Criando máquinas virtuais

1. Inicie o VirtualBox e localize no canto superior esquerdo o botão *Novo*.

Selecione Nome e Sistema Operacional, Tamanho da memória e Disco rígido, Tipo de arquivo de disco rígido, avance e conclua.

2. Verifique se as informações apresentadas estão corretas e clique em *Finalizar*.

Inicie a máquina virtual que você acaba de criar. Observe a mensagem de erro: `FATAL: No bootable medium found! System halted.`

Você saberia informar o motivo?

## 3) Alterando a configuração de uma máquina virtual

1. O VirtualBox permite a edição de máquinas virtuais após sua criação. Podemos modificar o nome da VM, adicionar ou alterar o disco rígido virtual, memória que a máquina alocará para o seu uso, adicionar mais interfaces de rede, dentre outras opções. Nesta atividade, iremos visualizar as opções de edição da máquina virtual.

Para editar uma máquina virtual, será necessário uma já criada. Na lista de máquinas do seu inventário, selecione a máquina criada na Atividade 1. Observe que, ao lado aparecerá a lista dos hardwares da máquina virtual selecionada. Clique no menu *Máquina* e em seguida em *Configurações*.




Figura 1. Configurando máquinas virtuais

Suponha que tenha sido realizado um upgrade de mais 16 GB de memória e mais um disco rígido de 1TB na máquina hospedeira, com o objetivo de acrescentar mais recursos às suas máquinas virtuais.

2. Na guia Sistema, acesse a aba Placa-Mãe, vá a Memória base e adicione mais 1024 MB de memória RAM à máquina virtual.

O tamanho da nova quantidade de memória deve ser múltiplo de 4. É preciso deixar disponível para o sistema operacional nativo uma quantidade recomendada para um funcionamento estável.




Figura 2. Configurando memória RAM

Observe que na aba Processador há a opção de aumentar a quantidade de processadores virtuais. Por medida de segurança, mantenha a quantidade padrão de processadores.

Cuidado, pois a troca do número de processadores virtuais depois que a máquina virtual for instalada poderá causar instabilidade.




Figura 3. Configurando processadores

Na guia Rede selecione a interface de rede chamada Adaptador 1 e altere o seu modo de conexão para Bridge. Faça também a alteração do endereço MAC da máquina virtual, clicando primeiro em Avançado e depois no botão que foi habilitado, fazendo com que o VirtualBox gere um novo endereço MAC para a máquina em questão.




Figura 4. Configurando rede

## 4) Adicionando uma máquina virtual

Para adicionar máquinas virtuais pré-existentes ao VirtualBox, precisaremos executar o Assistente de Importação de Appliance. O VirtualBox atualmente suporta a importação de máquinas virtuais gravadas no Formato Aberto de Virtualização (Open Virtualization Format - OVF/OVA). Para isso siga as instruções:

1. Clique no menu Arquivo e em seguida clique em Importar Appliance... para que seja exibida a tela do assistente de importação de appliance. Clique em Escolher.
2. Outra janela será apresentada solicitando a seleção de um appliance para importar. Selecione em Desktop\Aluno\VMs\_PRONTAS\VM o arquivo LAB\_W7\_VM-ADS5.OVA e clique em Abrir.
3. As configurações de importação da máquina virtual serão apresentadas em forma de sumário. Clique em Finalizar para iniciar a importação da máquina virtual.




Figura 5. Importando VM

Uma barra de progresso será exibida mostrando o avanço da importação da máquina virtual.




Figura 6. Importando VM, progresso

Você poderá visualizar a máquina virtual importada na lista de máquinas virtuais do VirtualBox.




Figura 7. VM importada com sucesso

4. Inicie a máquina virtual e verifique se houve algum problema no processo.

Para evitar conflito de IP na rede, edite o endereço MAC da máquina virtual em Configurações/Rede/Avançado.

## 5) Utilizando snapshots

Snapshots são pontos de restauração das máquinas virtuais que podem ser usados para retornar a uma situação anterior de uma máquina virtual.

O recurso do snapshot é útil quando se quer fazer uma alteração no sistema operacional, com a segurança de poder recuperar o seu estado inicial caso algo dê errado durante a alteração. Você pode então criar um snapshot da máquina virtual antes de alterar o seu sistema, e se a alteração não for do seu agrado, é possível retornar ao estado anterior com o snapshot criado. O disco voltará ao mesmo ponto em que foi criado o snapshot, assim como a memória, se o mesmo for criado com esta opção.

Para criar um snapshot de uma máquina virtual, precisaremos de uma já criada. Para isto, na lista de máquinas virtuais do seu inventário, selecione a máquina VM-ADS5 que importamos na atividade anterior.

1. Localize no VirtualBox a aba Snapshots, clique no ícone Criar Snapshot, digite um nome e a descrição do snapshot tirado e clique em Ok.




Figura 8. Criando snapshots

2. Inicie a máquina virtual VM-ADS5 e faça alterações no sistema. O login da máquina virtual é aluno e a senha é rnpesr.

Exemplo: crie diretórios, arquivos de texto, edite arquivos de configuração, apague arquivos existentes e instale programas.

3. Após alterar o sistema, desligue-o.
4. Volte à aba Snapshots e selecione o mesmo snapshot criado anteriormente. Depois clique no ícone Restaurar . Aparecerá uma janela para confirmação. Clique em Restaurar e aguarde a restauração da máquina virtual.
5. Inicie novamente a máquina virtual e perceba que ela retorna ao estado anterior, descartando todas as alterações realizadas.

## 6) Removendo uma máquina virtual

1. Selecione a VM que deseja excluir, clique com o botão direito e em seguida em Remover.
2. Será apresentada uma frase indicando que existem duas formas de excluir uma VM.
  - Apagar todos os arquivos: Apaga os arquivos de configuração da máquina virtual e também o seu disco rígido virtual.
  - Remover apenas: Apenas remove a máquina virtual do VirtualBox, mantendo os seus arquivos armazenados no disco rígido da máquina hospedeira.

## 7) Criando máquinas virtuais no VMware Workstation

Os passos para a instalação do VMware Workstation são muito semelhantes aos do VirtualBox. Ao final da instalação selecione a opção de uso para 30 dias. Para aproveitar todos os seus recursos é necessário a compra de uma licença.

1. Inicie o VMware Workstation e clique no botão Create New Virtual Machine ou acesse o menu File > New > Virtual Machine.




Figura 9. Tela inicial do VMWare

Em boas-vindas, você deverá optar entre criar uma máquina virtual típica (typical) ou personalizada (custom). Escolha a opção Custom para criar uma máquina virtual com configuração otimizada dos seus recursos. Clique em Next.



Figura 10. Criação de VMs

Nesta etapa, defina a versão do VMware Workstation com a qual você deseja que a sua máquina virtual seja compatível (com as versões mais novas ou mais antigas). Escolha a versão atual do Workstation (14.x) e clique em Next.




Figura 11. Compatibilidade de hardware

Selecione a forma de instalação do sistema operacional: Instalar o SO a partir de uma mídia física de CD/DVD, de uma imagem ISO, arquivada no servidor de ISOs , ou instalar o sistema operacional depois. Escolha a última opção I wil install the operating system later, para instalar o sistema operacional depois e avance.




Figura 12. Escolha da mídia

Selecione o SO e sua versão para instalação na máquina virtual (Guest Operating System). Clique em Next.

2. Em Virtual machine name informe como será identificada a máquina virtual. Este nome será identificado em todos os componentes do VMware Workstation. Utilize o nome VM-ADS5Ws.
3. Em Location, informe o diretório onde os arquivos da VM serão salvos. Clique em Next.
4. Em Number of processors, configure o número de processadores da máquina hospedeira que a máquina virtual utilizará para o valor 1.

Em Number of cores per processor, configure o número de núcleos por processador da máquina física que a máquina virtual utilizará para o valor 1.




Figura 13. Escolha do processador

5. Selecione a quantidade de memória RAM em megabytes a ser alocada para uso da máquina virtual. Mantenha a opção padrão e clique em Next.




Figura 14. Escolha da memória

6. O VMware Workstation possui três opções de configuração de rede: Bridged, NAT e Host-only. Escolha a opção Bridged para que a máquina virtual tenha acesso direto à rede externa.




Figura 15. Escolha da memória

7. Defina o tipo de controladora SCSI que você pretende utilizar. Deixe a opção padrão selecionada (LSI Logic SAS) e clique em Next.




Figura 16. Tipo de controladora de disco

Defina o tipo do disco entre as opções SCSI ou IDE. Selecione SCSI e clique em Next.




Figura 17. Tipo de disco

Em Disco, você pode escolher entre criar um novo disco virtual, utilizar um disco virtual existente ou utilizar um disco físico. Selecione a opção Create a new virtual disk para que seja criado um novo disco virtual. Clique em Next.




Figura 18. Criar novo disco

Em capacidade do disco é possível configurar:

- O tamanho do disco rígido da máquina virtual;
- A alocação de todo o espaço configurado para o momento da criação da máquina virtual (ou não);
- Se os dados do disco estarão armazenados em um único arquivo ou serão divididos em mais arquivos.

Selecione 60GB como tamanho máximo do disco, marque a opção Store virtual disk as single file para que todo o conteúdo do disco rígido virtual seja armazenado em apenas um arquivo. Clique em Next para avançar.



Figura 19. Capacidade do disco

Identifique e escolha onde o HD virtual será salvo e clique em Next.




Figura 20. Nome do disco

8. Aparecerá a tela do sumário, ou seja, o resumo de toda a configuração da máquina virtual a ser criada. Neste momento, o VMware Workstation estará pronto para criar a sua máquina virtual.





Figura 21. Confirmação das escolhas

Clique em Finish para finalizar a criação.

## 8) Iniciando a máquina virtual

As máquinas virtuais disponíveis serão exibidas na janela principal do VMware Workstation. Selecione a máquina virtual criada (VM-ADS5) e inicie clicando em Power on this virtual machine.

+ .Iniciar VM



+ Como nenhum SO foi instalado, ao iniciá-la será apresentada uma tela parecida com os dizeres abaixo, informando que não foi encontrado nenhum sistema operacional.

+

```

Network boot from AMD Am79C970A
Copyright (C) 2003-2005VMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2000Intel Corporation
CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 45 E3 90 G UID: 564D95A9-506D-AA78-21B0-26E3F545E390
PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received.
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
Operating System not found

```

## 9) Alterando a configuração de uma MV

É possível editar a máquina virtual (MV) criada no VMware Workstation. Dentre outras opções, é possível alterar o nome da máquina virtual, adicionar outro disco rígido virtual, aumentar o tamanho de memória que a máquina alocará para o seu uso e adicionar mais interfaces de rede. Nesta atividade, iremos visualizar as opções de edição de máquinas virtuais do VMware Workstation.

1. Para editar uma máquina virtual, você precisará de uma já criada. Para isto, na lista de máquinas do seu inventário, selecione a máquina. Depois de selecionada, ao lado será aberto um sumário da máquina em questão. Clique no botão Edit virtual machine settings.

Suponha que tenha sido realizado um upgrade de mais 4 GB de memória e mais um disco rígido de 1 TB na máquina hospedeira, com o objetivo de acrescentar mais recursos às suas máquinas virtuais.

Em Memory há a opção de editar o tamanho da memória que a máquina virtual alocará para o seu uso. Altere o tamanho em Memory for this virtual machine para 1024 MB.

O tamanho da nova quantidade de memória deve ser múltiplo de 4. Lembrando que temos que deixar disponível para o sistema operacional nativo uma quantidade recomendada para que possa funcionar de forma estável.

2. Em Processors há a opção de editar o número de processadores (Number of processors) e o número de núcleos por processadores (Number of cores per processor) que a nossa máquina virtual utilizará. Não faça alterações nesta etapa, deixando as configurações de acordo com o que definimos na criação da máquina virtual.
3. Em Hard Disk é possível visualizar o caminho no qual está arquivado o disco rígido da máquina virtual (Disk file), analisar a sua capacidade atual (Capacity), informações de alocação e a forma como o disco rígido virtual foi armazenado (Disk information). Em Utilities são mostradas outras ferramentas para alteração e manutenção do disco rígido:
  - Map: utilizado para mapear o disco rígido virtual na máquina hospedeira Windows;
  - Defragment: semelhante ao Desfragmentador de disco do Windows, onde a ferramenta efetua operações no disco rígido para procurar e solucionar problemas de fragmentação;
  - Expand: utilizado para aumentar o tamanho do disco rígido da máquina virtual;
  - Compact: utilizado para compactar automaticamente o disco rígido da máquina virtual.

Em CD/DVD há a opção de ativar o drive de CD/DVD assim que a máquina virtual for ligada (Connect at power on), de fazer com que a máquina virtual use um drive físico (Use physical drive) ou fazer com que a máquina virtual use uma imagem ISO armazenada (Use ISO image file). Para esta atividade, utilizaremos a configuração da tela seguinte.

4. Em Network Adapter há também a opção de ativar a placa de rede da máquina virtual assim que ela for ligada (Connect at power on) e escolher o tipo de conexão de rede que utilizaremos:
  - Bridged: habilita a máquina virtual a ter acesso direto à rede;
  - Replicate physical network connection state: replica o estado da conexão da rede física;
  - NAT: opção que compartilha o endereço IP do host.
5. Também podemos editar o controlador USB da máquina virtual, ativando o suporte à alta velocidade para dispositivos com USB 2.0 e automaticamente conectar novos dispositivos USB. Mantenha as opções conforme a tela seguinte.
6. Podemos editar as propriedades de som da máquina virtual para decidir se ela utilizará a placa de som padrão do host, ou especificar a placa de som do host que a máquina virtual utilizará. Mantenha as opções conforme a tela seguinte.
7. É possível conectar uma impressora à máquina virtual, mas para isso ela precisa ter o VMware Tools instalado - suíte de utilitários que melhora o desempenho da máquina virtual. Mantenha as opções conforme a tela seguinte.
8. Por último, é possível editar as propriedades de vídeo da máquina virtual. Podemos ativar a aceleração 3D dos gráficos, usar as configurações de vídeo da máquina hospedeira ou especificar as configurações informando o número de monitores e a resolução máxima de cada

monitor.

## 10) Adicionando uma máquina virtual

1. Na tela inicial do VMware Workstation clique em Open a Virtual Machine e selecione a VM já existente no caminho Desktop\Aluno\VMs\_PRONTAS/VM da máquina hospedeira. Ao concluir o processo inicie a VM.




Figura 22. Adicionar VM pronta

## 11) Utilizando snapshots

Como foi visto anteriormente no VirtualBox , o snapshots são pontos de restauração das máquinas virtuais que podem ser usados para retornar a uma situação anterior de uma VM.

Exemplo: você deseja fazer alguma alteração no sistema operacional, mas quer ter a segurança de recuperar o seu estado inicial caso algo dê errado durante a alteração. Você pode então criar um snapshot da máquina virtual antes de alterar o seu sistema, e se a alteração não for do seu agrado, será possível retornar ao estado anterior do sistema através do snapshot criado. O disco voltará ao mesmo ponto em que foi criado o snapshot, assim como a memória, se o mesmo for criado com esta opção.

1. Na lista Favorites selecione a máquina W7\_VM-ADS5 que adicionamos na atividade anterior. Click com o botão direito do mouse em cima da VM e selecione Snapshot/ Take Snapshot...
2. Digite uma descrição para o snapshot a ser tirado, para que possamos identificá-lo posteriormente.
3. Inicie a máquina virtual recentemente adicionada e faça alterações no sistema. O login da

máquina virtual é aluno e a senha é rnpesr.

Crie diretórios e arquivos de texto, edite arquivos de configuração, apague arquivos existentes, instale ou instale programas. Após as modificações, desligue a VM e volte ao menu Snapshot, mas desta vez acesse Snapshot Manager. Note que poderá voltar ao estado anterior ao Snapshot sem a necessidade de desligar a máquina.

## 12) Removendo máquinas virtuais

No VMware Workstation existem duas opções de remoção das máquinas virtuais: removê-las da lista de máquinas favoritas ou removê-las do disco rígido da máquina hospedeira. Para remover máquinas virtuais, abra o Workstation e certifique-se de que a máquina desejada está desligada, para que possa ser removida. Siga as instruções para a remoção.

No VMware Workstation, selecione a máquina virtual que você deseja excluir, vá ao menu VM> Manage e clique em Delete from Disk.

1. Ao clicar na função, é apresentada uma janela informando que essa ação é irreversível e que a mesma fará com que a máquina virtual seja excluída permanentemente. Caso você clique em Yes, a máquina virtual será excluída do gerenciamento do VMware Workstation e do disco rígido da máquina hospedeira. Para a atividade, clique em No para cancelar a exclusão.




Figura 23. Removendo VM definitivamente

2. Caso queira removê-la apenas do inventário, clique sobre a máquina e selecione Remove. Aparecerá uma janela informando que a máquina será removida apenas do inventário.




Figura 24. Removendo VM do inventário

## 13) Captura de máquina física para virtual (P2V)

Physical-to-Virtual (P2V) é o processo que consiste em converter uma máquina física com os seus aplicativos e dados para uma máquina virtual, podendo hospedá-la em uma plataforma

virtualizada.

Nesta atividade, o aluno terá que fazer a conversão da estação física do colega do lado para uma máquina virtual, utilizando como base a ferramenta de conversão do VMware Converter.

O instalador do VMWare converter está disponível na pasta \Desktop\Aluno\SESSÃO 1\_2. A instalação é simples porém é necessário prestar atenção em algumas etapas: em "Setup Type", você deverá marcar a opção "Client-Server installation (advanced)" e em "HTTPS Service Port" altere a porta para 444 , clique em "next" e nesta tela, desmarque a opção "Join the VMware's Customer...", avance e clique em "install".

1. Antes de converter a máquina física, faça alguns procedimentos para que posteriormente possam identificar que realmente houve a conversão. Sugestões: trocar a cor do seu papel de parede, criar arquivos ".txt" no desktop etc.
2. Inicie o VMware Workstation Pro, e em "File" selecione "Virtualize a Physical Machine" e clique em Next.
3. Nesta tela, você deverá adicionar o IP, usuário e senha da máquina a qual deseja converter.




Figura 25. Conversão de máquina física para virtual, parte 1

4. Adicione um nome a VM e e escolha o diretório para armazenar a máquina virtual.




Figura 26. Conversão de máquina física para virtual, parte 2

5. Nesta tela, autentique com usuário e senha da máquina física. Esta é a máquina onde o VMware Workstation está instalado. Avance e aguarde o final do processo.




Figura 27. Conversão de máquina física para virtual, parte 3

Obs.: Caso ocorra algum erro relacionado a espaço em disco, acesse o gerenciador do Windows 7 e aumente o espaço da partição "Reservado pelo Sistema" para no mínimo 100 megas.

# Sessão 2: Configuração de Storage

## 1) Instalação do FreeNAS

1. Crie uma nova máquina virtual, na qual instalaremos o FreeNAS, do tipo BSD 64-bit.




Figura 28. Nome e tipo de VM

2. Para a memória RAM, define 2GB.




Figura 29. RAM da VM

3. Iremos adicionar um novo disco rígido:




Figura 30. Adicionar novo disco

O tipo do disco será VDI, o formato nativo do Virtualbox.




Figura 31. Tipo do disco

Iremos usar alocação dinâmica, quando o disco cresce à medida que é utilizado.




Figura 32. Tipo de alocação

Finalmente, escolha o nome e o tamanho do disco (4 GB).




Figura 33. Nome e tamanho do disco

- Criada a VM, acesse o menu *Configurações*. Vamos adicionar dois novos discos à máquina, onde serão armazenados os dados do *storage*. Em *Armazenamento > Controladora SCSI*, clique no ícone *Adicionar novo disco*.




Figura 34. Configurações de disco

Selecione *Criar novo disco*.




Figura 35. Criar novo disco

Selecione o nome do disco, e tamanho de 80 GB.




Figura 36. Nome e tamanho do disco 2

Repita o procedimento, adicionando um terceiro disco à VM, também de 80 GB.




Figura 37. Nome e tamanho do disco 3

Finalmente, marque a opção *Utilizar cache de I/O do hospedeiro* para aumentar a performance no uso da VM.




Figura 38. Uso de cache de disco

5. Ainda no menu *Armazenamento*, em *Controladora IDE*, adicione a imagem ISO de instalação do FreeNAS ao *drive* de CD virtual da VM.




Figura 39. Adicionando ISO de instalação

- Em Áudio, desabilite o áudio da VM. Como será um servidor, não fará falta.




Figura 40. Configurações de áudio

- Em Rede, altere o tipo de conexão do *Adaptador 1* para *Placa em modo Bridge*, para conectar a VM diretamente com a rede externa.




Figura 41. Configurações de rede

8. Em *USB*, marque a *Controladora USB 1.1 (OHCI)*, para maior compatibilidade caso as extensões do Virtualbox não estejam instaladas.




Figura 42. Configurações USB

9. Ligue a VM, e selecione a opção *FreeNAS Installer* na tela de boot.




Figura 43. Boot do instalador

A seguir, selecione *Install/Upgrade*.




Figura 44. Instalação, parte 1

Você receberá um aviso que o computador possui menos de 8 GB de RAM. Clique em Yes para prosseguir.




Figura 45. Instalação, parte 2

Para a instalação do FreeNAS, selecione o disco `ada0`, de 4 GB. Iremos inicializar os demais posteriormente.




Figura 46. Instalação, parte 3

Confirme a formatação selecionando Yes.




Figura 47. Instalação, parte 4

Para a senha do usuário **root**, digite **Virt3sr** e confirme.




Figura 48. Instalação, parte 5

No tipo de *boot* do FreeNAS, selecione *Boot via BIOS*.




Figura 49. Instalação, parte 6

A instalação será iniciada, como mostrado abaixo.




Figura 50. Instalação, progresso

Ao final do processo, clique em *OK* para reiniciar o sistema.




Figura 51. Instalação concluída

- Como não retiramos a ISO da VM, após o *boot* veremos o menu de instalação novamente. Selecione *Shutdown System*.




Figura 52. Retirando ISO da VM, parte 1

Acesse *Configurações > Armazenamento* e remova a ISO do *drive IDE*.




Figura 53. Retirando ISO da VM, parte 2

## 2) Configuração do FreeNAS

1. Ligue a VM. Você verá a tela de *boot* abaixo.




Figura 54. Boot do FreeNAS

Pressione **ENTER**, e selecione a opção *Normal Bootup*.




Figura 55. Boot convencional

2. Após o processo de *boot*, você verá o menu a seguir. Anote o endereço IP da interface web de usuário, que acessaremos a seguir.




Figura 56. Boot concluído

3. Em sua máquina física, abra um navegador e digite o endereço IP anotado no passo anterior. Na

tela de login, informe o usuário **root** e senha **Virt3sr**, como definido anteriormente.




Figura 57. Login na interface web

- No *wizard* automático de configuração, defina linguagem, mapa de teclado e *timezone* como mostrado na figura a seguir:




Figura 58. Escolha de idioma, teclado e timezone

O próximo passo é inicializar um volume de armazenamento. Digite o nome **vol1** e selecione o tipo *Logs* (equivalente a RAID 0).




Figura 59. Configuração de volume

Para configurações de autenticação, mantenha tudo vazio e clique em *Next*.




Figura 60. Configurações de autenticação

Em configurações de *share*, novamente mantenha vazio e clique em *Next*.




Figura 61. Configurações de share

Para configurações de mensagem, ative *Console messages*, e clique em *Next*.




Figura 62. Configurações de mensagens

Finalmente, confirme as alterações.




Figura 63. Wizard, confirmação

5. Finalizado o *wizard*, acesse *Storage > Volumes* e clique em *Criar zvol*.




Figura 64. Criação de zvol, parte 1

Defina o nome como **zvol1** e tamanho de 80 GB. Iremos tentar manter o uso do *pool* abaixo de 50% para evitar degradação de performance, como documentado em <https://www.ixsystems.com/documentation/freenas/11/sharing.html#extents>.




Figura 65. Criação de zvol, parte 2

A tela final de configuração deverá ficar como se segue:




Figura 66. Criação de zvol, concluída

6. Agora, acesse *Sharing > Block (iSCSI)* e configure um portal iSCSI em *Adicionar Portal* como mostrado a seguir:




Figura 67. Configuração de iSCSI, parte 1

Em Iniciadores, defina um mapeamento ALL:ALL.




Figura 68. Configuração de iSCSI, parte 2

Na configuração do Acesso Autorizado, defina uma conta **aluno** com senha **rnpesr123456**.




Figura 69. Configuração de iSCSI, parte 3

Nos destinos iSCSI, adicione um novo destino com nome **lun1**, e apelido **Target1**.




Figura 70. Configuração de iSCSI, parte 4

Na configuração de *Extents*, defina um com nome **Extent1** mapeando o dispositivo **zvol1** criado anteriormente.




Figura 71. Configuração de iSCSI, parte 5

Finalmente, mapeie a **lun1** para o **Extent1**, definindo uma LUN ID de **1**.




Figura 72. Configuração de iSCSI, parte 6

- O último passo é ativar o serviço iSCSI. Acesse *Serviços* e ative **iSCSI**, ativando a opção *Start on boot*.




Figura 73. Ativando iSCSI

## Sessão 3:

### 1) Instalação do XCP-ng

1. Crie uma mídia bootável com o instalador do XCP-ng, conforme instruções providas pelo instrutor. Em seguida, insira a mídia na máquina destacada como hypervisor para a dupla e execute o *boot* via USB. Você verá a tela a seguir:




Figura 74. Tela inicial do XCP-ng

2. Inicie o *boot* do sistema. A primeira tela será para a configuração do mapa de teclado: selecione **br-abnt2**.




Figura 75. Configuração de teclado

3. Prossiga a instalação selecionando **Ok**.




Figura 76. Confirmação de instalação

Aceite os termos de uso em **Accept EULA**.



Figura 77. Termos de uso

4. Selecione o disco de instalação do sistema, `sda`, que deve corresponder ao disco rígido da máquina local.




Figura 78. Seleção de disco de instalação

5. Escolha a fonte de instalação dos pacotes, `Local media`.




Figura 79. Seleção de fonte de pacotes

Não faça a verificação da mídia, é um processo bastante demorado.




Figura 80. Verificação de mídia

6. Defina a senha do **root** como **Virt3sr**.



Figura 81. Definir senha do root

7. O próximo passo é configurar a rede: mantenha a configuração em DHCP.




Figura 82. Configuração de rede, parte 1

Depois, defina o nome de máquina como `xcp-ng-dX-gX`, substituindo `X` pelo dados apropriados para seu grupo. Mantenha a configuração DNS como automática.




Figura 83. Configuração de rede, parte 2

8. Agora, escolha o *timezone* do sistema. Primeiro, selecione a área geográfica [America](#)...




Figura 84. Timezone e hora, parte 1

E em seguida a cidade apropriada, provavelmente [Sao\\_Paulo](#) ou [Recife](#).



Figura 85. Timezone e hora, parte 2

Defina a configuração de tempo via NTP.



Figura 86. Timezone e hora, parte 3

Para o servidor de consulta, defina manualmente o endereço [pool.ntp.br](http://pool.ntp.br).




Figura 87. Timezone e hora, parte 4

9. Todo pronto para a instalação: confirme em **Install XCP-ng**.



Figura 88. Início da instalação

Observe o progresso:




Figura 89. Instalação em progresso

Quando perguntado se deseja instalar *supplemental packs*, selecione *No*.




Figura 90. Instalação de pacotes adicionais

Concluído o processo, selecione *Ok*, espere o sistema reiniciar e remova a mídia de instalação.




Figura 91. Instalação concluída

10. Após o boot do sistema, você verá a tela de sumário do XCP-ng, como mostrado a seguir.




Figura 92. Tela de sumário

## 2) Conhecendo alguns comandos básicos

1. Você pode abrir uma conexão de linha de comando local, usando a opção *Local Command Shell*. Digite a senha de **root** para obter o acesso.




Figura 93. Acesso à CLI local

- O XCP-ng possui uma ferramenta de gerenciamento em linha de comando chamada `xe`. Esta ferramenta permite o controle do armazenamento de dados das máquinas virtuais, interfaces de redes associadas com as VMs, entre outros.

Veja o comando `xe host-list`, por exemplo:


```
[root@xcp-ng-d1-g1 ~]# xe host-list
uuid ( RO) : 7ea2fbd0-82b7-4734-ac25-d164626ffd86
  name-label ( RW): xcp-ng-d1-g1
  name-description ( RW): Default install

[root@xcp-ng-d1-g1 ~]# _
```

The screenshot shows a terminal window with the command `xe host-list` being run. The output lists a single host entry with UUID `7ea2fbd0-82b7-4734-ac25-d164626ffd86`, name-label `xcp-ng-d1-g1`, and name-description `Default install`. The terminal prompt is `[root@xcp-ng-d1-g1 ~]#`. The bottom of the window shows status information: 'LIVE: 00:00:00', 'REC: 00:00:00', and 'CPU: 1.3%, 30.00 fps'.

Figura 94. Listando hosts

- Durante a instalação, o XCP-ng particiona automaticamente o disco do servidor utilizado. São reservados para o sistema apenas 4 GB. O restante do disco é alocado em um volume LVM, dentro do qual podem ser armazenados os dados das máquinas virtuais. Para visualizar as informações do LVM, utilize comando `pvdisplay` no shell do hypervisor:



The screenshot shows a terminal window within an OBS interface. The terminal output displays the results of the command `pvdisplay` on a physical volume (PV) named `sda3`. The output includes details such as the PV Name (`/dev/sda3`), VG Name (`XenStorage-9f9f3987-d606-87c4-c543-7277d8f2848a`), PV Size (191.38 GiB / not usable 14.16 MiB), and various PE and Free PE counts.


```
[root@xcp-ng-d1-g1 ~]# pvdisplay
/run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory
WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning.
--- Physical volume ---
PV Name           /dev/sda3
VG Name           XenStorage-9f9f3987-d606-87c4-c543-7277d8f2848a
PV Size          191.38 GiB / not usable 14.16 MiB
Allocatable       yes
PE Size          4.00 MiB
Total PE         48991
Free PE          48990
Allocated PE     1
PV UUID          1WFrG1-1cy0-5BJs-6GPU-eUPP-Q3e1-mIBfGp

[root@xcp-ng-d1-g1 ~]# -
```

At the bottom of the terminal window, the status bar shows: LIVE: 00:00:00 REC: 00:00:00 CPU: 1.0%, 30.00 fps.

Figura 95. Visualizando volumes físicos

- O XCP-ng gerencia estes volumes LVM através da noção de *Storage Repositories* (SR). Um *Storage Repository* corresponde a uma área no *storage* onde são armazenados os discos virtuais de uma máquina virtual, ou as imagens ISO utilizadas para instalação de novas máquinas virtuais. Para uma listagem dos *Storage Repositories* disponíveis, utilize o comando `sr-list`:



The screenshot shows a terminal window within an OBS interface. The terminal output displays the results of the command `xe sr-list`, listing four Storage Repositories (SRs):
 

- Removable storage:** UUID `3c2e33fc-c0d1-9366-6276-be674b7b31c3`, type `udev`, content-type `disk`.
- DVD drives:** UUID `b649dbe0-b61e-9ff6-c748-d6f727867f36`, type `udev`, content-type `iso`.
- Local storage:** UUID `9f9f3987-d606-87c4-c543-7277d8f2848a`, type `lvm`, content-type `user`.
- XCP-ng Tools ISOs:** UUID `f64d97a0-9819-faf4-1b99-b08d24c284d4`, type `iso`.

 The status bar at the bottom shows: LIVE: 00:00:00 REC: 00:00:00 CPU: 1.4%, 30.00 fps.

```
[root@xcp-ng-d1-g1 ~]# xe sr-list
uuid ( RO)          : 3c2e33fc-c0d1-9366-6276-be674b7b31c3
  name-label ( RW): Removable storage
  name-description ( RW):
    host ( RO): xcp-ng-d1-g1
    type ( RO): udev
  content-type ( RO): disk

uuid ( RO)          : b649dbe0-b61e-9ff6-c748-d6f727867f36
  name-label ( RW): DVD drives
  name-description ( RW):
    host ( RO): xcp-ng-d1-g1
    type ( RO): udev
  content-type ( RO): iso

uuid ( RO)          : 9f9f3987-d606-87c4-c543-7277d8f2848a
  name-label ( RW): Local storage
  name-description ( RW):
    host ( RO): xcp-ng-d1-g1
    type ( RO): lvm
  content-type ( RO): user

uuid ( RO)          : f64d97a0-9819-faf4-1b99-b08d24c284d4
  name-label ( RW): XCP-ng Tools
  name-description ( RW): XCP-ng Tools ISOs
    host ( RO): xcp-ng-d1-g1
    type ( RO): iso

[root@xcp-ng-d1-g1 ~]# -
```


Figura 96. Listando SRs

Note que um dos *Storage Repositories* disponíveis é do tipo LVM no host local, cujo UUID consta no nome do *Volume Group* listado anteriormente. Durante a instanciação de novas máquinas virtuais, os discos serão automaticamente instanciados dentro deste *Storage Repository*.

- Por padrão, o XCP-ng cria para cada interface de rede física uma *bridge*. Nesta, podem ser associadas as interfaces de rede das máquinas virtuais, permitindo aos sistemas virtualizados

acessarem a rede externa de forma transparente.

As redes disponíveis para as VMs podem ser listadas com o comando `network-list`:



The screenshot shows a terminal window titled "OBS 22.0.2 (64-bit, windows) - Profile: Untitled - Scenes: Sem nome". The window contains the following command output:

```
[root@xcp-ng-d1-g1 ~]# xe network-list
uuid ( RO) : af3e7c1c-e84b-bbce-d3cb-191613e71f4b
    name-label ( RW): Pool-wide network associated with eth0
    name-description ( RW):
        bridge ( RO): xenbr0

uuid ( RO) : 8a895354-2f58-1b23-7c53-3d0832951c89
    name-label ( RW): Host internal management network
    name-description ( RW): Network on which guests will be assigned a private link-local IP address which can be used to talk XenAPI
        bridge ( RO): xenapi

[root@xcp-ng-d1-g1 ~]# _
```

At the bottom right of the terminal window, there are status indicators: LIVE: 00:00:00, REC: 00:00:00, and CPU: 1.2%, 30.00 fps.

Figura 97. Listando redes

### 3) Instalação do XCP-ng Center

O XCP-ng Center é uma ferramenta capaz de gerenciar múltiplos servidores e máquinas virtuais.

1. Para iniciar a instalação do XCP-ng Center, execute o arquivo de instalação disponível em local indicado pelo instrutor. Você verá a tela a seguir:




Figura 98. Instalação do XCP-ng Center, parte 1

O processo é bastante simples, bastando aceitar as opções padrão. Ao final do processo, clique em *Finish*.




Figura 99. Instalação do XCP-ng Center, parte 2




Figura 100. desc




Figura 101. desc




Figura 102. desc




Figura 103. desc

**xcp-ng-d1-g1 (Licensed with XCP-ng Free/Libre Edition)**

General Memory Storage Networking NICs GPU Console Performance Users Search

**Server General Properties**

**Properties** [Expand all](#) [Collapse all](#)

**General**

Name: xcp-ng-d1-g1

Description: Default install of XCP-ng

Tags: <None>

Folder: <None>

Enabled: Yes

iSCSI IQN: iqn.2018-11.com.example:8d65def1

Log destination: Local

Server uptime: 20 hours 5 minutes

Toolstack uptime: 20 hours 3 minutes

UUID: 7ea2fb0-82b7-4734-ac25-d164626ffd86

**Management Interfaces**

**Memory**

**Version Details**

**License Details**

Figura 104. desc




Figura 105. desc




Figura 106. desc




Figura 107. desc




Figura 108. desc




Figura 109. desc

XCP-ng Center 7.6.1

File View Pool Server VM Storage Templates Tools Help

Back Forward Add New Server New Pool New Storage New VM Shut Down Reboot Suspend

Search... ISOs on 'xcp-ng-d1-g1'

Logged in as: Local root account

XCP-ng Center

- xcp-ng-d1-g1
  - DVD drives
  - ISOs
  - Local storage
  - Removable storage

Virtual Disks

Disks

Name	Description	Size	Virtual Machine	Changed Block Tracking
debian-9.6.0-amd64-xfce-CD-1.iso		641 MB		Disabled
Windows10.iso		3.6 GB		Disabled

Rescan Properties Move... Delete

Infrastructure Objects Organization Views Saved Searches Notifications

Figura 110. desc




Figura 111. desc




Figura 112. desc




Figura 113. desc




Figura 114. desc




Figura 115. desc




Figura 116. desc




Figura 117. desc




Figura 118. desc




Figura 119. desc




Figura 120. desc




Figura 121. desc

XCP-NG Center 7.6.1

File View Pool Server VM Storage Templates Tools Help

Back Forward Add New Server New Pool New Storage New VM Shut Down Reboot Suspend Force Shut Down Force Reboot

win10-d1-g1 on 'xcp-ng-d1-g1'

General Memory Storage Networking Console Performance Snapshots Search

VM General Properties

Properties

General

Name: win10-d1-g1  
Description:  
Tags: <None>  
Folder: <None>  
Operating System: Unknown  
Virtualization mode: Hardware-assisted Virtualization (HVM)  
BIOS strings copied: No  
Virtualization state: Unknown (please wait) / Able to receive updates from Windows Update  
Time since startup: 0 minutes  
UUID: 57ea0afe-b254-4381-a122-0b1916e2c5c0

Boot Options

CPUs

Read Caching

Figura 122. desc




Figura 123. desc




Figura 124. desc




Figura 125. desc




Figura 126. desc




Figura 127. desc




Figura 128. desc




Figura 129. desc




Figura 130. desc




Figura 131. desc




Figura 132. desc




Figura 133. desc




Figura 134. desc




Figura 135. desc




Figura 136. desc




Figura 137. desc




Figura 138. desc




Figura 139. desc




Figura 140. desc




Figura 141. desc




Figura 142. desc




Figura 143. desc




Figura 144. desc




Figura 145. desc




Figura 146. desc




Figura 147. desc

[xcpng75] | 3\_XCP-ng-s1/xcpng75.txt

Figura 148. desc




Figura 149. desc




Figura 150. desc




Figura 151. desc




Figura 152. desc




Figura 153. desc




Figura 154. desc




Figura 155. desc

[xcpng83] | 3\_XCP-ng-s1/xcpng83.txt

Figura 156. desc




Figura 157. desc




Figura 158. desc




Figura 159. desc




Figura 160. desc




Figura 161. desc




Figura 162. desc




Figura 163. desc

## Sessão 4:

## Sessão 5:

# Sessão 6:

## Sessão 7:

## Sessão 8:

## Sessão 9:

# Sessão 10: