



S

Serveur de fichiers

Windows Server 2022 — Partages, permissions et quotas

WS 2022

SMB

NTFS

DFS

1. Introduction

Un serveur de fichiers permet de centraliser le stockage des données et de contrôler précisément qui peut accéder à quoi. Sous Windows Server 2022, on s'appuie sur le protocole SMB (Server Message Block) et les permissions NTFS pour un contrôle granulaire.

On va créer une arborescence de partages pour LMStreetRider, avec des permissions adaptées à chaque service (Direction, Informatique, Atelier) et des quotas de stockage.

i

Prérequis : Windows Server 2022 intégré au domaine lmstreetrider.local. Serveur : SRV-LMSR (172.16.114.44).

2. Installation du rôle Serveur de fichiers

1 Via le Gestionnaire de serveur (GUI)

- Ouvrir le Gestionnaire de serveur > Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités
- Sélectionner : Services de fichiers et de stockage
- Cocher : Serveur de fichiers + Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)
- Cliquer Installer et attendre la fin

2 Via PowerShell (plus rapide)

```
1 # Installer le rôle Serveur de fichiers et FSRM
2 Install-WindowsFeature -Name FS-FileServer, FS-Resource-Manager -IncludeManagementTools
3
4 # Vérifier l'installation
5 Get-WindowsFeature FS-FileServer, FS-Resource-Manager
```

3. Création de l'arborescence de dossiers

On va créer une structure claire avec un dossier par service :

```
1 # PowerShell — Créer l'arborescence sur D:\
2 New-Item -Path 'D:\Partages' -ItemType Directory
3 New-Item -Path 'D:\Partages\Direction' -ItemType Directory
4 New-Item -Path 'D:\Partages\Informatique' -ItemType Directory
5 New-Item -Path 'D:\Partages\Atelier' -ItemType Directory
6 New-Item -Path 'D:\Partages\Commun' -ItemType Directory
7 New-Item -Path 'D:\Partages\Direction\Comptabilite' -ItemType Directory
8 New-Item -Path 'D:\Partages\Direction\RH' -ItemType Directory
```

4. Création des partages SMB

```
1  # Créer les partages réseau avec PowerShell
2  New-SmbShare -Name 'Direction' -Path 'D:\Partages\Direction' `
3      -Description 'Partage Direction & Administration' `
4      -FullAccess 'LMSTREETRIDER\Domain Admins' `
5      -ReadAccess 'LMSTREETRIDER\GRP-Direction'
6
7  New-SmbShare -Name 'Informatique' -Path 'D:\Partages\Informatique' `
8      -Description 'Partage Service Informatique' `
9      -FullAccess 'LMSTREETRIDER\Domain Admins','LMSTREETRIDER\GRP-Informatique'
10
11 New-SmbShare -Name 'Atelier' -Path 'D:\Partages\Atelier' `
12     -Description 'Partage Atelier & Logistique' `
13     -FullAccess 'LMSTREETRIDER\Domain Admins' `
14     -ChangeAccess 'LMSTREETRIDER\GRP-Atelier'
15
16 New-SmbShare -Name 'Commun' -Path 'D:\Partages\Commun' `
17     -Description 'Partage commun - tous les services' `
18     -FullAccess 'LMSTREETRIDER\Domain Admins' `
19     -ChangeAccess 'LMSTREETRIDER\Domain Users'
20
21 # Vérifier les partages créés
22 Get-SmbShare
```

5. Permissions NTFS

Les permissions SMB définissent l'accès réseau, mais les permissions NTFS s'appliquent à tous les accès (réseau ET local). Il faut configurer les deux. Les permissions NTFS sont plus précises et ont priorité sur les permissions SMB (la règle la plus restrictive s'applique).

```

1  # Configurer les permissions NTFS via PowerShell
2  # (on désactive l'héritage et on repart de zéro)
3
4  $folder = 'D:\Partages\Direction'
5  $acl = Get-Acl $folder
6  $acl.SetAccessRuleProtection($true, $false) # Désactiver l'héritage
7
8  # Ajouter les règles NTFS
9  $rule1 = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
10     'LMSTREETRIDER\Domain Admins','FullControl','ContainerInherit,ObjectInherit','None','Allow')
11
12  $rule2 = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
13     'LMSTREETRIDER\GRP-Direction','Modify','ContainerInherit,ObjectInherit','None','Allow')
14
15  $rule3 = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
16     'SYSTEM','FullControl','ContainerInherit,ObjectInherit','None','Allow')
17
18  $acl.AddAccessRule($rule1)
19  $acl.AddAccessRule($rule2)
20  $acl.AddAccessRule($rule3)
21  Set-Acl $folder $acl

```

6. Quotas de stockage avec FSRM

```

1  # Créer un modèle de quota (5 Go par utilisateur)
2  New-FsrmQuotaTemplate -Name 'Quota-5Go-Utilisateur' `
3     -Size 5GB -SoftLimit `
4     -Notification @(New-FsrmAction -Type Email `
5         -MailTo 'admin@lmstreetrider.local' `
6         -Subject 'QUOTA ATTEINT : [Quota Threshold]%' `
7         -Body 'Le quota du dossier [Quota Path] est atteint a [Quota Threshold]%.')
8
9  # Appliquer le quota sur le dossier Commun
10 New-FsrmQuota -Path 'D:\Partages\Commun' -Template 'Quota-5Go-Utilisateur'

```

7. Mappage automatique des lecteurs via GPO

On configure une GPO pour mapper automatiquement les lecteurs réseau au démarrage de session :

- Ouvrir Gestion des stratégies de groupe (GPMC)
- Créer une GPO : 'GPO-Lecteurs-Réseau' liée au domaine
- Config utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs
- Créer les entrées : Z: → \\SRV-LMSR\Commun (tous), H: → \\SRV-LMSR\[Service] (par OU)



Utiliser le ciblage par élément dans la GPO pour appliquer le bon lecteur selon l'OU de l'utilisateur.

8. Tableau récapitulatif

Partage Direction	\\SRV-LMSR\Direction — GRP-Direction (Modify)
Partage Informatique	\\SRV-LMSR\Informatique — GRP-Informatique (Full)
Partage Atelier	\\SRV-LMSR\Atelier — GRP-Atelier (Modify)
Partage Commun	\\SRV-LMSR\Commun — Domain Users (Modify)
Quotas	5 Go par utilisateur sur Commun (FSRM)
GPO lecteurs	GPO-Lecteurs-Réseau — mappage automatique