

Progressa
Corporate Group

Aseguramiento de Calidad

INVENTARIO POR UNIDAD OPERATIVA

Datos Generales

Módulo	INVENTARIO POR UNIDAD OPERATIVA
Nombre técnico	`stock_operating_unit`
Versión	19.0.1.0.0
Depende de	`stock`, `operating_unit`
Qué hay que configurar	Las unidades operativas (*Ajustes → Usuarios y compañías → Unidades operativas*) Las unidades operativas de cada usuario y su unidad por defecto La unidad operativa de cada almacén y de su ubicación de existencias Al instalar, el almacén principal y su ubicación *Existencias* quedan en la unidad operativa principal

Leyenda casos de uso

✅ = Funcionó
🚫 = No Funcionó

Una **unidad operativa** es una parte de la empresa que trabaja por su cuenta dentro de la misma compañía: una sucursal, una tienda, una división. El módulo base `operating_unit` las crea y dice a qué unidades pertenece cada usuario.

Con **Stock with Operating Units** el inventario se separa por unidad operativa:

- Cada **almacén** y cada **ubicación interna** pertenece a una unidad operativa.
- Cada **transferencia** toma la unidad operativa del almacén de su tipo de operación.
- Cada usuario **sólo ve** los almacenes, ubicaciones, transferencias, movimientos y existencias de sus unidades operativas.

Así el encargado de una sucursal trabaja su inventario sin ver ni tocar el de las demás, aunque todas estén en la misma compañía.

Base de datos de las capturas: test_v19_stock_operating_unit

Requisitos previos

- Odoo 19 con `stock` instalado.
- Módulo `operating_unit` (OCA/operating-unit 19.0).

- Módulo `stock_operating_unit` instalado (store-addons 19.0).
- Para ver y editar el campo *Unidad operativa* en almacenes, ubicaciones y transferencias, el usuario necesita el grupo **Multiple Operating Unit** o **Manager of Operating Units**.

Revisión casos de uso

❖ **LO QUE DEBE PASAR**

➢ Configuración

▪ Un almacén nuevo toma la unidad operativa por defecto del usuario que lo crea ✅
▪ Una ubicación interna puede llevar unidad operativa; una de proveedor o cliente no ✅
▪ Una sububicación debe tener la misma unidad operativa que su ubicación padre ✅
▪ Una regla de reabastecimiento exige que el almacén y la ubicación sean de la misma unidad operativa ✅

➢ Operación y seguridad

▪ La transferencia toma la unidad operativa del almacén de su tipo de operación ✅
▪ No se puede guardar una transferencia con una unidad operativa distinta a la de su almacén ✅
▪ El usuario de Santiago sólo ve el almacén, las transferencias y las existencias de Santiago ✅
▪ El administrador, con las dos unidades, ve todo y puede filtrar por unidad operativa ✅


Configuración

a. Crear las unidades operativas

Entra a **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Operating Units**. Cada unidad lleva un **nombre**, un **código** corto y un **contacto** (la dirección de la sucursal).

En el ejemplo hay dos: **Sucursal Santo Domingo** (SDQ), que es la unidad principal que trae el módulo renombrada, y **Sucursal Santiago** (STI).

Las pantallas del módulo base `operating_unit` (OCA) todavía no están traducidas al español; por eso este menú y los campos del usuario salen en inglés.




b. Asignar las unidades operativas al usuario

Abre el usuario en **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Usuarios**. En la pestaña **Permisos de acceso**, el bloque **Operating Units** tiene dos campos:

1. **Allowed Operating Units**: las unidades cuyo inventario puede ver y operar.
2. **Default Operating Unit**: la que se propone en los documentos nuevos (un almacén nuevo, por ejemplo).

El *Encargado Santiago* sólo tiene **Sucursal Santiago**. El administrador tiene las dos.


El bloque sólo se ve si quien edita tiene el grupo **Multiple Operating Unit** (en *Operating Units Group*). El administrador lo trae al instalar.



c. Un almacén por unidad operativa

Entra a **Inventario** → **Configuración** → **Almacenes**. La columna **Unidad Operativa** dice a qué sucursal pertenece cada almacén.

Al crear un almacén nuevo, el campo se llena con la unidad operativa por defecto de quien lo crea; se puede cambiar antes de guardar.




d. La ubicación de existencias también lleva unidad operativa

Entra a **Inventario** → **Configuración** → **Ubicaciones** y abre **STI/Existencias**. El campo **Unidad Operativa** está en *Información adicional*.

Reglas que el módulo hace cumplir:

- Sólo las ubicaciones **internas** llevan unidad operativa. Las de proveedor y cliente se comparten entre todas.
- Una sububicación (*STI/Existencias/Estante 1*) debe tener **la misma** unidad operativa que su ubicación padre.
- Las ubicaciones de entrada, existencias y salida de un almacén deben ser de la unidad operativa del almacén.




Operación

a. Las transferencias quedan en la unidad de su almacén

Entra a **Inventario** → **Operaciones** → **Transferencias**. La columna **Unidad Operativa Solicitante** se llena sola con la unidad operativa del almacén del tipo de operación: las recepciones de *SDQ* quedan en Santo Domingo y las de *STI* en Santiago.


En la búsqueda hay un filtro y una agrupación por unidad operativa para revisar cada sucursal por separado.



b. Detalle de una transferencia

Abre la recepción **STI/IN/00002**. En **Información adicional** aparece la **Unidad Operativa Solicitante**.

Si se cambia por una unidad distinta a la del almacén del tipo de operación, el sistema no deja guardar y avisa que la unidad operativa de la transferencia debe ser la misma que la del almacén del tipo de operación. Los movimientos de la transferencia también se validan: su ubicación de origen o de destino tiene que ser de esa unidad.



Seguridad por unidad operativa

a. Entrar como el encargado de Santiago


Lo que sigue se ve con el usuario **Encargado Santiago**, que sólo tiene la unidad operativa *Sucursal Santiago* y el permiso normal de usuario de Inventario.

b. Sólo sus transferencias

En **Inventario → Operaciones → Transferencias** el encargado ve **sólo las dos recepciones de Santiago**. Las de Santo Domingo no aparecen ni buscándolas: el filtro lo aplican las reglas de acceso del módulo, no la vista.


Lo mismo pasa con los almacenes, los tipos de operación, las ubicaciones internas, los movimientos y las líneas de movimiento.

La columna de unidad operativa no aparece porque el encargado no tiene el grupo *Multiple Operating Unit*: con una sola unidad no la necesita.



c. Sólo sus existencias

En **Inventario → Operaciones → Inventario físico**, quitando el filtro *Mis conteos*, el encargado ve únicamente lo que hay en **STI/Existencias**: 75 sacos de cemento, 80 varillas y 1,050 blocks. El inventario de Santo Domingo no se muestra.



Comportamiento y límites

a. Qué hace y qué no hace el módulo

- **Separa por unidad operativa, no por compañía.** Las dos sucursales siguen en la misma compañía, con el mismo plan contable y los mismos productos.
- **Lo que no tiene unidad operativa lo ven todos.** Un almacén o una ubicación interna sin unidad operativa queda visible para cualquier usuario de la compañía. Conviene asignarla en todos.
- **Las ubicaciones de proveedor, cliente y tránsito son compartidas.** Por eso una recepción de Santiago se ve desde Santiago aunque venga de *Proveedores*.
- **Transferencias entre sucursales.** Un movimiento es válido si su origen **o** su destino es de la unidad de la transferencia; el usuario de la otra sucursal la ve si tiene acceso al tipo de operación.
- **Valoración y contabilidad.** Este módulo no lleva la unidad operativa a los asientos contables; para eso existe `stock_account_operating_unit`, que no forma parte de esta entrega.

Notas

Usuarios de la base de ejemplo: **admin / admin** (las dos unidades operativas) y **santiago / santiago** (sólo Sucursal Santiago).

Generado con `node capture.mjs --config=/Users/luisfernandez/repos/dev_env_odoo_pro-19/tools/manual-generator/configs/stock_operating_unit.json --db=test_v19_stock_operating_unit`.