


RSI SNIPER - MANUAL DE FUNCIONAMENTO

LUISA CAETANO ARAÚJO¹

¹ Graduando em Ciência da Computação, IFMG - Câmpus Formiga, lluisacaetanoaraujo@gmail.com.

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA



O RSI Sniper é um sistema automatizado de trading (Expert Advisor) para MetaTrader 5, composto por dois módulos principais:

Módulo	Arquivo	Função
Expert Advisor	RSI_Sniper.mq5	Executa operações automaticamente no MT5
Painel de Controle	rsi_panel.py	Interface gráfica para monitoramento e controle
Biblioteca	RSIExport.mqh	Comunicação entre EA e Painel

1.1 Estratégia de Trading

O robô opera baseado no indicador RSI (Relative Strength Index):

- Sinal de COMPRA: RSI cruza acima do nível de sobrevenda (padrão: 40)
- Sinal de VENDA: RSI cruza abaixo do nível de sobrecompra (padrão: 60)

1.2 Filtros de Confirmação (Opcionais)

Filtro	Descrição
Agressão (Fluxo)	Analisa o fluxo de ordens para confirmar a direção
Volume Profile	Usa níveis de POC, VAH e VAL como suporte/resistência

2. INTERFACE DO PAINEL DE CONTROLE

2.1 Área MONITOR (Esquerda)

Campo	Descrição
Status	ATIVO (operando) / PAUSADO / DESCONECTADO
Ativo	Símbolo do instrumento (ex: WINM26, WDOJ26)
Posições	Quantidade de posições abertas
RSI	Valor atual do indicador (0-100)
Lucro do Dia	Lucro realizado + flutuante do dia
Saldo	Saldo da conta (inicial + lucro acumulado)
Lucro Aberto	Lucro/prejuízo das posições abertas
Lucro Total	(Apenas BACKTEST) Lucro acumulado total

2.2 Área MONITORAMENTO (Centro)

1. Seção Agressão:

- Compra %: Percentual de ordens compradoras
- Venda %: Percentual de ordens vendedoras
- Volume: Volume total analisado
- Direção: COMPRA / VENDA / NEUTRO

2. Seção Volume Profile:

- POC: Point of Control (preço com maior volume)
- VAH: Value Area High (limite superior)

- VAL: Value Area Low (limite inferior)
- Zona: Posição do preço em relação ao POC

2.3 Área CONFIGURAÇÕES (Direita)

Parâmetro	Descrição	Padrão
Lote	Tamanho da posição	1.0
Stop Loss	Distância do SL em pontos	200
Take Profit	Distância do TP em pontos	350
Trailing Stop	Ativar trailing automático	Sim
Trailing (pts)	Distância do trailing	150

3. BOTÕES DE AÇÃO

Botão	Função
PAUSAR	Pausa/retoma as operações do robô
FECHAR TUDO	Fecha todas as posições abertas imediatamente
PARAR EA	Remove o EA do gráfico e fecha o painel
SALVAR	Envia as configurações para o EA
RESETAR	Restaura configurações originais
DIAGNÓSTICO	Exibe informações de conexão e status
AJUDA	Abre guia explicativo das métricas

4. MODOS DE OPERAÇÃO

4.1 Modo LIVE (Tempo Real)

- Conecta-se ao mercado real ou conta demo
- Executa operações em tempo real
- Lucro do dia reseta à meia-noite
- Filtro de Agressão funciona com dados de tick

4.2 Modo BACKTEST (Strategy Tester)

- Usado para testes históricos
- Mostra 'Lucro Total' acumulado (não reseta por dia)
- Filtro de Agressão NÃO funciona (limitação do MT5)
- Volume Profile funciona normalmente

5. FLUXO DE OPERAÇÃO

1. Iniciar MetaTrader 5
2. Arrastar RSI_Sniper para o gráfico
3. Configurar parâmetros e clicar OK
4. Abrir o Painel de Controle (RSI_Sniper_Painel)
5. Monitorar operações e ajustar configurações
6. Ao finalizar: Clicar 'PARAR EA'

6. INDICADORES VISUAIS

6.1 Status de Conexão

Cor	Significado
Verde	CONECTADO - EA enviando dados
Vermelho	DESCONECTADO - EA não responde
Amarelo	AGUARDANDO - Conectando...

6.2 Cores de Lucro

Cor	Significado
Verde	Lucro positivo
Vermelho	Prejuízo

7. COMUNICAÇÃO EA - PAINEL

O sistema usa arquivos JSON para comunicação:

Arquivo	Função	Localização
rsi_data_LIVE.json	Dados do EA (LIVE)	Common/Files

rsi_data_BACKTEST.json	Dados do EA (BACKTEST)	Common/Files
rsi_commands_*.txt	Comandos do painel	Common/Files

8. LOGS E DIAGNÓSTICO

8.1 Logs do EA

- Arquivo: RSI_Sniper_<SIMBOLO>.log
- Localização: MQL5/Files/
- Contém: Sinais, execuções, erros

8.2 Informações no Gráfico

O EA exibe no gráfico do MT5:

- Saldo Inicial e Calculado
- Lucro Realizado e Aberto
- Lucro Total (BACKTEST) ou Lucro do Dia (LIVE)
- Posições abertas
- Valor atual do RSI

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
Painel mostra DESCONECTADO	Verifique se o EA está rodando no MT5
Valores não atualizam	Reinicie o painel e o EA
Erro ao salvar config	Verifique permissões da pasta Common/Files
Trailing não funciona	Verifique se está habilitado nas configs
Operações não executam	Verifique se está PAUSADO

10. DICAS DE USO

- Sempre monitore o painel durante operações em conta real
- Teste em conta demo antes de usar dinheiro real
- Use o BACKTEST para validar configurações
- Ajuste os níveis de RSI conforme o ativo operado
- Desative filtros em BACKTEST (não funcionam 100%)