







Configuração de Roteadores e Switches CISCO

Introdução ao CISCO IOS Comandos Básicos Módulo - I v1.5 - 07/08/2018










Professor do Curso de CISCO



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há +19 anos, minha trajetória acadêmica atual é Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom. Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP, sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em Interoperabilidade de Sistemas Operacionais, sou Mantenedor do blog/redes sociais Procedimentos em TI, Bora para Prática e do Projeto AulaEAD.

Atuando hoje como Professor dos Cursos Livres e Técnico do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).





http://www.procedimentosemti.com.br



http://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi



http://www.facebook.com/BoraParaPratica



http://www.youtube.com/BoraParaPratica







Bibliografia Sugerida




Laboratórios de Tecnologias

Cisco

em Infraestrutura de Redes

novatec

Samuel H. B. Brito












Filmografias Sugeridas














Prof^o. Isleide Wilson
Profissional da área de TI, F
atuando em
desenvolvimento de
softwares, banco de dados
e Pacotes office.



Prof^o. Leandro Ramos
Profissional da área de TI,
atuando em
hardware, redes,
cabeamento e soluções
Microsoft.




Profº. Jefferson Costa
Profissional da área de TI,
atuando em segurança da
informação, análise forense
e soluções GNU/Linux e
Microsoft.

www.isleidewilson.com.br www.professorramos.com

www.jeffersoncosta.com.br







Prof^o. Helio Cezarei Profissional da área de TI, atuando em hardware, redes, cabeamento e GNU/Linux.

www.heliocezarei.com.br



Prof^o. Edilson Silva
Profissional da área de
Tl, atuando em
desenvolvimento de
softwares e banco de
dados.

www.edilsonsilva.net/



Profº. Robson Vaamomde

Profissional da área de TI, atuando em hardware, redes, cabeamento e soluções e GNU/Linux.

www.procedimentosemti.co

m.br

Procedimentos em TI

www.procedimentosemti.com.br - Prof. Robson Vaamonde









http://www.cisco.com/web/BR/index.html

http://www.cisco.com/cisco/web/BR/psa/default.html?mode=prod&level 0 = 268437899

http://www.cisco.com/cisco/web/BR/psa/default.html?mode=prod&level 0 = 268438038





Blog CCNA	http://blog.ccna.com.br/
Moroni Vieira	http://moronivieira.blogspot.com.br/
NET Finders Brail	http://netfindersbrasil.blogspot.com.br/
Cisco Redes	http://ciscoredes.com.br/
DL Tec	http://www.dltec.com.br/blog/cisco/
Cisco Blog	http://www.ciscoblog.com.br/blog/wordpress/
TI Redes	http://www.ti-redes.com/
Marcelo Eiras	http://www.marceloeiras.com.br/
Edvan Barros	http://edvanbarros.wordpress.com/
Comutadores	http://www.comutadores.com.br/
Rota Default	http://www.rotadefault.com.br/
Projeto de Redes	http://www.projetoderedes.com.br/










Sumário

Switch Cisco Catalyst

- Roteadores Cisco
- Conhecendo o Cisco IOS
- Comandos Básicos
- Portas de Conexões
- Conexão Console
- Cabos Seriais
- Processo de Inicialização
- Resumo Básico do Modelo OSI
- Interface de Comando CLI
- Nível de Usuário
- Ajuda
- Curso
- Informações Básicas
- Mensagens de Erros
- Informações Ativas
- Arguivo de Configuração
- Reiniciar Roteador/Switch
- Salvando as Configurações
- Restaurando as Configurações
- Limpando as Configurações
- Verificando as Configurações
- Resetando as Configurações
- Registro
- Modo ROM-MONITOR
- Filtros
- Loggin
- Processos












Switch Cisco Catalyst - Small Business











Switch Cisco Catalyst Modular











Switch Cisco Nexus Enterprise













Switch Cisco Catalyst 2950/2960/3560


































































Cisco Telefonia IP e VoIP












Cisco Security Firewall ASA

Mbps/Gbps - max throughput cps - connections per second ASA 5585 SSP-60 (40 Gbps, 350K cps) throughput - actual bandwidth that is available to a network, as opposed to ASA 5585 SSP-40 theoretical bandwidth (20 Gbps, 240K cps) bandwidth - how much information a network can move at a period of time ASA 5585 SSP-20 (10 Gbps, 140K cps) ASA 5585 SSP-10 (4 Gbps, 65K cps) ASA 5540 (650 Mbps, 25K cps) ASA 5520 (450 Mbps, 12K cps) ASA 5510 (300 Mbps, 9K cps) ASA 5505 (150 Mbps, 4000 cps) ASA SM ASA 5550 (16 Gbps, 300K cps) (1.2 Gbps, 36K cps) SOHO **Branch Office** Internet Edge Campus **Data Center**



Cisco Server UCS (Unified Communications Manager)
















Modems Digitais CSU/DSU










Modems Digitais CSU/DSU












Conhecendo o Cisco IOS











Comandos básicos de router/switch CISCO. Interfaces padrões do CISCO 1710/1841/2620/2811/2911

Interface de Conexão	Descrição
Porta Ethernet 0/0	#Conexão Ethernet (10Mbps) Rede Local
Porta FastEthernet 0/0	#Conexão FastEthernet (100Mbps) Rede Local
Porta GigabitEthernet 0/0	#Conexão GigabitEthernet (1000Mbps) Rede Local
Porta Dot11Radio 0/0	#Conexão Wireless (WiFi 802.11a/b/g/n/ac 54/450Mbps) Rede Local (ou 3G/4G)
Porta Serial 0/0	#Conexão Serial (10/100Mbps) Rede Internet WAN
Porta AUX 0/0	#Conexão Dial-Up (56Kbps) Rede Internet WAN e telefonia
Slot 0	#Slot de modulos de expensão eHWIC Enhanced High-speed WAN interface cards (Interface SERIAL, Ethernet, Voz,)
SlotFlash	#Slot para Cartão de Memória (Compact Flash - IOS)







Portas de conexões padrões do CISCO 1710/1841/2620/2811/2911

Interface de Conexão	Descrição
Porta Física Console	#Conexão direta com o roteador utilizando cabo serial (Cabo Rollover)
Porta Física Console USB	#Conexão direta com o roteador utilizando cabo console USB
Porta Física Auxiliar	#Conexão direta com o roteador utilizando cabo serial/modem
Porta Física USB	#Conexão direta com o roteador utilizando cabo USB ou Pen-Driver, para atualização do IOS e backup
Porta Virtual VTY	#Conexão remota virtual via Telnet porta padrão 23 (Texto puro) ou SSH porta padrão 22 (Cryptografado).












Imagens Cisco 1841












Imagens Cisco 2800 Aberto





Imagens Cisco 2911 Aberto



Procedimentos em TI

<u>www.procedimentosemti.com.br</u> – Prof. Robson Vaamonde










Rack Virtual - CISCO Packet Tracer Ambiente de simulação do software Cisco Packet Tracer, mostrando as interligações de cabos seriais e de console, modo de visualização de Rack









Conexão Console

- 1. Podemos utilizar qualquer software para conexão do console (HyperTerminal ou Putty)
- 2. Configurações dos software para a conexão com o roteador via porta serial/console

Parâmetro	Descrição
9600 bps;	#Velocidade de conexão
8 Data Bits;	#Bits de informações
Parity Nome;	#Sem paridade de dados
Stop Bits 1;	#Bits de parada
Flow Control Nome.	#Controle de fluxo











Conexão Console - Cabos/Software














Conexão Console - Cabos/Software













Conexão Console - Cabos/Software

























Ligação Física Roteador 1720












Simulador Cisco Packet Tracer



<u>www.procedimentosemti.com.br</u> – Prof. Robson Vaamonde










Simulador Cisco Packet Tracer



Acessando o Roteador ou Switch utilizando o Terminal, podemos copiar e colar script na execução (modo real). Nas configurações do PC, acesse a aba: Desktop, clique em: Terminal, as confgurações padrões já estão definidas, clique












Simulador GNS3












Cabos Seriais WAN





Cabos Seriais WAN - DCE/DTE



http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/hardware/notes/marc











Cabos Ligações - Router/Switch/Host

Straight-Through Cable



Crossover Cable



http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/hardware/notes/marc












Normas de Cabos EIA/TIA 568A e 568B







EIA 568B		
Pin#	Wire Color Legend	Signal
1	White/Orange	TX+
2	☐ Orange	TX-
3	White/Greage	RX+
4	Blue	TRD2+
5	White/Blue	TRD2-
6	Green	RX-
7	White/Brown	TRD3+
8	Brown	TRD3-











Processo de inicialização/configuração do roteador

Processo	Descrição
1. POST (Power-On Self Test)	#Verificação do hardware BIOS+POST
2. BOOTSTRAP (ROM to RAM)	#Carregamento do programa Bootstrap da ROM para a RAM
3. Cisco IOS (Memória FLASH)	#Carregamento do Sistema Operacional CISCO IOS (Internework Operating System)
4. startup-config (Memória NVRAM)	#Arquivo de configuração pré-existente na memoria não-volátil
5. setup mode	#Modo de configuração caso o conteúdo da memoria NVRAM não exista (equipamento novo), switch não tem esse modo (packet tracer).
5.1 setup	#Configuração via menus (não utilizado)
5.2 "NO" ou CTRL+C	#Cancela as configurações via menus










Processo de Inicialização IOS



System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

<saída omitida>



C1700-v124.image"



third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

Cisco 1720 (MPC860T) processor (revision 0x202) with 114688K/16384K bytes of mem

Processor board ID FTX0945W0MY (4279256517), with hardware revision 0000

MPC860T processor: part number 0, mask 0
1 FastEthernet interface

32K bytes of NVRAM.

4096K bytes of processor board System flash (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:









Processo de Inicialização - Packet Tracer







!!!!!!!!!CUIDADO!!!!!!!!!! Observações importantes

- 1. Qualquer configuração feita no roteador entre em operação imediatamente, sem intervenção;
 - 2. Não e necessário desligar o roteador para aplicar as configurações;
- 3. Toda a configuração do roteador a medida que e feita fica na memória volátil RAM;
- 4. Salvar sempre as configurações feitas na RAM para a NVRAM.







Camada	Descrição	
Aplicação	Application Layer - Interface com o usuário.	
Apresentação	Presentation Layer - Semantica, compressão, descompressão, criptografia.	
Sessão	Session Layer - Gerencia as conexões atraves de portas lógicas.	Nome PDU
Transportes	Transport Layer - Provê comunicação confiavél e checagem de erros.	Segmento / Segment
Rede	Definição de endereço Lógicos (IP - Internet Protocol).	Pacote / Packet / Datagram
Enlace	Data-Link Layer - Criação dos quadros e encapsulamento.	Quadro / Frame
Física	Physical Layer - Movimentação do bits entre as interfaces.	bits










Resumo Básico Modelo OSI











Interface de comando (CLI - Command Line Interface) - Modos de Configuração

Parâmetro	Descrição
Router>	#Modo de configuração de usuário (user mode) representado pelo símbolo: > (maior)
Router#	#Modo de configuração privilegiado (exec) representado pelo símbolo: # (sustenido)
Router (config)#	#Modo de configuração global (running-config)
Router (config-if)#	#Modo de configuração de interface
Router (config-subif)#	#Modo de configuração de sub-interface
Router (config-line)#	#Modo de configuração de linhas (AUX, CON ou VTY)
Router (config-router)#	#Modo de configuração de protocolos de roteamento
TAB	#Complemento do comando, identificação de forma única (Igual ao UNIX/Linux)
en	#Comandos abreviados, identificação de forma única



Comando User EXEC - Router>
ping
show (limitado)
enable
etcetera

Comandos Privileged EXEC - Router#

Todas as User EXEC comandos

debug comandos reload configure etcetera

Comandos de configuração global - Router (config)#

hostname enable secrect ip route

interface ethernet serial dsl etcetera

router rip ospf eigrp etcetera

line vty console etcetera

Comandos de interface -Router (config-if)

ip address ipv6 address encapsulation shutdown/no shutdown etcetera

Comandos Routing Engine -Router (config-router)

network version auto summary etcetera

Comandos de linha -Router (config-line)

password login modem comandos etcetera









Elevando o nível de usuário para privilegiado "EXEC"

Comando	Descrição
router> enable <enter></enter>	#Alterna entre os modos "user mode" para "exec" priveligiado
router# disable <enter></enter>	#Alterna entre os modos "exec" para "user mode"
router#	#Modo "exec" - "root - raiz"
router# exit <enter></enter>	#Sair do modo "exec" volta para o modo "user mode" ou sair dos níveis de configurações
router# logout <enter></enter>	#Sair do modo "exec" volta para o modo "user mode" somente na raiz
router (config)# end <enter></enter>	#Sair de todos os niveis de configurações e volta ao root-raiz igual ao CTRL+Z
CTRL+C ou CTRL+Z	#Aborta o comando, desse todos os níveis de configurações e volta para a raiz









Ajuda nos router/switch CISCO

Comando	Descrição
router# ? <enter></enter>	#Exibe a lista de comandos disponíveis no prompt
router# c? <enter></enter>	#Exibe a lista de comandos começados pela letra "c"
router# configure ? <enter></enter>	#Exibe as opções do comando configure
router# configure <tab></tab>	#Completa comando de uma opção anterior (única).
router# show history <enter></enter>	#Exibe o histórico dos últimos comandos digitados









Trabalhando com o cursor _

Comando	Descrição
CTRL+A	#Move o curso para o inicio da linha
CTRL+E	#Move o curso para o final da linha
CTRL+Z	#Retorna ao modo EXEC (root - raiz)
CTRL+C	#Aborta a visualização/comando, volta a root-raiz
CTRL+SHIFT+6	#Aborta a executação de um comando em loop ou processo
Setas	#Mostra os comandos digitados









Informações básicas sobre o router/switch CISCO

Comando	Descrição
router# show ?	#Exibe as opções do comando show
router# show version <enter></enter>	#Exibe informações detalhadas do equipamento

versão do IOS: (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T1;

plataforma/modelo: Cisco 1841 (revision 5.0)

memoria RAM: 114688K/16384K bytes of memory (somar os dois valores = 128MB)

interfaces: 2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

memoria NVRAM: 191K bytes of NVRAM (-1MB)

memoria FLASH: 63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write) (62MB IOS)

registro: Configuration register is 0x2102 (valor padrão: 0x2102)









Mensagens de erros de comando ou configuração

Comando	Descrição
Router(config)# interface fastEthernet 0/0 %Invalid interface type and number	#Mensagem de erro, indicando que a interface de rede selecionada não existe.
Router(config-if)# ip address 192.168.0 255.255.255.0 % Invalid input detected at '^' marker.	#Mensagem de erro, indicando que o comando para a configuração do endereçamento IP a partir da marcação "^" está errado.
Router# comfiguter terminal % Invalid input detected at '^' marker.	#Mensagem de erro, indicando comando não encontrado a partir da marcação "^"
Router# con te % Ambiguous command: "con te"	#Mensagem de erro, indicando comando abreviado com conflito de opções
Router(config-if)# ip address % Incomplete command	#Mensagem de erro, indicando que o comando não foi digitado todas as opções
Router# clok Translating "clok"domain server (255.255.255.255) % Unknown command or computer name, or unable to find computer address	#Comando clock digitado errado, será feito uma tradução simbólica, o IOS tentará encontrar um comando desconhecido em relação a um nome de computador - Ctrl + Shift + 6 aborta a ação









Informações básicas sobre as configurações ativas do router/switch (modo exec)

Comando	Descrição
router# show running-config <enter></enter>	#Exibe informações detalhadas das configurações do equipamento
router# sh run <enter></enter>	#Comando abreviado
router# show interfaces <enter></enter>	#Exibe informações detalhadas das Portas de Comunicação, mastrando dados de envio/recebimento e status.
router# sh int <enter></enter>	#Comando abreviado
router# show ip interfaces <enter></enter>	#Exibe informações detalhadas do Internet Protocolo IP das Interfaces WAN e LAN
router# show ip route <enter></enter>	#Exibe informações de roteamento









Arquivo de configuração do router/switch CISCO

- 1. todas as informações do arquivo de configuração do router/switch CISCO e feito em *modo texto*;
- 2. ! (exclamação) comentários no arquivo de configuração, não será processado;
- 3. podemos utilizar qualquer editor de arquivo texto comum para criar os script de configuração;
 - 4. arquivo: **running-config** e responsável por manter as configurações do router/switch na memória **RAM**;
 - 5. arquivo: **startup-config** e responsável por manter as configurações do router/switch na memória **NVRAM**;
- 6. comando: **copy** faz a copia dos arquivo **running-config** ou **startup-config**.









Reiniciar configurações de router/switch CISCO (modo exec)

Comando	Descrição
router# reload <enter></enter>	#Reiniciar o equipamento, todas as configurações da RAM que não foram salvas na NVRAM serão perdidas (modo exec).
Proceed with reload? [confirm] <enter></enter>	#Confirma a reinicialização
Power Off / Shutdown	#Por padão os router/switch CISCO não tem um comando de desligamento, o processo e feito desligando o Hardware no Botão Liga/Desliga









Salvando as configuração da RAM para a NVRAM (memória Flash)

Comando	Descrição
Router# show running-config <enter></enter>	#Verifica as configurações atuais da RAM.
Router# copy running-config startup-config <enter></enter>	#Copiando as configurações da memória RAM para a memória NVRAM.
Destination filename [startup-config]? <enter></enter>	#Confirmando a copia do arquivo e substituição do original.
Router# show startup-config <enter></enter>	#Verificando a copia do arquivo da RAM para a NVRAM.
Router# write memory <enter></enter>	#Comando alternativo, faz a copia da RAM para a NVRAM.









Restaurando as configuração da NVRAM para a RAM (memória volátil)

Comando	Descrição
Router# show startup- config <enter></enter>	#Verifica as configurações atuais da NVRAM.
Router# copy startup- config running-config <enter></enter>	#Copiando as configuração da memória NVRAM para a memória RAM
Destination filename [running-config]? <enter></enter>	#Confirmando a copia do arquivo
router# show running- config <enter></enter>	#Verificando a copia do arquivo NVRAM para a RAM









Limpando as configuração da NVRAM de router/switch.

Comando	Descrição
Router# erase startup- config <enter></enter>	#Zerando (apagando) as configurações da NVRAM.
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] <enter></enter>	#Mensagem de confirmação, será apagado o arquivo startup-config da NVRAM









Verificando a memória FLASH (igual ao HD) e a imagem do IOS (Sistema Operacional CISCO)

Comando	Descrição
Router# show flash <enter></enter>	#Mostra as informações da memoria FLASH e do IOS (Arquivo *.bin)
Router# dir <enter></enter>	#Mostrar os arquivo existente na FLASH (Observação: UNIX/LINUX)
Router# dir flash <enter></enter>	#Mostrar os arquivos da FLASH
Router# dir nvram <enter></enter>	#Mostar os arquivos da NVRAM (startup-config)
Router# show file system <enter></enter>	#Mostra as informações de sistemas de arquivos existente









Resetando (apagando) as configurações do router (Fabric Mode)

!!!!!!!!!CUIDADO!!!!!!!!!!

ESSE PROCEDIMENTO APAGAR TODAS AS INFORMAÇÕES DO ROTEADOR, VOLTANDO PARAS AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA.

PARA CADA TIPO DE HARDWARE DA CISCO, TEMOS PROCEDIMENTOS DE RESETAR DIFERENTE, VERIFICAR SEMPRE A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

ANTES DE FAZER ESSE PROCESSO, CERTIFIQUE DE TER CÓPIA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES DO ROTEADOR.

ESSE PROCESSO TAMBÉM É UTILIZADO PARA RECUPERAR SENHAS (PASSWORD)

DE ACESSO REMOTO E TERMINAL.

Procedimentos em TI

www.procedimentosemti.com.br - Prof. Robson Vaamonde









Conhecendo as Configurações de Registro do Roteador

Comando	Descrição
Router# show version <enter></enter>	#Mostrar informações da versão do IOS também a confguração do registro de inicialização do roteador (modos: user mode ou exec), informações na última linha (Configuration register is 0x2102).

Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory. Processor board ID FTX0947Z18E M860 processor: part number 0, mask 49 2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 191K bytes of NVRAM. 63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write) Configuration register is 0x2102

Router>

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/products_tech_note09186a008022493f.

shtml

Procedimentos em TI

<u>www.procedimentosemti.com.br</u> – Prof. Robson Vaamonde









Conhecendo as Configurações de Registro do router

Registro	Descrição
0x2102	 Ignora a pausa de inicialização; Boot pela ROM caso a inicialização falhar; Configura o console em 9600, valor padrão de taxa de transmissão para a maioria das plataformas CISCO de roteadores. Ler o conteudo da RAM não-volátil (NVRAM)
0x2142	 Ignora a pausa de inicialização; Boot pela ROM caso a inicialização falhar; Configura o console em 9600, valor padrão de taxa de transmissão para a maioria das plataformas CISCO de roteadores; Ignora a o conteúdo da RAM não-volátil (NVRAM) (ignora configuração)

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/products_tech_note09186a00802249 3f.shtml









Modo de monitoramento (prompt) da ROM em roteadores (Rom Monitor)

Para entrar no Mode Rom Monitor (Processadores RISC's - não Motorola), ligue o router, após 5 (cinco) segundos de sua inicialização, na tela de Load do IOS (#######), pressione: Ctrl + C (Cisco Packet Tracer) ou HyperTerminal Windows Ctrl + Break.









Modo de monitoramento (prompt) da ROM em roteadores (Rom Monitor)

Para mudar as configurações do registro no modo Rom, os recursos de auto-complemento não funciona, utilize os seguinte comandos:

1. rommon 1> confreg 0x2142 <Enter> 2. rommon 2> reset <Enter>









Alterando as configurações de inicialização do registro (mode exec)

Comando	Descrição
Router> enable <enter></enter>	#Alternando entre user mode e exec
Router# configure terminal <enter></enter>	#Acessando as configurações globais
Router (config) # config-registrer 0x2102 <enter></enter>	#Alterando o valor de configuração do registro
Ctrl + Z	#Voltando para root-raiz
Router# copy running-config startup- config <enter></enter>	#Copiando as informações da RAM para NVRAM
Destination filename [startup-config]? <enter></enter>	#Confirmando a localização e substituição do arquivo
Router# reload <enter></enter>	#Reinicializando o roteador
Proceed with reload? [confirm] <enter></enter>	#Confirmando a reinicialização.









Trabalhando com filtros de saída com o comando show (não funciona no simulador CISCO Packet Tracer) GNS3 funciona.

(pipe) modificador de saída de comando

Comando	Descrição
Router# show running-config ?	#Mostra as opções de modificação de saida de comando
1. append	#Criar um arquivo com o resulto do comando:
2. begin	#Exibi a primeira linha de uma determinada palavra:
3. exclude	#Excluir a informação deseja do resulta na tela:
4. include	#Mostrar somente as linhas que contenha a palavra desejada:
5. redirect	#Redireciona a saida para um outro comando:
6. section	#Usando junto com include/exclude mostra a seção:
7. linenum	#Numera as linhas do resulta obtido do comando:









Trabalhando com filtros de saída com o comando show (não funciona no simulador CISCO Packet Tracer) GNS3 funciona.

(pipe) modificador de saída de comando

Comando	Descrição
Router#show running-config append flash:teste.txt <enter></enter>	#Criar o arquivo teste.txt na Flash ROM NVRAM
Router#show running-config begin hostname <enter></enter>	#Mostrar a linha que tem a palavra hostname
Router#show running-config exclude hostname <enter></enter>	#Exclui do resultado a palavra hostname
Router#show running-config include interface <enter></enter>	#Mostrar as linhas que tem a palavra interface
Router#show running-config redirect tftp <enter></enter>	#Copia o conteudo da memória RAM para o servidor TFTP
Router#show running-config section include interface <enter></enter>	#Trabalha junto com o include/exclude
Router#show running-config linenum <enter></enter>	#Numeras as linhas das configuração da memória RAM









Exemplos de utilização dos Filtros com saida do comando show (não funciona no Packet Tracer)

Comando	Descrição
Router# show running-config include interface duplex <enter></enter>	#Verifica apenas as interfaces e suas configurações de "duplex"
Router# show running-config begin http <enter></enter>	#Verifica apenas as configurações que contenha a string "http"
Router# show interfaces FastEthernet 0/0 include 5 minutes <enter></enter>	#Verifica apenas as informações da interface FastEthernet0/0 e somente o volume de trafego em 5 minutos









Verificando o arquivo de Loggin do Router/Switch (funcionalidades limitada no Packet Tracer). Podemos utilizar o | (piper) com filtros de saida.

Comando	Descrição
Router# show logging <enter></enter>	#Mostra os logs do sistema, aqui e mostrado se o link está up/down por exemplo.










Verificando os processos do router/switch (funcionalidades limitada no Packet Tracer).

Podemos utilizar o | (piper) com filtros de saida. consumo acima de 70% do equipamento indica atenção.

Comando	Descrição
Router# show processes <enter></enter>	#Mostra todos os processo do router/switch
Router# show processes cpu <enter></enter>	#Mostra os processos que estão consumindo CPU
Router# show processes cpu exclude 0.0 <enter></enter>	#Excluir da lista os processo que não estão consumindo CPU
Router# show processes cpu history <enter> Grafico por segundos - 60s; Grafico por minutos - 60m; Grafico por dia - 24h.</enter>	#Mostra o consumo cd CPU num gráfico de histórico de tempo
Router# show processes memory <enter></enter>	#Mostra o consumo de memória



ROG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em **Gambiarras**)