
MODE D'EMPLOI — RESPONSABLE LOGISTIQUE

OBJECTIFS

Tenir l'entrepôt dans le WMS : racks, emplacements, zones, étiquettes, et les corrections quand la réalité a bougé.
Piloter le quotidien : ce qui n'est pas rangé, ce qui est bloqué, ce qui ne bougera pas sans intervention.

DESTINATAIRES


Responsables logistique et magasin.



N° Ed.	Date	Description des modifications	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
1	*27/08/26*	*Création*	*LG*	*VH*	*—*

1. CE QUE L'ACCUEIL DIT EN QUATRE CHIFFRES

L'application s'ouvre dans un navigateur, à la même adresse depuis un téléphone ou depuis un poste ; elle ne s'installe pas. La mise en page suit la largeur de l'écran : cinq onglets en bas sur un téléphone, un menu à gauche sur un ordinateur. Mêmes données, mêmes écrans.




Les quatre chiffres sont CLIQUABLES : chacun ouvre la liste correspondante, déjà filtrée.

Le chiffre	Ce qu'il faut en faire
Cabines en stock	L'effectif du parc. Sa dérive dans le temps est le premier signal d'un flux qui se bouche.
En quarantaine	Bloquées : elles ne doivent pas partir. À traiter, pas à contourner.
Sans chantier	Elles ne pourront pas sortir : le WMS refuse l'envoi sans n° de chantier, quel que soit le type de cabine. À renseigner avant que quelqu'un ne les réclame.
Non rangées	Elles sont quelque part dans l'atelier, pas dans un rack. C'est le chiffre du désordre : il doit revenir à zéro.


2. OÙ SONT LES CABINES, ET OÙ RESTE-T-IL DE LA PLACE

L'entrepôt se lit rack par rack. Un rack porte des colonnes, une colonne porte des niveaux, et chaque travée offre trois places : G gauche, M milieu, D droite. Une position se lit « AC5601·G ».



Le chiffre en gras compte les emplacements ENTIÈREMENT libres — pas les places.

Pourquoi compter les travées entièrement libres plutôt que les places : les cabines n'ont pas toutes la même taille. Trois places libres réparties sur trois travées n'accueillent pas ce qu'accueille une travée vide.



Le plan d'un rack : colonnes en largeur, niveaux en hauteur, le plus haut en haut — comme devant le rack.

Couleur	Ce qu'elle dit
Vert	Travée entièrement libre.
Orange	Une cabine. Il reste de la place.
Rouge	Deux cabines. Il ne reste qu'une place.
Marine	Complet : le WMS refusera d'y ranger une cabine de plus.


3. MONTER ET CORRIGER L'ENTREPÔT

Tout se passe sur l'écran « Emplacements » : voir l'occupation, créer, régler, imprimer, supprimer.

Créer un rack entier

- Le NOM du rack commence chaque code : « AC » donne AC550, AC551…


- Le NIVEAU s'ajoute au numéro de colonne. Avec un pas de 10, la colonne 550 donne 550, 551, 552, et la suivante démarre à 560.
- L'aperçu montre les codes réellement produits AVANT de créer. Le lire évite de générer soixante travées à renommer.
- La zone et le mode s'appliquent à TOUT le rack. « 3 places (G, M, D) » pour une travée de rack, « capacité illimitée » pour une aire de dépose sans place nommée.



Le générateur : le nom, la géométrie, l'aperçu des codes, puis les réglages appliqués à toutes les travées.

Imprimer les étiquettes

Chaque emplacement porte le QR que le cariste scanne pour ranger. L'impression se fait rack par rack : c'est le geste qui suit immédiatement la création.




Une bande d'étiquettes par rack.

Régler les zones

Une zone regroupe des emplacements et porte un rôle — « Sortie de production », « Zone de rangement », « Zone d'envoi ». Ce rôle détermine l'étape affichée pour les cabines qui s'y trouvent : sans zone d'envoi paramétrée, aucune cabine ne sera jamais « en attente de départ ».


4. SUPPRIMER — ET CE QUI L'EN EMPÊCHE

- Une travée qui porte une cabine n'est pas supprimable. Le WMS refuse, nomme l'emplacement fautif et compte les cabines. Rien n'est supprimé au passage : c'est tout ou rien.
- Supprimer un rack entier demande de RECOPIER son nom à la main. Le bouton reste éteint tant que le nom ne correspond pas — un rack part en dizaines de travées d'un seul geste.



Suppression refusée : le WMS dit lequel des emplacements bloque, et pourquoi. Vider la travée d'abord.

5. LE QUOTIDIEN



Onglet Parc, bouton « Non rangées » : la liste de ce qui n'est dans aucun rack. Les filtres se cumulent tous.

La question	Le chemin
Qu'est-ce qui n'est pas rangé ?	Accueil → vignette « Non rangées », ou onglet Parc → le bouton du même nom.
Qu'est-ce qui bloque un départ ?	« En quarantaine » et « Sans chantier ». Les deux empêchent la sortie, pour des raisons différentes.
Qu'est-ce qui n'a pas bougé ?	« Sans mouvement » : plus de sept jours sans le moindre événement. Le menu « Sans mouvement depuis » durcit le seuil à 15, 30 ou 60 jours.
Ai-je de la place dans le rack AC ?	Emplacements → rack AC. Le chiffre en gras compte les travées entièrement libres, le plan dit lesquelles.
Quelles cabines sont dans le rack AC ?	Onglet Parc → filtre « Rack ». Question différente de la précédente : l'une porte sur la place, l'autre sur le contenu.
Qu'est-il arrivé à cette cabine ?	Sa fiche : l'historique complet, daté. Aucun événement n'en est retiré.


Mettre ou lever une quarantaine

Depuis la fiche d'une cabine, en deux appuis. Il n'y a pas de statut « quarantaine levée » : une cabine dont le défaut est traité repasse à « Rien à signaler ». Le passage par la quarantaine reste écrit au journal, avec son motif et sa date — un libellé alarmant collé pendant des semaines à une cabine saine n'apprend rien de plus.

6. AU TÉLÉPHONE, DANS L'ALLÉE


6.1 L'occupation des racks

- Un pavé par rack, la jauge et le nombre de travées entièrement libres.
- Utile avant de décider où faire décharger.



6.2 Le plan d'un rack

- Même orientation qu'au bureau : niveaux en hauteur, le plus haut en haut.
- Une case s'ouvre du doigt sur la fiche de la travée.
- C'est l'écran qu'on ouvre devant le rack pour confronter l'écran et la réalité.



6.3 Ce qui est bloqué

- Onglet Parc → « En quarantaine ».
- La fiche donne le motif et la date de la mise en quarantaine.

