

Hướng dẫn cài chuyển hướng cuộc gọi sang Tổng đài AI

Dành cho tiệm dùng **số local Mỹ / Canada** (máy bàn, cáp, hoặc số di động) — không phải số app.

Mọi mã trong tài liệu này đã đối chiếu với tài liệu chính thức của nhà mạng (7/2026).

Đọc trước 60 giây

Khách vẫn giữ số cũ	Số tiệm không đổi , không cần port, không cần báo khách hàng. Khách vẫn gọi đúng số cũ như xưa nay.
Số Lumio là gì	Là số nội bộ bên em cấp riêng cho từng tiệm (ví dụ +1 833 719 5153). Khách không bao giờ gọi vào số này — nó chỉ là nơi cuộc gọi rơi xuống khi tiệm không bắt máy.
Việc cần làm	Cài một lần duy nhất trên đường dây của tiệm: “không ai trả lời → chuyển sang số Lumio”. Mất khoảng 2 phút, bấm ngay trên máy.
Lấy số Lumio ở đâu	Đăng nhập tài khoản tiệm → AI Hotline → ô “Số tổng đài AI của bạn”. Bấm Copy . Nếu chưa có số, báo bên em cấp.
Tính phí	Nhà mạng có thể tính phút gọi ra cho cuộc được chuyển hướng (thường nằm trong gói unlimited). Nên hỏi nhà mạng một câu cho chắc.

1 HAI KIỂU CÀI — CHỌN ĐÚNG KIỂU CHO TIỆM

Kiểu A — Nhà mạng chuyển khi không ai bắt máy (dùng cho hầu hết tiệm)

Khách gọi số tiệm → máy tiệm reo → không ai bắt (hoặc máy bận) → nhà mạng đẩy sang **[SỐ LUMIO CỦA TIỆM]** → AI bắt máy, đặt lịch, nhắn tin xác nhận.

Ưu điểm: đơn giản, không đụng gì tới máy móc trong tiệm. Nhược điểm: số hồi chuông do nhà mạng quy định (máy bàn thường cố định 4 hồi). Trong Lumio chọn chế độ **“AI trả lời ngay”**.

Kiểu B — Lumio đổ chuông cho tiệm trước (khi tiệm muốn chỉnh chính xác số hồi chuông)

Khách gọi số tiệm → số tiệm chuyển **toàn bộ** về **[SỐ LUMIO CỦA TIỆM]** → Lumio gọi ngược ra các số của tiệm, reo đúng số giây đã cài → hết giờ / máy bận / bấm từ chối → AI bắt máy.

Trong Lumio chọn chế độ **“Đổ chuông cho tiệm trước”** và nhập các số cần reo.

⚠ Với Kiểu B: số mà Lumio gọi ngược ra **KHÔNG được là số đã chuyển hướng về Lumio** — nếu trùng, cuộc gọi sẽ chạy vòng tròn vô tận. Nguyên tắc an toàn: số tiệm chuyển hết về Lumio, còn Lumio reo ra **số cell của chủ / quản lý**. Hệ thống của bên em có chặn sẵn trường hợp trùng số Lumio, nhưng nhà mạng thì không chặn được vòng lặp qua số khác.

☐ Nếu tiệm dùng **số di động** làm số tiệm (rất phổ biến) thì **Kiểu A vẫn chỉnh được số hồi chuông chính xác** — xem mục 3, mã GSM cho phép đặt thẳng số giây. Đây là lựa chọn tốt nhất: vừa đơn giản, vừa chính xác.

2 MÁY BÀN / CÁP (LANDLINE) — MỸ & CANADA

Bấm **ngay trên máy bàn của tiệm** (nhắc ống nghe, nghe tín hiệu, rồi bấm). Sau khi bấm xong, chờ 3-5 giây tới khi nghe **tiếng tone xác nhận** rồi mới gác máy — gác sớm là không ăn.

Việc cần cài	Cú pháp bấm	Tắt đi
Chuyển khi KHÔNG AI TRẢ LỜI Bắt buộc. Máy tiệm reo ~4 hồi rồi mới sang AI.	*92 rồi bấm số Lumio VD: *92 1 833 719 5153	*93
Chuyển khi MÁY BÀN Nên cài. Đang nói chuyện mà khách khác gọi tới thì AI bắt.	*90 rồi bấm số Lumio	*91
Chuyển TOÀN BỘ cuộc gọi Chỉ dùng cho Kiểu B, hoặc lúc tiệm đóng cửa dài ngày.	*72 rồi bấm số Lumio	*73

Bộ mã trên đúng với: Verizon (landline & Fios), Comcast / Xfinity Voice, Spectrum, Cox, CenturyLink, Rogers (Canada), Shaw. Đây là bộ mã chuẩn của Bắc Mỹ.

Nếu bấm mã mà máy báo lỗi (thường gặp với **AT&T, Bell, Telus**, hoặc gói dịch vụ cũ): tính năng này chưa được kích hoạt trên tài khoản. Gọi nhà mạng và đọc đúng câu ở mục 6 — họ bật giúp trong 2 phút, thường miễn phí.

3 SỐ DI ĐỘNG (CELL) DÙNG LÀM SỐ TIỆM — CHỈNH ĐƯỢC SỐ HỒI CHUÔNG

Đây là cách **tốt nhất** nếu tiệm dùng số cell: mã GSM cho phép đặt **chính xác số giây** reo trước khi đẩy sang AI.

Áp dụng cho: AT&T, T-Mobile, Rogers, Bell, Telus, Fido, Koodo, Mint, Cricket (mọi nhà mạng GSM). Bấm như bấm một số điện thoại rồi nhấn nút gọi.

Việc cần cài	Cú pháp bấm rồi nhấn GỌI	Tắt đi
Không ai trả lời sau N giây	**61*+1833xxxxxxx*11*20# Số cuối = số giây reo: 5, 10, 15, 20, 25 hoặc 30. 20 giây ≈ 4 hồi chuông. Đây là con số bên em khuyên dùng.	##61#
Máy bận	**67*+1833xxxxxxx#	##67#
Máy tắt / mất sóng	**62*+1833xxxxxxx#	##62#
Chuyển toàn bộ (Kiểu B)	**21*+1833xxxxxxx#	##21#
Kiểm tra đã cài đúng chưa	*#61# → máy hiện đang chuyển về số nào, sau bao nhiêu giây.	—

Ví dụ đầy đủ — tiệm muốn reo 20 giây rồi mới sang AI, số Lumio là +1 833 719 5153, bấm đúng như sau:

****61*+18337195153*11*20#** → nhấn nút GỌI → màn hình hiện “Setting Interrogation Succeeded”.

Riêng Verizon Wireless (không dùng GSM): chỉ cần bấm ***71** rồi số Lumio, nhấn gọi. Một mã này lo hết cả 3 trường hợp: không trả lời, máy bận, máy tắt. Nhược điểm: **không chỉnh được số giây** (Verizon để mặc định ~4-5 hồi). Tắt: bấm ***73**.

4 TỔNG ĐÀI VOIP (RINGCENTRAL, OOMA, GOOGLE VOICE, VONAGE, 8x8, DIALPAD...)

Không bấm mã — vào trang quản lý của tổng đài, đường đi gần như giống nhau:

Settings → Call Handling / Call Forwarding → “Forward on no answer” → đặt **số hồi chuông** (chọn 4 hồi ≈ 20 giây) → điền số đích là số Lumio. Bật thêm **“Forward on busy”** về cùng số đó.

Ở tổng đài VoIP, số hồi chuông **chỉnh được chính xác** — nên cứ để Lumio ở chế độ “AI trả lời ngay”, không cần dùng Kiểu B.

Tổng đài	Đường đi trong trang quản lý
RingCentral	Admin Portal → Users → Call Handling & Forwarding → thêm số Lumio làm đích, đặt “Ring for 20 seconds”, rồi Voicemail.
Ooma Office	Manage → Extensions → Call Forwarding → “If unanswered after ___ seconds, forward to...”
Google Voice	Settings → Calls → Call forwarding → thêm số Lumio (lưu ý: Google Voice reo song song, nên đặt Lumio là đích cuối).
Vonage / 8x8 / Dialpad	Call Handling → No Answer → Forward to external number → số Lumio.

5 CÀI TRONG LUMIO (SAU KHI ĐÃ CÀI Ở NHÀ MẠNG)

Đăng nhập tài khoản tiệm → mục **AI Hotline** → khối **“Khi có khách gọi tới — cài đặt chi tiết”**:

Mục	Chọn gì
Chế độ	AI trả lời ngay — nếu đã cài Kiểu A (mục 2, 3 hoặc 4). Đổ chuông cho tiệm trước — nếu cài Kiểu B; nhập các số cần reo và chọn số hồi chuông (2/3/4/5/7 hồi).
AI trực lúc nào	Mọi lúc (24/7) — khuyên dùng. Chỉ ngoài giờ mở cửa — nếu tiệm muốn nhân viên tự bắt máy trong giờ làm. Tự chọn khung giờ — cài riêng từng ngày trong tuần (hỗ trợ khung qua đêm).
Khi AI không trả lời và không ai bắt máy	Cho khách để lại lời nhắn — Lumio ghi âm, lưu vào lịch sử cuộc gọi, và nhắn tin báo về máy chủ tiệm kèm link nghe . Điền số nhận tin nhắn vào ô bên dưới.
Bật tổng đài AI	Tick vào ô Enable AI hotline ở khối trên cùng. Đây là công tắc tổng — tắt cái này là AI im hoàn toàn.

6 KỊCH BẢN GỌI NHÀ MẠNG (KHI MÃ BẮM KHÔNG ĂN)

Đọc nguyên văn câu này cho tổng đài viên — họ hiểu ngay và bật trong 2 phút:

“Hi, I’d like to enable Call Forwarding on No Answer and Call Forwarding on Busy on this line. Please forward unanswered and busy calls to +1 833 719 5153. Can you also tell me the star codes so I can turn it on and off myself, and how many rings it waits before forwarding?”

Tên tính năng chuẩn để nói với nhà mạng: **“Conditional Call Forwarding”** (gồm *Call Forward No Answer* và *Call Forward Busy*). Đừng nói “call forwarding” chung chung — họ sẽ cài chuyển **toàn bộ** cuộc gọi, máy tiệm sẽ **không reo nữa**.

7 NGHIỆM THU — GỌI THỬ 3 CUỘC, BẮT BUỘC LÀM

Thứ	Cách làm	Phải ra kết quả gì
1	Gọi vào số tiệm, bắt máy bình thường.	AI im hoàn toàn. Trong Lumio, cuộc gọi không bị tính phút AI.
2	Gọi vào số tiệm, để reo hết , không bắt.	Sau đúng số hồi chuông đã cài, AI bắt máy và chào đúng tên tiệm. Lịch hẹn đặt qua AI phải hiện trong Calendar với tag Hotline .

Thứ	Cách làm	Phải ra kết quả gì
3	Vào Lumio tắt Enable AI hotline, rồi gọi lại và để reo hết.	Ra hộp thư thoại , và điện thoại chủ tiệm nhận được tin nhắn báo kèm link nghe.

Xong 3 bước này thì bật lại AI và bàn giao cho tiệm.

8 LỖI THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân & cách xử lý
Bấm mã xong máy kêu “beep beep” báo lỗi	Nhà mạng chưa bật tính năng cho tài khoản này. → Gọi nhà mạng, đọc kịch bản ở mục 6.
Máy tiệm không reo nữa , cuộc gọi vào thẳng AI	Đã lỡ cài *72 (chuyển toàn bộ) thay vì *92 (chỉ khi không ai bắt). → Bấm *73 để hủy, rồi cài lại bằng *92 .
Khách gọi mà máy bận báo tút tút, AI không bắt	Chưa cài chuyển-khi-bận. → Bấm *90 + số Lumio (máy bàn) hoặc **67* (cell).
Cuộc gọi chạy vòng tròn, khách nghe nhạc chờ mãi	Đang dùng Kiểu B mà số Lumio gọi ngược ra chính là số đã chuyển hướng về Lumio . → Đổi số đổ chuông sang số cell , hoặc chuyển về Kiểu A.
AI bắt máy quá nhanh, nhân viên chưa kịp nghe	Số hồi chuông quá ít. → Cell: bấm lại mã **61* với 25 hoặc 30 giây. Máy bàn: nhà mạng cố định 4 hồi, muốn lâu hơn phải chuyển sang Kiểu B.
AI không bắt máy, vào thẳng voicemail của nhà mạng	Voicemail của nhà mạng đang “giành” cuộc gọi trước. → Yêu cầu nhà mạng tắt voicemail trên đường dây đó, hoặc đặt thời gian voicemail lâu hơn thời gian chuyển hướng.
Đã cài đúng mà AI vẫn im	Kiểm tra trong Lumio: ô Enable AI hotline đã bật chưa, và mục “AI trực lúc nào” có đang giới hạn giờ không.

Ghi chú cho người setup

Định dạng số	Luôn dùng số đầy đủ có mã vùng . Máy bàn có thể phải bấm 1 trước (1-833-...). Trên cell thì dùng +1 (+1833...). Không có dấu cách, dấu gạch.
Số Lumio mỗi tiệm một số	Tuyệt đối không dùng chung số Lumio cho hai tiệm — hệ thống nhận diện tiệm bằng chính số này.
Bàn giao cho tiệm	Chỉ cho chủ tiệm 2 mã để tự tắt/bật khi cần: tắt = *93 (máy bàn) hoặc ##61# (cell). Còn muốn tắt AI thì vào Lumio gạt công tắc — nhanh hơn và không đụng tới nhà mạng.
Ngày lễ, tiệm đóng cửa	Không cần đụng tới nhà mạng. Vào Lumio → “AI trực lúc nào” → chọn 24/7 , và cài lời nhắn trong ô “Lời nhắn đọc cho khách”.