

虎爪输入法（TigerClaw）用户使用说明书

1. 适用范围

本说明书适用于当前发布包目录（含 \1、 \1、 \1、 \1、 \1、 \1）。

2. 安装与卸载

2.1 安装

1. 解压发布包到固定目录（建议不要放到临时目录）。
2. 双击运行 \1。
3. 按提示授予管理员权限（脚本会自动弹 UAC）。
4. 安装成功后，不要删除当前目录。配置、码表、日志都在该目录中。

说明：

- 需要 \1，缺失时安装脚本会自动打开下载页。
- 安装脚本会将 TSF DLL 复制到 Program Files 并注册，同时写入 Core 自启动项。

2.2 卸载

1. 双击运行 \1。
2. 按提示授予管理员权限。
3. 卸载会清理注册和 Program Files 内的 DLL；原始发布目录默认保留。

3. 首次使用

3.1 状态条

- 状态条显示 \1 / \1 / \1。
- 可拖动状态条位置。
- 右键状态条可打开菜单：
 - \1
 - \1
 - \1
 - \1
 - \1
 - \1
 - \1

3.2 常用按键（默认行为）

- \1：切换中英文（可在配置中关闭）。
- \1：切换中英文（可在配置中关闭）。
- \1：打开“加词”窗口（可在配置中关闭）。
- 输入编码后：
- \1：上屏首选
- \1：选重（\1 对应第 10 选）
- \1：2 选（启用“分号次选”时）
- \1：3 选（启用“引号三选”时）
- \1：清空当前编码
- \1：按“回车清屏”配置执行
- \1：按“TAB清屏”配置执行

高级用户功能：

- 组词中按 \1：将对应候选置顶。
- 组词中按 \1：删除对应候选（用户层调整）。

4. 配置说明（config.txt）

4.1 文件位置与格式

- 文件：\1（与 \1 同目录）。
- 编码建议：\1。
- 每行格式：\1。
- 注释行以 \1 开头。

布尔值可写：\1、\1、\1、\1。

4.2 常用配置项

- \1：启动时默认中文状态。
- \1：是否允许 Shift 切换中英文。
- \1：是否允许 Ctrl+空格切换中英文。
- \1：是否允许 Ctrl+= 打开加词窗口。
- \1：组词中回车时是否仅清码（不把编码字母上屏）。
- \1：组词中 Tab 是否清码。
- \1：可选 \1、\1、\1、\1。
- \1：1~10。
- \1：1~16。
- \1：达到最大码长后无重码是否自动上屏。
- \1：无码时是否自动清理编码状态。
- \1：中文模式下输出英文标点。
- \1、\1、\1：候选快捷上屏行为。

- `\1`：码表根目录（相对路径或绝对路径）。
- `\1`：当前方案目录名。
- `\1`、`\1`、`\1`：界面显示相关设置。

5. 自定义选重键

文件： `\1`

格式：

```
<n选> <键1> <键2> ...
```

示例：

```
1选 0x31
2选 0x32 VK_TAB
4选 VK_CAPITAL VK_RSHIFT
10选 0x30
```

支持写法：

- 十进制键值（如 `\1`）
- 十六进制键值（如 `\1`）
- 键名（如 `\1`、`\1`）

注意：按键一旦绑定为选重键，在组词状态下会优先按选重逻辑处理。

6. 码表与注释规则

6.1 码表目录与文件

- 码表根目录由 `\1` 决定，默认是 `\1` 目录。
- 方案目录由 `\1` 决定。
- 会读取方案目录下的 `\1` 与 `\1`。

6.2 基本行格式

常见格式：

```
词条<TAB>编码
```

词条<TAB>编码<TAB>频率
词条<TAB>频率<TAB>编码

6.3 \1 注释与转义

- 行首 \1：整行注释。
- 行内 \1：其后的内容视为注释。
- 词条中需要字面量 \1 时，写成 \1。

示例：

示例\#词条 abcd

7. 日志与排障

7.1 常见日志

- 安装日志： \1
- 卸载日志： \1

7.2 常见问题

- 安装失败提示 DLL 被占用：重启系统后重试 \1。
- 安装后无法输入：确认已成功安装并在系统输入法列表中启用该输入法。
- 修改配置未生效：在状态条右键执行“重载码表”，或重启 \1。
- 码表词条含 \1 不生效：请使用 \1 转义。