
# **RabbitMQ**

# 1.系统环境

- ➤ JDK1.8
- > Centos7-64 位
- ➤ Erlang-OTP 23
- RabbitMQ-3.8.5

# 2.安装 Erlang

a.erlang 和 rabbitmq 的版本对应关系



# b.通过 rpm 安装 erlang

完成 erlang 的前置条件配置

1. curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/erlang/script.rpm.sh | sudo bash

安装 erlang

- 1. yum install -y erlang 检查 erlang 的版本号
- 1. erl

erlang 安装完成

# 3.安装 RabbitMQ

# a. 先导入两个 key

rpm --import https://packagecloud.io/rabbitmq/rabbitmq-server/gpgkey

rpm --import https://packagecloud.io/gpg.key

### b.完成 RabbitMQ 的前置条件配置

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/rabbitmq-server/script.rpm.sh | sudo bash

### c.下载 RabbitMQ 安装包

A CONTRACTOR	*************	***********
Description	Download	Signature
RPM for RHEL Linux 8.x, CentOS 8.x, Fedora 28+ (supports systemd)	rabbitmq-server-18.5-1 el8.noarch.rpm	Signature
RPM for RHEL Linux 7.x, CentOS 7.x, Fedora 24* (supports systemd)	rabbitmq-server-18.5-1.el7.noarch.rpm	Signature
RPM for RHEL Linux 6.x, CentOS 6.x, Fedora prior to 19	rabbitmq-server-18.5-1.el6.noarch.rpm	Signature
RPM for openSUSE Linux	rabbitmq-server-18,5-1, suse, no arch rom	Signature
RPM for SLES 11 x	rabbitmq-server-18.5-1 sles11 noarch rom	Signature

这里给出 Centos7 和 Centos8 的下载链接。

#### CentOS7:

https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/releases/download/v3.8.5/rabbitmq-server-3.8.5-1.el7.noarch.rpm

#### CentOS8:

https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/releases/download/v3.8.5/rabbitmq-server-3.8.5-1.el8.noarch.rpm

# d.下载成功后,上传到服务器,然后使用命名安装

1. rpm -ivh rabbitmq-server-3.8.5-1.el7.noarch.rpm

```
[root@gms ~]# rpm -ivh rabbitmq-server-3.8.5-1.el7.noarch.rpm
警告: rabbitmq-server-3.8.5-1.el7.noarch.rpm: 头V4 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID 6026dfca: NOKEY
错误: 依赖检测失败:
socat 被 rabbitmq-server-3.8.5-1.el7.noarch 需要
```

仔细看有一个警告和一个错误。警告是缺少 key,而错误是 socat,只需要导入 key 和安装 socat 即可。

- 1) 导入 key
- 1. rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-release-signing-key.asc
- 2) 安装 socat
- 1. yum -y install epel-release
- 2. yum -y install socat

Downloading packages:
socat-1.7.3.2-2.el7.x86\_64.rpm
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
正在安装 : socat-1.7.3.2-2.el7.x86\_64
验证中 : socat-1.7.3.2-2.el7.x86\_64
已安装:
socat.x86\_64 0:1.7.3.2-2.el7

# e.再次安装 RabbitMQ

- 1. rpm -ivh rabbitmq-server-3.8.5-1.el7.noarch.rpm
- f.启用管理平台插件,启用插件后,可以可视化管理 RabbitMQ
- 1. rabbitmq-plugins enable rabbitmq\_management
- g.启动 RabbitMQ
- 1. systemctl start rabbitmq-server

# 4.访问控制台界面

a.访问地址

http://xxx.xxx.xx.15672



https://blog.csdn.net/webcin 40584261

注意: xxx.xxx.xx 是安装 RabbitMQ 的服务器 IP 地址。如果访问不了,确认是否开启端口 5672 和 15672。开启方法参考: Centos7 防火墙常用基本命名

#### b.用户登录

默认账号密码都是 guest, 但是如果使用 guest 登录, 会出现报错如下:






原因是 RabbitMQ3.3 以后,guest 账号只能在本机登录。这里就不去修改相应配置了,而是另外创建其他登录账号。

# c.创建用户

创建用户名 admin, 密码 aaaaaa 的用户:

- 1. rabbitmqctl add\_user admin aaaaaa
- 设置 admin 为超级管理员
- 1. rabbitmqctl set\_user\_tags admin administrator 授权远程访问(也可以登录后,可视化配置)
- 1. rabbitmqctl set\_permissions -p / admin "." "." ".\*"
- 创建完成后,重启 RabbitMQ
- 1. systemctl restart rabbitmq-server

# d.登录用户 admin



此时看到 admin 是 No access 的,需要设置一下。点击 name 下面的 admin,然后再点击 Set permission 即可

	This user does no Use "Set Permission"
▶ Overview	
₩ Permissions	
Current permissions	
no permissions	
Set permission	
Virtual Host: / V	
Configure regexp: •*	
Write regexp: .*	
Read regexp: •*	

附: RabbitMQ 安装官网文档: https://www.rabbitmq.com/install-rpm.html