
Création et montage d'un nouveau disque



Identifier le disque dur

sudo lshw -class disk

```
*-disk

description: SCSI Disk
product: Virtual Disk
vendor: Msft
physical id: 0.1.0
bus info: scsi@1:0.1.0
logical name: /dev/sda
version: 1.0
size: 7GiB (7516MB)
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=4096 signature=d175bb1a

*-disk
description: SCSI Disk
product: Virtual Disk
vendor: Msft
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/sdb
version: 1.0
size: 30GiB (32GB)
capabilities: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
configuration: ansiversion=5 guid=04ab240f-6f29-4584-ade5-d614c47dddcb logicalsectorsize=512 sectorsize=4096

*-disk
description: SCSI Disk
product: Virtual Disk
vendor: Msft
physical id: 0.0.0
```

Identifier les partitions

sudo fdisk -1

```
Device
           Boot Start
                           End Sectors Size Id Type
/dev/sda1
                 2048 14678015 14675968
                                        7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 30 GiB, 32213303296 bytes, 62916608 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 04AB240F-6F29-4584-ADE5-D614C47DDDCB
Device
            Start
                       End Sectors Size Type
/dev/sdb1 227328 62916574 62689247 29.9G Linux filesystem
/dev/sdb14
           2048 10239
                            8192
                                      4M BIOS boot
                            217088 106M EFI System
/dev/sdb15 10240
                   227327
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdc: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
```

lsblk -fe7 -o +size

```
er@myVM:~$ lsblk -fe7
FSTYPE LABEL
                               -o +size
                                 UUTD
                                                                        MOUNTPOINT
                                                                                     STZE
                                                                                        7G
                                 c6447d1f-6aa4-4871-bc07-d12ba2f87a3b /mnt
        ext4
 -sda1
                                                                                        7G
                                                                                      30G
               cloudimg-rootfs 34269adc-e2ba-41a9-a79e-ea7699182f60 /
 -sdb1
        ext4
                                                                                     29.9G
 -sdb14
                                                                                        4M
                                 8253-1573
  sdb15 vfat
                                                                         /hoot/efi
                                                                                      10G
azureuser@myVM:~$
```

Connecter logiquement le disque dur

Avec Linux, pour avoir accès à un périphérique, il faut le "monter" c'est-à-dire que l'on doit faire correspondre un dossier existant de l'arborescence avec le fichier de matériel en question. Cela peut se faire de deux manières : soit à la demande, comme on le fait généralement avec le lecteur CD par exemple, soit de manière permanente au démarrage de l'ordinateur comme c'est utilisé pour le disque système.

Dans notre Brief4, le point de montage est /mnt/data, pour ce faire il suffit juste de créer le dossier en question avec mkdir.

Partition montée en ligne de commande

sudo gdisk /dev/sdc

```
azureuser@myVM:~$ sudo gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.3
Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present
Creating new GPT entries.
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-20971486, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-20971486, default = 20971486) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): w
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8300
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

```
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!
Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
```

La commande classique pour faire un montage ponctuel est mount, mais il existe aussi la commande udisksctl mount -b, qui est un peu plus simple :

```
azureuser@myVM:/mnt$ mkdir data
mkdir: cannot create directory 'data': Permission denied
azureuser@myVM:/mnt$ sudo mkdir data
azureuser@myVM:/mnt$ ls
DATALOSS_WARNING_README.txt data lost+found
azureuser@mvVM:/mnt$
```

Montage du disque

La commande mkfs.ext4 peut créer un système de fichiers ext4 à partir de partitions de disque.

sudo mkfs.ext4 /dev/sdc

```
azureuser@myVM:/mnt$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdc
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Found a gpt partition table in /dev/sdc
Proceed anyway? (y,N) y
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: a705affa-3977-4ceb-a432-62ced6ee8f66
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Sudo blkid

```
azureuser@myVM:/mnt$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="c6447d1f-6aa4-4871-bc07-d12ba2f87a3b" TYPE="ext4" PARTUUID="d175bb1a-01"
/dev/sdb1: LABEL="clouding-rootfs" UUID="34269adc-e2ba-41a9-a79e-ea7699182f60" TYPE="ext4" PARTUUID="1ae6964c-8277-4129-83
77-98ab52e1328b"
/dev/sdb15: LABEL="UEFI" UUID="8253-1573" TYPE="vfat" PARTUUID="b7cdd378-135e-424a-add1-2407c8bd1cc8"
/dev/sdb14: PARTUUID="1632ec8c-f8c9-432e-87f7-4a2a8da55297"
/dev/sdb14: PARTUUID="a705affa-3977-4ceb-a432-62ced6ee8f66" TYPE="ext4"
azureuser@myVM:/mnt$ []
```

Rendre le montage permanent

Pour vous assurer que le lecteur est remonté automatiquement après un redémarrage, vous devez l'ajouter au fichier /etc/fstab. Il est aussi vivement recommandé d'utiliser l'UUID (identificateur unique universel) dans /etc/fstab pour faire référence au lecteur plutôt que de se contenter du nom de l'appareil (par exemple /dev/sdc1). Si le système d'exploitation détecte une erreur disque pendant le démarrage, l'utilisation de l'UUID évite que le disque incorrect ne soit monté sur un emplacement donné. Les disques de données restants reçoivent alors les mêmes ID d'appareil. Pour rechercher l'UUID du nouveau lecteur, utilisez l'utilitaire blkid :

Le fichier fstab (montage automatique)

Le fichier /etc/fstab liste les partitions qui seront montées <u>automatiquement au démarrage</u> ou à la connexion du périphérique, avec toujours les mêmes options.

l'UUID (Universal Unique Identifier) de la partition. Celle-ci sera obtenue via un sudo blkid, via gnome-disk, ou via gparted. Un UUID ressemble à cela UUID= a705affa-3977-4ceb-a432-62ced6ee8f66

UUID= a705affa-3977-4ceb-a432-62ced6ee8f66 /mnt/data ext4 defaults 0 0

1 pour la racine (votre partition principale) ⇒ vérif de cette partition en priorité,

2 pour les autres partitions Linux (les partitions "externes" que vous souhaitez monter) ⇒ ce 2 fera les vérifs après la partition racine (démarrage plus rapide),

0 pour le swap et les partitions windows (cf. fstab) ⇒ pas de vérification.

sudo vim /etc/fstab

```
# CLOUD_IMG: This file was created/modified by the Cloud Image build process
UUID=34269adc-e2ba-41a9-a79e-ea7699182f60 / ext4 defaults,discard 0 1
UUID=8253-1573 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/dev/disk/cloud/azure_resource-part1 /mnt auto defaults,nofail,x-systemd.requires=cloud-init.s
ent=cloudconfig 0 2
#data disk
UUID=a705affa-3977-4ceb-a432-62ced6ee8f66 /mnt/data ext4 defaults 0 0
~
~
~
~
~
```

```
sudo mount -a
```

Sudo mount -a

Df -h

```
azureuser@myVM:~$ sudo mount -a
azureuser@myVM:~$ df -h
Filesystem
                          Size Used Avail Use% Mounted on
                                                       Jse% Mounted on 
0% /dev 
1% /run 
9% / 
0% /dev/shm 
0% /run/lock 
0% /sys/fs/cgroup 
5% /boot/efi 
1% /mnt
                                   0 1.7G
692K 343M
udev
tmpfs
/dev/sdb1
tmpfs
                           29G
                                   2.4G
                                              27G
                                             1.7G
5.0M
1.7G
tmpfs
tmpfs
                                   0
5.2M
32K
                          1.7G
/dev/sdb15
                          105M
                                             100M
                          6.8G
/dev/sda1
                                             6.5G
                                                       0% /run/user/1000
1% /mnt/data
tmpfs
/dev/sdc
                                    24K 9.3G
                          9.8G
```

Isblk -o NAME, HCTL, SIZE, MOUNTPOINT | grep -i "sd"

```
azureuser@myVM:~$ lsblk -o NAME,HCTL,SIZE,MOUNTPOINT | grep -i "sd"
       1:0:1:0
                     7G
                     7G /mnt
   a1
 b
       0:0:0:0
                    30G
   db1
                  29.9G /
  sdb14
                     4M
   b15
                    106M /boot/efi
dc
       3:0:0:0
                    10G /mnt/data
azureuser@myVM:~$
```