

	Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji http://muci.edu.pl	USOS 4.0
---	---	----------

Obsługa legitymacji BUW

Jan Rudziński

Uniwersytet Warszawski

7 lutego 2009

Spis treści

1.	Formularz do obsługi BUW i niezbędne pliki	3
2.	Plik konfiguracyjny els_config.ini	3
3.	Katalog logu	5
4.	Katalog danych BUW i pliki konfiguracji formularza	5
5.	Katalog danych BUW i pliki przenoszenia danych	6
6.	Konfiguracja drukarki FARGO HDP5000	6

1. Formularz do obsługi BUW i niezbędne pliki

Do drukowania legitymacji służy formularz *wpr_buw_druk*, który znajduje się w dystrybucji. Formularz ten można uruchomić tak samo jak wszystkie aplikacje ORACLE, np. wykonując polecenie:

O:\Orant\BIN\ifrun60.EXE P:\RUN\wpr_buw_druk.fmx

(rzeczywiste ścieżki zależą od konfiguracji systemu). Formularz nie jest dostępny z głównego menu systemu USOS.

Do poprawnego działania formularza niezbędne są liczne pliki .plx oraz .dll, które znajdują się w dystrybucji systemu.

Formularz nie wymaga logowania do systemu.

Działanie przycisków formularza:

- ***Nowy czytelnik*** – czyści wszystkie pola formularza, umożliwiając wprowadzenie danych kolejnej osoby.
- ***Wczytaj zdjęcie*** – pobiera zdjęcie z pliku *BUW_zdjecie.jpg*, znajdującego się w katalogu BUW (p. 5).
- ***Duplikat*** – umożliwia wydrukowanie duplikatu legitymacji. Po naciśnięciu tego przycisku dane wyeksportowane z programu obsługi biblioteki zostaną wczytane do formularza, a następnie zostanie pobrane zdjęcie z pliku *BUW_zdjecie.jpg*.
- ***Zmień zdjęcie*** – ten przycisk umożliwia wczytanie do formularza dowolnego zdjęcia znajdującego się w komputerze.
- ***Podgląd*** – wykonuje próbny wydruk legitymacji (czytelnika lub pracownika) na drukarce logicznej, opisanej w pliku konfiguracyjnym (p. 2) w polu *PODGLAD*.
 - o ***Czytelnik***
 - o ***Pracownik***
- ***Wydruk***
 - o ***Czytelnik*** – przycisk inicjuje wydruk legitymacji czytelnika. Po pomyślnym wydrukowaniu legitymacji w schowku systemowym znajduje się jej numer.
 - o ***Pracownik*** – przycisk inicjuje wydruk legitymacji pracownika. Po pomyślnym wydrukowaniu legitymacji w schowku systemowym znajduje się jej numer.
 - o ***Deklaracja*** – przycisk inicjuje wydruk deklaracji czytelnika.

2. Plik konfiguracyjny *els_config.ini*

Podstawowe informacje niezbędne do drukowania legitymacji BUW znajdują się w pliku *els_config.ini*, który powinien być umieszczony w tym samym katalogu, w którym znajduje się formularz i pozostałe pliki USOS.

Uwaga: plik ten dostarczany jest w dystrybucji, jednak w wersji, która **nie jest odpowiednia** dla potrzeb BUW. Przy wszelkich aktualizacjach systemu należy upewnić się, że plik ten nie uległ zmianie.

Oto zawartość pliku els_config.ini (wszystkie podane parametry są niezbędne i nie mają wartości domyślnych, chyba że podano inaczej):

[LOG]

P_ELS_DANE=C:\ELS\

Tu należy wpisać pełną ścieżkę do katalogu logowania (p. 3). Ścieżkę należy wpisywać tak jak w przykładzie, tzn. z końcowym ukośnikiem.

[CZYTNIKI]

BEZSTYK_DRUKARKA=OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0

W wypadku, gdy do komputera podłączone jest kilka czytników bezstykowych Omnikey, kolejne czytniki mają inne numery, np. OMNIKEY CardMan 5x21-CL 1. Należy ustalić, który numer ma czytnik wbudowany w drukarkę.

BEZSTYK_DRUKARKA=\\AUTO

*Alternatywnie można zadeklarować, że system ma sam wykrywać czytnik bezstykowy. To rozwiązanie będzie działać poprawnie pod warunkiem, że w trakcie druku w żadnym czytniku oprócz wbudowanego w drukarkę **nie** znajdzie się karta bezstykowa.*

[WYDRUK]

TYP_KODU_PASKOWEGO=128A

Inne możliwe wartości to 128B i 128C.

TYP_DRUKARKI=FARGO

NAZWA_DRUKARKI="HDP5000 Card Printer"

Tu należy wpisać nazwę drukarki tak jak jest podana w systemie. Parametr ten można opuścić – wtedy wydruk odbędzie się na drukarce domyślnej.

CZAS_WYDRUKU=40

W tym miejscu należy wpisać czas liczony w sekundach, który jest niezbędny do wykonania wydruku. Wartość 40 jest zbliżona do rzeczywistej. Formularz nie ma bezpośredniej łączności z drukarką i po wysłaniu polecenia wydruku odczekuje wskazany okres, aby uniemożliwić przedwczesne rozpoczęcie kolejnego wydruku.

[BUW]

P_BUW_DANE=C:\BUW\

Tu należy wpisać pełną ścieżkę do katalogu BUW (p. 4). Ścieżkę należy wpisywać tak, jak w przykładzie, tzn. z końcowym ukośnikiem.

PODGLAD=PDFCreator

*Tu należy wpisać nazwę logicznej drukarki, która ma służyć do podglądu dokumentów przed rzeczywistym drukiem. Ten parametr można opuścić – wtedy przyciski **Podgląd** formularza będą nieaktywne.*

IN_CVRT="C:\WINDOWS\Program Files\nazwa_programu1.exe"

*Miejsce na pełną ścieżkę do programu, który ma być wywołany w celu utworzenia pliku **BUW_in.txt** (p. 5) na podstawie danych z systemu bibliotecznego.*

CZAS_KONWERSJI=500

Czas wyrażony w milisekundach, który system winien odczekać po uruchomieniu programu konwersji, a przed odczytem wygenerowanego pliku.

OUT_CVRT="C:\WINDOWS\Program Files\nazwa_programu2.exe"

*Miejsce na pełną ścieżkę do programu, który ma być wywołany w celu odczytania pliku **BUW_out.txt** (p. 5) i dokonania konwersji na potrzeby systemu bibliotecznego.*

DRUK_DEKL=" C:\WINDOWS\Program Files\nazwa_programu3.exe "

Miejsce na pełną ścieżkę do programu drukującego deklarację czytelnika.

3. Katalog logu

System wydruku wypisuje komunikaty o błędach do pliku **els.log** w katalogu opisanym parametrem **P_ELS_DANE** z pliku konfiguracyjnego. W razie problemów z wydrukiem warto sprawdzić zawartość logu.

Katalog logu należy utworzyć w taki sposób, żeby użytkownik systemu Windows wykonujący wydruki mógł w tym katalogu zapisywać pliki.

4. Katalog danych BUW i pliki konfiguracji formularza

Wszystkie pliki związane z działaniem systemu wydruku legitymacji BUW winny znajdować się w jednym katalogu, do którego użytkownik systemu Windows ma prawo zapisu. Katalog ten opisuje się w pliku konfiguracyjnym (p. 2) jako parametr **P_BUW_DANE**. Do poprawnego działania systemu niezbędne są następujące pliki:

Blankiety legitymacji czytelnika:

buw_czerw.jpg
buw_fiolet.jpg
BUW_log.txt
buw_nieb.jpg
buw_tymczas.jpg
buw_ziel.jpg
buw_zolt.jpg

Blankiety legitymacji pracownika – awers i rewers:

buw_prac_przod.jpg
buw_prac tyl.jpg

Pliki zawierające listy rozwijalne programu, zgodne z załączoną specyfikacją:

Funkcja_BUW.txt
Ident_Ucz_Gdy_Nie_UW.txt
Kody_Typu_Czytelnika.txt
Kod_Wydz_Gdy_UW.txt
Oddzial_BUW.txt
Tytul.txt

Brak dowolnego z w/w plików uniemożliwia uruchomienie formularza.

5. Katalog danych BUW i pliki przenoszenia danych

W katalogu BUW, opisanym w p. 4, umieszczane są także pliki robocze służące do wymiany danych systemu drukowania legitymacji z systemem bibliotecznym.

Z pliku *BUW_zdjecie.jpg* będzie pobierane zdjęcie, które zostanie wydrukowane na legitymacji.

Plik *BUW_in.txt* tworzony jest na podstawie danych z systemu bibliotecznego, a po wczytaniu do formularza jest kasowany.

Plik *BUW_out.txt* tworzony jest po wydrukowaniu dowolnej legitymacji i zawiera komplet danych jednej osoby.

Pliki te mają jednakowy, zgodny z załączoną specyfikacją format. Pola w tych plikach są rozdzielone średnikami.

W pliku *BUW_out.txt* znajduje się hasło nowego czytelnika, natomiast w wypadku wydruku duplikatu legitymacji w polu hasło znajdują się gwiazdki: *****.

Informacje o wszystkich wydrukowanych legitymacjach znajdują się w pliku *BUW_log.txt*. Każdy wiersz tego pliku zawiera czas i datę, informację o tym, czy wydrukowano legitymację czytelnika, czy pracowniczą, informację o tym, czy drukowano duplikat (litera 'T' w polu), a następnie treść wiersza umieszczonego w pliku *BUW_out.txt*.

6. Konfiguracja drukarki FARGO HDP5000

Po zainstalowaniu drukarki FARGO HDP5000 w systemie należy wybrać opcję ***Preferencje drukowania*** i dokonać następujących zmian:

Zakładka ***Card*** – wybrać orientację *landscape*.

Zakładka ***K Panel Resin*** – zaznaczyć pola *Full Card* oraz *Print K Only*.